



Procedimiento para configurar acceso mediante VPN

En este documento revisaremos cuales son los pasos a seguir para obtener acceso a la VPN de Fastpack.


- El primer paso para configurar el acceso a la VPN de Fastpack es dirigirnos a la barra de tareas de nuestro equipo, dar clic en inicio y buscar/escribir “VPN”. Una vez aquí daremos clic en “Configuración de VPN”.



- Una vez hallamos dado clic nos encontraremos con la siguiente ventana.
Donde daremos clic en “Agregar VPN”.



- Se nos desplegará un menú donde deberemos llenar los campos con la información que se nos solicita.



- De arriba hacia abajo los campos deben quedar de la siguiente forma:



Agregar conexión VPN



- Proveedor de VPN
 - Windows (integrado)
 - Nombre de conexión
 - VPN Fastpack
 - Nombre de servidor o dirección
 - vpn.fastpack.cl
 - Tipo de VPN
 - L2TP/Ipsec con clave precompartida
 - Clave precompartida
 - VPN-Meraki-2022
 - Tipo de información de inicio de sesión
 - Nombre de usuario y contraseña
 - Nombre de usuario
 - “Correo Corporativo”
 - Contraseña
 - “Recibida mediante correo electrónico*”

(*) Al ser registrado para acceder mediante VPN, en el correo corporativo recibimos de “noreply@meraki.com” la *Password* o contraseña que debemos utilizar, la cual podemos copiar directamente desde el correo.


- Una vez hallamos ingresado todos los datos, debemos dar clic en guardar.

- A continuación, debemos ingresar al: Panel de Control 7 Redes e Internet 7
Centro de redes y recursos compartidos. En la parte derecha de la ventana nos debemos dirigir a Cambiar Configuración del Adaptador.





- Una vez hallamos seleccionado “cambiar configuración del adaptador” seleccionaremos el que tiene por nombre “VPN Fastpack”, daremos clic derecho y luego “Propiedades”.



- Dentro de propiedades nos dirigiremos a “Seguridad”, en esta pestaña nos aseguraremos de que en el apartado de “Cifrado de datos:” seleccionemos “Requiere cifrado (Desconectar si el servidor no acepta la conexión)”.
- También en el apartado de “Autenticación” seleccionamos “Permitir estos protocolos” y nos aseguramos de que solo este seleccionado “Contraseña no cifrada (PAP)”. Finalmente damos clic en “Aceptar”.

