

Win Server TP

Exo 1 : Faire communiquer les 2 VM

Étapes suivies pour réaliser cela :

- Créer un switch interne et l'appliquer aux 2 machines
- Leur attribuer une IP dans le même sous-réseau
- Activer la possibilité de transmettre le protocole ICMP dans le Firewall
- ping une machine vers l'autre

Exo 2 DNS :

Prérequis/Manipulations :

Pour la VM1 :

- Créer une zone directe : nom.lan
- Créer une zone inverse (IPv4)
- maj interdites
- alias www vers VM 1

Pour la VM2 :

- Créer zones secondaires directes et inverses (Zone_primaire de nom.lan)
- Transfert de zone avec les Name Server
- alias SRV2 vers VM2

DNS TP :

IP Réseau : 192.168.101.0 /26 (255.255.255.192)

GROUPE 7 → Livio et moi (de 192.168.101.31 à 35)

192.168.101.62 = IP réservé en cas de Vlan sur le Switch

SRV01 = 192.168.101.31

SRV02 = 192.168.101.32

Nomenclature :

Nom Serveur : GRX-SRV0Y (X = Nom du Groupe / Y = Num du Serveur développé)


Ex : GR4-SRV01 → Premier serveur du groupe 4

Nom Zone : GRX.lan


Exemple : GR2.lan → Zone directe du groupe2

Manipulations :

Commencez par attribuer à votre VM, un Switch Externe(si il n'est pas encore créé, se rendre dans "Gestionnaire de commutateur virtuel" et le créer) en tant que carte réseau → Paramètres de la VM :



Ensuite, modifiez le nom(sysdm.cpl) et l'ip(ncpa.cpl) de votre serveur principal.



Effectuez un snapshot et redémarrer la machine avant d'effectuer les manipulations concernant les rôles.

Rôles DNS :

Je me prépare à configurer le Serveur Principal :

- Je me rends dans add roles and features
- Je laisse tous les paramètres par défaut (attention pour les rôles toujours maj auto désactivées)
- Je sélectionne le rôle DNS

Une fois installé, je me rends dans la section "Tools" et sélectionne le rôle DNS afin d'y configurer mes zones.

Je crée une zone principale directe via un clic droit sur "Forward Lookup Zones" et ensuite "New jsais plus quoi abuse pas des détails."

Je ne permets toujours pas les maj auto et nomme cette zone primaire GR7.lan

Je crée ensuite une zone principal inverse IPv4 via "Reverse Lookup Zones".

Je mets comme network id → 192.168.101

Installation SRV-02 :

- IP → 192.168.101.32
- Nom → GR7-SRV02

On y crée une zone secondaire directe (▲ Bien sélectionner Secondary).

Utilisez le même nom de zone que pour le DNS primaire et stipuler l'IP du serveur principal (SRV-01).

Problème n°1 rencontré :

La copie ne s'effectue pas sur le DNS secondaire, Solutions :

- Retournez dans la config IP de la machine (ncpa.cpl) et introduisez comme DNS primaire l'IP de votre serveur principal (192.168.101.31 dans mon cas)

- De préférence, faire la même chose dans le serveur principal mais avec son IP à lui-même (soit 192.168.101.31 ou loopback 127.0.0.1)
- Se rendre dans le serveur principal et ajoutez-y un nouvel hôte (→Forward blabla → GR7.lan → clic droit → New Host (A-AAAA) avec le nom du serveur secondaire ainsi que son IP
- Au même endroit, sélectionnez le bidule avec (NS) dans son blaze ensuite clic droit puis propriétés et ajoutez-y le DNS secondaire dans l'onglet "Name servers"
- Créez une zone secondaire inverse dans le DNS secondaire puis faites la même manip qu'on vient de faire des 2 côtés sur leurs zone inverse
- Effectuez un nslookup sur le DNS secondaire et guettez cque ça fait
- Pour valider ensuite le transfert de zone(perso ça a tout transfert tout seul) : Clic droit sur la zone ensuite "All Taks" et sélectionnez "Transfert From Master"

Si après ça ça fonctionne toujours pas, vendez votre mac et allez vous faire enculer.

Après on est arrivé à la délégation y a rien de + que j'ai qui soit pas déjà dans le cours.

Lors des calculs des plages IP → Règle des 20% pour les câbles et x3 pour le Wi-Fi

(PEUT ETRE À L'EXAM)

- Plage d'exclusion : Pour les serveurs, routeurs, commutateurs, ...
- La réservation (Réserver une IP pour une adresse MAC) : Généralement pour une imprimante réseau, bancontact, ...

▲ La réservation n'empêche pas le fait de devoir d'abord choper une IP en DHCP, c'est seulement quand on a une IP qu'on crée une réservation

Le DHCP renouvelle le bail (request et l'ack) à 50%, 75% et 87.5% ;

Wifi → 4h

8 à 12h pour un client c carré (Mathias - 16 octobre 13:52)

Les 3 options disposés :

- GW
- DNS
- Domaine

Créer une classe ayant un ID

Créer une police ayant comme option DNS → 192.168.1.2

PC Client :

```
ipconfig /SETCLASSID
```

Les employés doivent avoir accès au haut débit, ceux pour des conférences invités ou autres seront sur le bas débit.

On appliquera la passerelle aux employés car ipconfig à leur appliquer.

Exo DHCP :

- Mettre bonne adresse ip dès le début

Étendue IPv4 :

- 40(+8 car règle 20%) utilisateurs donc /26 255.255.255.192
- J'utiliserais 192.168.20.60 pour le serveur et 192.168.20.1 pour le client
- J'utiliserais 255.255.255.192 comme MSR
- Installer le rôle DHCP
- Tools → DHCP
- IPV4 Clique droit new scope
 - faire (attention + 20% ou x3 si wifi)
 - pas oubliez le bail (expire apres ...)

IP Address Range

You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.



Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 20 . 1

End IP address: 192 . 168 . 20 . 59

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 192

- scope option clique droit
 - router (default gateway 192.168.20.62)
 - DNS (l'ip de mon serveur)
- IPV4 clique droit
 - Define user class (Testclass)
 - Add
 - nom et classe utilisateur
 - dans la partie ASCII (droite) (c'est l'ID du user)
- Politiques clique droit
 - New policies
 - Add condition
 - user class
 - equals
 - value : Testclass
 - Add
 - Options
 - Routeur

- Mettre adresse ip d'un routeur pour haut débit
- Adress pool clique droit exclusion
 - Choisir la ou on a mis nos routeur pour l'exclusion
- Client
 - ncpa.cpl → adresse dhcp
 - Command prompt → en admin
 - ipconfig /all (avoir nom carte réseau)
 - ipconfig /release
 - ipconfig /renew
 - Ipconfig /setClassID Carte-réseau ID user (ASCII)
 - netsh interface ipv4 show interfaces (pour préconnaître les noms d'interface)
 - ipconfig /setClassID Ethernet test1 (pour ma part)
 - ipconfig /all (pour vérif)
- Dans address lease → trouver client
 - clique droit
 - ajouter reservation

Quelle est la cmd qui permet d'afficher la pile TCP/IP ?

→ ipconfig

```

Définition réussie de l'ID de classe DHCPv4 de la carte Ethernet.
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : Gustin-Client01
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: gustin.labo

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : gustin.labo
    Description. . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
    Adresse physique . . . . . : 00-15-5D-38-01-13
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6c84:6ea7:2daf:d4e3%6(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.20.2(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 16 octobre 2024 17:06:28
    Bail expirant. . . . . : mercredi 23 octobre 2024 17:14:24
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.20.62
    ID de classe DHCPv4 . . . . . : test1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.20.60
    IAID DHCPv6 . . . . . : 100668765
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-A1-87-4F-00-15-5D-38-01-13
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.20.60
    Serveur WINS principal . . . . . : 192.168.20.61
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Windows\system32>

```

- Créer une exclusip, de 5 adresses dans votre étendue :

Start IP Address	End IP Address
 192.168.20.1	192.168.20.59
 192.168.20.55	192.168.20.59

- Réserver une adresse IP à votre PC client :

Reservations

 [192.168.20.2] Gustin-Client01

Exo AD DS :

Infos pratiques :

- Domaine
- Forêt
- UO

- Direction
 - RH
 - Gestion Personnel
 - Recrutement
 - Users (mettre dans groupe global)
 - Groupes globaux pour chaque département
 - Finances
 - Comptabilité
 - Investissements

Minimum requis mdp → 14 caractères (base actuelle) / 5 et sans restrictions pour notre exo

Mettre des horaires de connexion : 7h → 19h

Profil Itinérant via partage de dossier → C:Profil

- Partage
 - RW → GG


Pour faire lien entre user et partage → PROFIL

Dans profil → Chemin //NomSRV/Profil/%username%


Côté serveur :

- Installation rôle AD DS
 - promote server to domain controller
 - add new forest
 - gustin.lan
 - Password
 - skip le rest et install prerequisite
- Changer nom site
 - tools → AD site et service
 - Sites
 - Default-site-name (rename)


- Ajouter des unités d'organisation
 - tools → Default user and computer
 - créer des organized unit
 - mettre des users dedans



- Changer les requis pour mdp
 - tools → group policy management
 - forest
 - domain
 - nom.domain
 - clique droit default domain → edit
 - computer config → policies → win setting → security setting
 - account policies → password policies





- Changer horaire de connexion
 - Tools → default user and computer
 - clique droit sur un user → propriétés
 - account
 - login hours ..



- Créez un dossier de partage à l'intérieur du serveur avec \$ à la fin (Ex : profils\$).


- Dans propriétés, allez dans share – advanced share – autorisations et mettez comme autorisations :
 - SYSTEM : Full Control.
 - Users : Read and Write.
 - Creator Owner : Full Control.
- Partagez le dossier.



Ajouter un suffixe UPN (@compta.lan) :

- Allez dans Active Directory Domains and Trusts.
 - Cliquez droit sur Active Directory Domains and Trusts.
 - Mettez votre UPN personnalisé.
 - Allez sur vos utilisateurs dans l'ADUC (Active Directory Users & Computers).
 - Cliquez droit sur vos utilisateurs – propriétés – Account.

- Cochez la case « UPN Suffixe » et sélectionnez l'UPN que vous voulez.



Créer un groupe


- Aller dans AD UC
 - clique droit → new → groupes
 - créer nom groupe
 - clique droit groupe → properties → add membre

Délégation de contrôle :

- Allez dans l'ADUC.
- Cliquez droit sur l'UO concernant l'exercice puis choisissez Delegate Control.
- Choisissez l'utilisateur / groupe.

Completing the Delegation of Control Wizard

You have successfully completed the Delegation of Control wizard.



To close this wizard, click Finish.

Côté client :

- Fichier
 - clique droit ce pc
 - propriété → scroller bas → renommer ce pc(avancé)
 - modifier
 - nom de domaine
 - gustin.lan

Les dossiers partagés :

AGDLP (Account Group Global Domain Local Permissions) :

- Utilisateurs placés dans des groupes globaux
- GG placés dans des domaines locaux
- On applique des permissions à ces DL

Les groupes locaux seront basés sur l'arborescence du partage tandis que les groupes globaux étaient basés sur les OU.

2 GL par dossiers :

- 2 GL_GDP_(R / RW)
- 2 GL_RECRUT_(R / RW)

Pour savoir quelles permissions pour quels GL :

- Demande du client
- GG_GDP ira vers GDP RW et RECRUT R si le client veut que les users GDP puissent écrire dans groupe du personnel et lire dans recrutement

Donner permissions uniquement à ce dossier (pas d'héritage).

Ou dossier, sous-dossiers, fichiers (avec héritage).

Pour appliquer ces permissions :

- Se rendre dans "Security"
- Advanced
- Add
- Select a principal

Applications des permissions :

La direction a accès à tous les dossiers en "Modification" :

Permission Entry for Partage

Principal: GL_Direction_RW (GUSTIN\GL_Direction_RW) [Select a principal](#)

Type: Allow

Applies to: This folder, subfolders and files

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Partage : Utilisateurs du domaine en Lecture

Permission Entry for Partage

Principal: GL_Partage_R (GUSTIN\GL_Partage_R) [Select a principal](#)

Type: Allow

Applies to: This folder only

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

Tous les utilisateurs de RH en Lecture : (en this folder only)

 Permission Entry for RH

Principal: GL_RH_R (GUSTIN\GL_RH_R) [Select a principal](#)

Type: Allow 

Applies to: This folder, subfolders and files 

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

Agrillo en modification : (en this folder only)

Permission Entry for RH

Principal: GL_ModifRH_RW (GUSTIN\GL_ModifRH_RW) [Select a principal](#)

Type: Allow

Applies to: This folder, subfolders and files

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Gestion : Lecture pour les utilisateurs de recrutement

Permission Entry for Gestion

Principal: GL_Recrut_R (GUSTIN\GL_Recrut_R) [Select a principal](#)

Type: Allow

Applies to: This folder only

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

☐ Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

Modificateurs pour les utilisateurs de Gestion :

Permission Entry for Gestion

Principal:	GL_GDP_RW (GUSTIN\GL_GDP_RW)	Select a principal
Type:	Allow	
Applies to:	This folder only	

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Recrutement : Modif pour les utilisateurs de recrutement

Permission Entry for Recrutement

Principal:	GL_Recrut_RW (GUSTIN\GL_Recrut_RW)	Select a principal
Type:	Allow	
Applies to:	This folder only	

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Lecture pour les utilisateurs de Gestion :

 Permission Entry for Recrutement

Principal: GL_GDP_R (GUSTIN\GL_GDP_R) [Select a principal](#)

Type: Allow 

Applies to: This folder only 

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

Finances : Tous les utilisateurs de Finances en Lecture

Permission Entry for Finances

Principal:	GL_Finances_R (GUSTIN\GL_Finances_R)	Select a principal
Type:	Allow	
Applies to:	This folder only	

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

Colson en Modification :

Permission Entry for Finances

Principal:	GL_Finances_Admin (GUSTIN\GL_Finances_Admin)	Select a principal
Type:	Allow	
Applies to:	This folder only	

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Compta : Lecture pour les utilisateurs d'Investissements

Permission Entry for Compta

Principal: GL_Invest_R (GUSTIN\GL_Invest_R) [Select a principal](#)

Type: Allow 

Applies to: This folder only 

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

Modif pour les utilisateurs de compta :

Permission Entry for Compta

Principal: GL_Compta_RW (GUSTIN\GL_Compta_RW) [Select a principal](#)

Type: Allow 

Applies to: This folder only 

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Investissements : Modification pour les utilisateurs d'Investissements

 Permission Entry for Investissements

Principal: GL_Invest_RW (GUSTIN\GL_Invest_RW) [Select a principal](#)

Type: Allow 

Applies to: This folder only 

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Lecture pour les utilisateurs de compta :

Permission Entry for Investissements

Principal:	GL_Compta_R (GUSTIN\GL_Compta_R)	Select a principal
Type:	Allow ▼	
Applies to:	This folder only ▼	

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☐ Modify
- ☐ Read & execute
- ☐ List folder contents
- ☒ Read
- ☐ Write
- ☐ Special permissions

Commun : Modif pour tous les utilisateurs

Permission Entry for Commun

Principal: GL_Partage_RW (GUSTIN\GL_Partage_RW) [Select a principal](#)

Type: Allow ▼


Applies to: This folder only ▼

Basic permissions:

- ☐ Full control
- ☒ Modify
- ☒ Read & execute
- ☒ List folder contents
- ☒ Read
- ☒ Write
- ☐ Special permissions

Test Partage depuis "Agrillo" :

- Accès au partage depuis l'IP du serveur




- Tentative de modification du dossier RH
 - Possible
- Tentative sur Direction et Finances
 - Pas possible

Test Partage depuis "Colson" :

- Tentative de création dans "Finances"

<< Partage > Finances		Rechercher dans : Finances		
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	Compta	06-11-24 09:07	Dossier de fichiers	
	Investissements	06-11-24 09:07	Dossier de fichiers	
	test	07-11-24 15:30	Document texte	1

- Tentative de création dans les autres dossiers



Reste des tests effectués via "Effective Access" pour les entrées de cette liste :

Nom	Prénom	Description	Département
BANDIERA	Yassine	Comptable	Comptabilité/Finances
BÜYÜKKAYA	Maiko	Comptable	Comptabilité/Finances
COLSON	Isidoro	Comptable	Comptabilité/Finances
DELSARTE	Jérémie	Comptable	Comptabilité/Finances
DGUS	Johan	Comptable	Comptabilité/Finances
LYMANS	Thomas	Directeur	Direction
BOTSON	Pol	Administrateur	Direction
DUCHEMIN	Christine	Secrétaire	Direction
AGRILLO	Mathieu	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
BOUANATI	Tom	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
CENGIZ	Hasan	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
DEBAY	François	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
DERIDOUX	Samy	Assistant RH	Gestion du personnel/Ressources humaines
BARBENCON	Valentin	Financier	Investissements/Finances
BUZE	Sébastien	Financier	Investissements/Finances
COPPENS	Ali	Financier	Investissements/Finances
DELSINNE	Günther	Financier	Investissements/Finances
ALAERT	Florian	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines
BOUCAUT	Arnaud	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines
CHAOUCHE	Thomas	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines
DEBUISSON	Adrien	Assistant RH	Recrutement/Ressources humaines


Les quotas :

À appliquer :

Tous les utilisateurs disposent de 1Go de données sur le serveur de fichiers (un Warning sera émis à 0.8Go). Les utilisateurs ne peuvent pas dépasser cette limite. La direction par contre, aura un quota de 2Go (Warning à 1.8Go).

Pour vérifier si on peut appliquer des quotas (Vérifier si File Server Ressource Manager existe) :

- Server manager
- Files and Storage Services
- File Server Ressource Manage



Pour créer un quota :

- File Server Ressource Manager
- Quota Management

2 choix :

- Quota Templates (Hard quota ou soft quota)
 - Create quota from template

- Create Quota
- Create
- Quotas
- Quotas
 - Create Quota
 - Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders z

Solution :

→ Je crée tout d'abord, un template pour chacun des quotas nécessaires (un pour les utilisateurs, un pour la direction) :

- Clic droit sur "Quota Templates"
- Create Quota Template
 - Nom : Quota Users
 - Description : 1Go de données Users / 0.8Go Warning
 - Limit : 1GB
 - Hard Quota
 - Add Notification
 - % notifications → 80% (80% de 1Go = 0.8Go)
 - Event Log
 - Send warning to event log

Add Threshold

Generate notifications when usage reaches (%):

80

E-mail Message Event Log Command Report

☒ Send warning to event log

Warning message

Type the text to use for the log entry.

To identify the quota, limit, usage or other information about the current threshold, you can use Insert Variable to insert a variable in your text.

Log entry:

Vous avez atteint votre quota limite de 80% sur ce serveur, veuillez donc à surveiller vos données et à en parler avec votre administrateur.
[aimerik.gustin@std.heh.be]

Je récrée un template pour la Direction avec une limite cette fois-ci de 2Go et un warning activé à 90% (90% de 2Go = 1.8Go).

Ceci fait, je crée donc mes quotas à partir des templates afin de sélectionner la destination.

Les quotas ne s'appliquant pas à des groupes d'utilisateurs directement, je sélectionne les dossiers "Commun", "Finances" et "RH" et leur applique le "Quota Users".

Create Quota✕

Quota path:

☒ Create quota on path
☐ Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders

Quota properties

You can either use properties from a quota template or define custom quota properties.

How do you want to configure quota properties?

☒ Derive properties from this quota template (recommended):

Quota Users

☐ Define custom quota properties

Custom Properties ...

Summary of quota properties:

Quota: C:\Partage\Commun

..... Source template: Quota Users

..... Limit: 1,00 GB (Hard)

..... Notification: 2

..... Warning(80%): Event log

Je sélectionne maintenant le dossier "Direction" et lui applique le "Quota Direction".

Create Quota X

Quota path:
C:\Partage\Direction Browse...

☒ Create quota on path
☐ Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders

Quota properties

You can either use properties from a quota template or define custom quota properties.

How do you want to configure quota properties?

☒ Derive properties from this quota template (recommended):
Quota Direction

☐ Define custom quota properties
Custom Properties ...

Summary of quota properties:

Quota: C:\Partage\Direction

- Source template: Quota Direction
- Limit: 2,00 GB (Hard)
- Notification: 2
 - Warning(90%): Event log

Create Cancel

Surveillance quotas :

Je peux désormais surveiller les quotas via le champ "Quotas" dans "Quota Management".

Filter: Show all: 4 items							
	Quota Path	% ...	Li...	Quo...	Source T...	Match...	Desc...
Source Template: Quota Direction (1 item)							
	C:\Partag...	0%	2,...	Hard	Quota Di...	Yes	
Source Template: Quota Users (3 items)							
	C:\Partag...	0%	1,...	Hard	Quota U...	Yes	
	C:\Partag...	0%	1,...	Hard	Quota U...	Yes	
	C:\Partag...	0%	1,...	Hard	Quota U...	Yes	

VSS :

Le VSS (outil permettant de réaliser un instantanée des fichiers/dossiers du partage) :


- Clic droit sur disque C:
- Configure Shadow Copy
- Shadow Copy
- Enable

Planifier la sauvegarde :

- Settings
- Schedule
- Previous Versions


Test suppression + récupération

- Je vais supprimer un fichier existant nommé "test" situé dans le dossier "RH"




- Je me rends dans les propriétés de "Partage" et sélectionne "Previous Versions"

- Je choisis de restaurer ce contenu



On peut maintenant apercevoir que le fichier "test" est bien de retour dans le dossier :



Sauvegarde :

À effectuer :


Créer une sauvegarde de l'AD ainsi qu'une sauvegarde de votre dossier partagé.

Prérequis (Performance Backup) :


- Windows Server Backup
- Actions
- Configure Performance Settings
- Normal backup performance (afin d'effectuer un backup complet)

Solution :

Avant d'effectuer quoi que ce soit comme manipulation, je me suis rendu dans Hyper-V afin d'y ajouter un second disque dur virtuel sur mon PC client (de 20Go afin d'être large) via "diskmgmt.msc" dans lequel j'effectuerais le backup du lecteur C:



J'ai donc ensuite dû y créer un dossier partagé dans lequel le serveur y déposera tout et un dans lequel le serveur ne déposera que le contenu du dossier :



→ Je commence tout d'abord par un backup de mon AD complet :

- Backup Once
- Full Server
- Remote shared folder
 - \\192.168.20.2\Sauvegarde complète
 - inherit

→ Même chose mais que pour le dossier

- Backup Once
- Custom
- Add Items
 - Partage
- Remote shared folder

- \\192.168.20.2\Sauvegarde Dossier
- inherit

On peut apercevoir que mes 2 backups sont bien effectués :

	Time	Message	Description
	07-11-24 23:32	Backup	Successful
	07-11-24 23:28	Backup	Successful

Pour supprimer une UO :

- Se rendre dans Administrative Center (1er onglet)
- Sélectionnez le domaine
- Clic droit sur l'UO
 - Properties
 - Désactivez le bouton coché qui sert de sécurité

Pour activer une poubelle :

- Clic droit sur le domaine
- Enable Recycle Bin

Les GPO :

Les GPO permettent de gérer l'environnement de travail des utilisateurs.

- Mettre en place une GPO permettant aux utilisateurs du département des Ressources humaines d'avoir comme fond d'écran le logo de la société.
- Mettre en place une GPO bloquant l'accès au panneau de configuration pour les utilisateurs de la comptabilité.
- Monter le dossier partagé de chaque département sur les machines clientes.
 - Exemple : Les utilisateurs de la direction devront avoir son dossier de partage présent dans l'arborescence du PC de manière automatique.
- Rediriger le dossier Document des utilisateurs de la direction sur le serveur.

2 commandes à connaître :

- gpresult : consulte les GPO appliquées
- gpupdate /force : force les GPO sur une machine

2 stratégies de groupe :

- locales
- du domaine

3 niveaux d'applications de GPO :

- niveau site : en fonction du lieu de connexion
- niveau domaine : affecte tout le domaine
- niveau UO : affecte les utilisateurs et machines de l'UO en question

Ordre application des stratégies :

- locales
- sites
- domaine
- UO

Pour lancer le "Group Policy Management" :

- Win + R
 - gpmc.msc
- Server Manager
 - Tools
 - Group Policy Management


Créer une GPO :


- Group Policy Objects
 - New

Résolution énoncé :


1. Fond d'écran

- On edit la GPO
- On ajoute le fichier image afin de ne pas à avoir le récupérer sur le serveur à chaque fois





On va appliquer le fond d'écran aux machines distantes :



Je vais maintenant le lier aux RH :

- Clic droit sur "Ressources Humaines"
- "Link an Existing GPO"

Ressources humaines					
Linked Group Policy Objects		Group Policy Inheritance	Delegation		
	Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status
	1	Fond Ecran Domaine	No	Yes	Enabled

Je n'ai plus qu'à me rendre sur le client et effectuer un "gpupdate /force".

→ Les utilisateurs RH ont bien un fond d'écran appliqué tandis que les autres non (reste à savoir tout de même pourquoi le fond d'écran est noir, probablement car j'ai juste mit un truc paint)

Ouais bon jsp