





Instalación de VirtualBox







Agregar Discos Duros







Instalar Synology DSM en la Máquina virtual







Accedemos con menu.sh









Instalar DiskStation Manager

DiskStation Manager (DSM) es el sistema operativo que se ejecuta en Synology NVR.



- ☐ Descargue e instale automáticamente la versión más reciente DSM 7.1.1-42962 del sitio web de Synology
- ☒ Cargue manualmente un archivo .pat desde su ordenador.

DSM_DVA1622_42962.pat

Examinar

Descargue un parche de DSM desde el [Centro de descargas de Synology](#).



Siguiente

Primeros pasos con su Synology NVR

Asigne un nombre a su Synology NVR y cree una cuenta de administrador. Utilice esta cuenta para iniciar sesión en Synology NVR. Establezca una contraseña segura que sea difícil de adivinar para los demás.

Nombre del dispositivo:

synologyERD

Cuenta de administrador:

Elias

Contraseña:

Ab12341234@



— Débil

Confirmar contraseña:

Ab12341234@



- ☐ Permita que este Synology NVR se muestre en [Web Assistant](#). Synology recopilará la dirección IP y la información del puerto, que solo se utilizará para proporcionar el servicio [Web Assistant](#). Consulte la [Divulgación de recopilación de datos de servicios](#) y la [Declaración de privacidad](#) para obtener más detalles.

Anterior

Siguiente

Error

No se puede crear el volumen. Inicie sesión en DSM y, a continuación, vaya a Administrador de almacenamiento para comprobar el estado de sus unidades.

OK

Configuración del RAID1

Asistente para la creación de un grupo de almacenamiento - Configure las propiedades del grupo de almacenamiento X

RAID es una tecnología de virtualización de almacenamiento de datos que agrega varias unidades en un grupo de almacenamiento. Los diferentes tipos de RAID proporcionan diferentes niveles de rendimiento, capacidad de almacenamiento y fiabilidad.

Tipo de RAID:

RAID 1

SHR

RAID 1

Basic

JBOD

RAID 0



ero total de

do, con dos unidades.
rcionando una
unidades. El

rendimiento de lectura se incrementa, mientras que el de escritura será similar al de una sola unidad. Se puede sufrir un fallo único de unidad sin pérdida de datos. RAID 1 suele utilizarse cuando la tolerancia a errores es importante, y la capacidad y el rendimiento no son requisitos fundamentales. Tenga en cuenta que la capacidad de un grupo de almacenamiento RAID 1 no se puede ampliar agregando unidades.

Descripción del grupo de

Anterior

Siguiente

Seleccionar unidades

Seleccione al menos **2** unidades para crear un grupo de almacenamiento con el tipo de RAID **RAID 1**.

☐	Drive	Modelo	Tipo de unidad	Tamaño de unidad
☒	Drive 1	HARDDISK	SATA / HDD	20 GB
☒	Drive 2	HARDDISK	SATA / HDD	20 GB
☐	Drive 3	HARDDISK	SATA / HDD	10 GB

Estimación de la capacidad: **9.8 GB** 

[Anterior](#)[Siguiente](#)

Comprobación de unidad

Si realiza una comprobación de unidad, puede reconfigurar automáticamente una unidad, lo que reduce el riesgo de que se produzcan errores de acceso a los datos.

☐ Realizar verificación de unidad

La comprobación de unidad puede llevar mucho tiempo si se realiza al mismo tiempo que la creación de un grupo de almacenamiento.

☒ Omitir comprobación de unidad

Los sectores defectuosos de la unidad se reconfigurarán únicamente cuando se acceda a ellos.

[Anterior](#)[Siguiente](#)

Asignar capacidad de volumen

Grupo de almacenamiento:	Grupo de almacenamiento 1 (RAID 1)		
Capacidad total:	9.8 GB		
Capacidad disponible:	9 GB		
Modificar tamaño asignado:	9	Máx.	
Descripción del volumen (opcional):			

[Anterior](#)[Siguiente](#)

He tenido que crear un nuevo disco de 20 gb porque se me ha instalado el Synology en uno de ellos. No me salió la opción de instalarlo en el que yo quería.

Estoy teniendo problemas a la hora de crear el RAID 1 con los discos de 20 gb, he probado con dos de 40 gb y me funciona

	Drive 1 - VBOX HARDDISK (HDD)	20 GB
	No iniciado	
	Drive 2 - VBOX HARDDISK (HDD)	20 GB
	Iniciado	
	Drive 3 - VBOX HARDDISK (HDD)	10 GB
	No iniciado	
	Drive 4 - VBOX HARDDISK (HDD)	20 GB
	No iniciado	
	Drive 5 - VBOX HARDDISK (HDD)	40 GB
	No iniciado	
	Drive 6 - VBOX HARDDISK (HDD)	40 GB
	No iniciado	

Asistente para la creación de un grupo de almacenamiento

Seleccionar unidades

Seleccione al menos 2 unidades para crear un grupo de almacenamiento con el tipo de RAID **RAID 1**.

	Drive	Modelo	Tipo de unidad	Tamaño de unidad
☐	Drive 1	HARDDISK	SATA / HDD	20 GB
☐	Drive 2	HARDDISK	SATA / HDD	20 GB
☐	Drive 3	HARDDISK	SATA / HDD	10 GB
☐	Drive 4	HARDDISK	SATA / HDD	20 GB
☒	Drive 5	HARDDISK	SATA / HDD	40 GB
☒	Drive 6	HARDDISK	SATA / HDD	40 GB

Estimación de la capacidad: 29.8 GB

Anterior

Siguiente

Asistente para la creación de un grupo de almacenamiento

Asignar capacidad de volumen

Grupo de almacenamiento:

Grupo de almacenamiento 1 (RAID 1)

Capacidad total:

29.8 GB

Capacidad disponible:

29 GB

Modificar tamaño asignado:

29

Máx.

Descripción del volumen (opcional):

Anterior

Siguiente

Asistente para la creación de un grupo de almacenamiento

X

Seleccionar un sistema de archivos

☒ Btrfs (recomendado)

El sistema de archivos Btrfs admite funciones avanzadas como instantáneas y replicación de carpetas compartidas, cuota de carpetas compartidas y protección avanzada de integridad de datos.

☐ ext4

El sistema de archivos ext4 se emplea frecuentemente en el sistema operativo Linux y puede migrarse fácilmente a Synology NVR con versiones anteriores de DSM.

[Más información sobre cómo elegir los sistemas de archivos](#)

Anterior

Siguiente

Asistente para la creación de un grupo de almacenamiento

X

Confirmar configuración

^ Grupo de almacenamiento

Tipo de RAID	RAID 1
Tipo de unidad	SATA HDD
Unidad seleccionada	Drive 5, Drive 6
Estimación de la capacidad	29 GB

^ Volumen

Capacidad asignada	29 GB
Sistema de archivos	Btrfs

Anterior

Aplicar

Administrador de almacenamiento

Visión general

Almacenamiento

Grupo de almacenamie...

Volumen 1

HDD/SSD

Crear

Programar depuración de datos

Hot Spare

Configuración global

Grupo de almacenamiento 1

En buen estado

29.8 GB

Información

Tipo de RAID: RAID 1 (Con protección de datos)

Depuración de datos

Estado: Listo

Ejecutar ahora

Finalizado el: No se ha realizado todavía

Información de la unidad

Dispositivo	Número de unidad / Tipo	Tamaño de unidad	Estado de asignación	Estado
synologyERD	Drive 5 (HDD)	40 GB	Normal	En buen estado
synologyERD	Drive 6 (HDD)	40 GB	Normal	En buen estado

Volumen 1

En buen estado

69.3 MB / 27.8 GB

0%

Información

Sistema de archivos: Btrfs

The image shows the Synology DSM Control Panel interface. At the top, there is a search bar with the text "Buscar". Below the search bar, the "Uso compartido de archivos" (File Sharing) section is highlighted in blue. This section contains four icons: "Carpeta compartida" (Shared Folder), "Servicios de archivos" (File Services), "Usuario y grupo" (User and Group), and "Dominio/LDAP" (Domain/LDAP). The "Usuario y grupo" icon is selected and highlighted with a blue background. Below this section is the "Conectividad" (Connectivity) section, which contains four icons: "Acceso externo" (External Access), "Red" (Network), "Seguridad" (Security), and "Terminal y SNMP" (Terminal and SNMP). Below this section is the "Sistema" (System) section, which contains seven icons: "Centro de información" (Information Center), "Portal de inicio de sesión" (Login Portal), "Opciones regionales" (Regional Settings), "Notificación" (Notification), "Hardware y alimentación" (Hardware and Power), "Dispositivos externos" (External Devices), and "Actualizar y restaurar" (Update and Restore). Below this section is the "Servicios" (Services) section, which contains four icons: "Cuenta Synology" (Synology Account), "Privilegios de aplicaciones" (Application Privileges), "Servicio de indexación" (Indexing Service), and "Programador de tareas" (Task Scheduler).

Usuario Grupo Avanzado					
Crear Editar Eliminar Delegar Filtrar					
Nombre ^	Correo electrónico	Descripción	Estado 2FA	Estado	
admin		System default user	Deshabilitado	Desactivado	
Elias			Deshabilitado	Normal	
guest		Guest	Deshabilitado	Desactivado	

Asistente de creación de usuario



Introducir información del usuario

Nombre *:

admin_user

Descripción:

Correo electrónico:

Contraseña *:

.....

Generar contraseña aleatoria

Débil

Confirmar contraseña *:

.....

☐ Enviar un correo electrónico de notificación al usuario recién creado

☐ Mostrar la contraseña de usuario en el correo de notificación

☐ No permitir que el usuario cambie la contraseña de la cuenta

* Este campo es obligatorio.

Siguiente

¿Guardar la contraseña?

Nombre de usuario

admin_user

Contraseña

Ab12341234@

Nunca

Guardar

No, gracias

Las contraseñas se guardan en el [Gestor de contraseñas](#) de este dispositivo.

Unir grupos

Nombre	Descripción	☐ Agregar
administrators	System default admin group	☒
http	System default group for Web services	☐
users	System default group	☒

Asistente de creación de usuario

Asignar permisos de aplicaciones

Nombre	Vista previa	Permisos de grupo	Permisos de usuario	
			☒ Permitir	☐ Denegar
AFP	Permitir		☒	☐
DSM	Permitir		☒	☐
FTP	Permitir		☒	☐
File Station	Permitir		☒	☐
SFTP	Permitir		☒	☐
SMB	Permitir		☒	☐
Universal Search	Permitir		☒	☐
rsync (Sincronización...	Permitir		☒	☐
			8 elementos	

Observación: El permiso lo determinan los permisos de usuario y grupo. Prioridad de permisos: **Denegar** > **Permitir**.

Anterior

Siguiente

Asistente de creación de usuario

Confirmar configuración

Elemento	Valor
Nombre	admin_user
Descripción	
Correo electrónico	
Lista de grupos	administrators,users
Grabable	
Sólo lectura	
Sin acceso	
El privilegio incluye	AFP, DSM, FTP, File Station, SFTP, SMB, Universal Search, rsync (Sincron...
El privilegio excluye	
Ajustes del límite de veloc...	

Anterior

Finalizado

Introducir información del usuario

Contraseña *:

●●●●●●●●

Generar contraseña aleatoria

Confirmar contraseña *:

●●●●●●●●

- * Este campo es obligatorio.

[Siguiente](#)

 ¿Guardar la contraseña?

Nombre de usuario

readonly_user

Contraseña

Ab12341234@

Nunca

Guardar

No, gracias

readonly_user

Ab12341234@

No, gracias

Asistente de creación de usuario

X

Unir grupos

Nombre	Descripción	☐ Agregar
administrators	System default admin group	☐
http	System default group for Web services	☐
users	System default group	☒

3 elementos

Anterior

Siguiente

Asistente de creación de usuario

Confirmar configuración

Elemento	Valor
Nombre	readonly_user
Descripción	
Correo electrónico	
Lista de grupos	users
Grabable	
Sólo lectura	
Sin acceso	
El privilegio incluye	
El privilegio excluye	
Ajustes del límite de veloc...	

Anterior

Finalizado

Nombre ^	Correo electrónico	Descripción	Estado 2FA	Estado
admin		System default user	Deshabilitado	Desactivado
admin_user			Deshabilitado	Normal
Elias			Deshabilitado	Normal
guest		Guest	Deshabilitado	Desactivado
readonly_user			Deshabilitado	Normal

Crear Grupos de Usuarios

Asistente de creación de grupo

X

Introducir información del grupo

Nombre de grupo *:

Descripción del grupo:

* Este campo es obligatorio.

Siguiente

Asistente de creación de grupo

X

Seleccionar miembros

Nombre ^	Descripción	☐ Agregar
admin	System default user	☐
admin_user		☒
Elias		☐
guest	Guest	☐
readonly_user		☐

5 elementos

Anterior Siguiente

Asignar permisos de aplicaciones

Nombre	☒ Permitir	☐ Denegar
AFP	☒	☐
DSM	☒	☐
FTP	☒	☐
File Station	☒	☐
SFTP	☒	☐
SMB	☒	☐
Universal Search	☒	☐
		8 elementos 

Observación: El permiso lo determinan los permisos de usuario y grupo. Prioridad de permisos: **Denegar** > **Permitir**.

[Anterior](#)[Siguiente](#)

Introducir información del grupo

Nombre de grupo *:

Descripción del grupo:

* Este campo es obligatorio.

[Siguiente](#)

Seleccionar miembros

Q Buscar

Nombre ^	Descripción	☐ Agregar
admin	System default user	☐
admin_user		☐
Elias		☐
guest	Guest	☐
readonly_user		☒

5 elementos 

Anterior

Siguiente

Asistente de creación de grupo



Asignar permisos de aplicaciones

Nombre	☐ Permitir	☐ Denegar
AFP	☐	☒
DSM	☒	☐
FTP	☐	☒
File Station	☒	☐
SFTP	☐	☒
SMB	☒	☐
Universal Search	☐	☒

8 elementos 

Observación: El permiso lo determinan los permisos de usuario y grupo. Prioridad de permisos: **Denegar** > **Permitir**.

Anterior

Siguiente

- DSM: permite iniciar sesión en la interfaz web.
- File Station: permite visualizar y descargar los archivos.
- SMB: permite acceder a carpetas compartidas desde el explorador de Windows.

Asistente de creación de grupo

X

Confirmar configuración


Elemento	Valor
Nombre de grupo	ReadOnly
Descripción del grupo	
Miembros	readonly_user
Grabable	
Sólo lectura	
Sin acceso	
Privilegios de la aplicación	DSM, File Station, SMB
Ajustes del límite de veloc...	

Anterior


Finalizado

Crear Carpetas Compartidas y Asignar Permisos

Uso compartido de archivos




Conectividad



Sistema



Servicios



Configurar información básica

Nombre *:

Descripción:

Ubicación:

- ☐ Ocultar esta carpeta compartida en "Mis sitios de red"
- ☐ Ocultar subcarpetas y archivos de usuarios sin permisos ⓘ
- ☒ Habilitar papelera de reciclaje
- ☒ Acceso restringido únicamente a administradores

Observación: [Cómo configurar el programa de vaciado de la papelera de reciclaje](#)

* Este campo es obligatorio.

Siguiente

Configurar permisos de usuario

Grupos locales

Q - Buscar

Nombre	Vista pre...	Per...	Sin acceso	Lectura/Esc...	Solo lectura	Personali...
administrators	Sin acceso	-	☐	☐	☐	☐
Admins	Lectura/Escri	-	☐	☒	☐	☐
http	Sin acceso	-	☐	☐	☐	☐
ReadOnly	Solo lectura	-	☐	☐	☒	☐
users	Sin acceso	-	☐	☐	☐	☐

5 elementos



Aplicar



Datos_Empresa

Volumen 1

Descripción:

Permisos avanzados:

Deshabilitado

Papelerera de reciclaje:

Habilitado

Cuota de carpetas compartidas:

Deshabilitado

Tamaño de carpetas compartidas:

0.00 MB

Compresión de archivos:

Deshabilitado

Protección de integridad de datos:

Deshabilitado

Crear Backups

Centro de paquetes

<

>

🔄

Q

Hyper Backups

✖

Instalación manual

Configuración

↓ Instalado

🗄️ Todos los paquetes

🔍 Paquetes beta

Todos los paquetes



Hyper Backup

Copia de seg...

Instalar



Hyper Backup Vault

Copia de seg...

Instalar

Asistente de copia de seguridad

✕

Destino de la copia de seguridad

🔍 Buscar

Servidor de archivos



rsync



WebDAV



Copia de rsync (una versión)



OpenStack Swift

Cloud Service



Almacenamiento S3



Dropbox



Google Drive



HiDrive



JD Cloud



Microsoft Azure



Rackspace



hicloud S3



hubiC

Siguiente

Hyper Backup requiere el siguiente permiso



Redirija su información personal nuevamente a `http://192.168.1.32:5000,,` asegúrese de que `http://192.168.1.32:5000` sea su dominio DS.

Acord

Cancelar

Asistente de copia de seguridad



Configuración de destino de la copia de seguridad

☒ Crear tarea de copia de seguridad

Carpeta:

Backup

Directorio:

Synology_Datos_Empresa

☐ Volver a vincular a tarea existente 

☐ Exportar a una carpeta compartida local (incluido un dispositivo de almacenamiento externo)

Anterior

Siguiente

Copia de seguridad de datos

▼ ☐ Volumen 1

☒ Datos_Empresa

[Crear filtros de archivos](#)

Anterior

Siguiente

Configuración de copia de seguridad

Tarea:

Google Drive 1

☒

Habilitar notificación de tarea

i

☐

Habilitar el registro de detalles de cambios en el archivo

i

☒

Comprimir datos de copia de seguridad

☒

Habilitar cifrado de transferencia

☒

Habilitar programa de copia de seguridad

Ejecutar en:

Cada día

22

:

30

☒

Habilitar programa de verificación de integridad

i

Ejecutar en:

Domingo

00

:

30

☐

Habilitar cifrado del lado cliente

Observación: Se realizará automáticamente una copia de seguridad de las configuraciones del sistema.

Anterior

Siguiente

Nombre	Fecha de modific...	
 Backup	11:24	

Mi unidad > Backup

☒   

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Fecha de modific...	
 Synology_Datos_Empresa.hbk	11:28	



Éxito

Última copia de seguridad correcta: 06/10/2026 11:34

Hora de la próxima copia de seguridad programada: 06/10/2026 22:30

Copia de seguridad ahora

