Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No 8

«Установка службы IIS. Настройка FTP-сервера»

Выполнил: Кочарян Эрик Робертович студент группы КС – 3 – 17 Бабошин А.С., преподаватель ФГБОУВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

Ход работы.

1)Установка Веб – сервера IIS.

В установке ролей и компонентов выберете Веб –сервер IIS




Рис.1-Выбор роли сервера.

2)В службах ролей добавляем FTP-сервер.




Рис.2-Выбор службы ролей.

С клиента в строчке браузера вводим наше доменное имя и видим, что веб-сервер начал свою работу.




Рис.3-Сайт.

Настройка сервера FTP.

Создадим папку FTP-4 и в ней создаем текстовый документ Hello.txt.




Рис.4-Папка.



Рис.5-Файл.

Переходим в средства -> Диспетчер служб IIS. Добавить FTP сайт.




Рис.6-Добавляем FTP сайт.

Указываем адрес сервера FTP а также ставим галочку возле (Без Ssl).




Рис.7-ІР адрес.

Выбираем способ аутентификации.




Рис.8-Способ аунтификации.

После чего в брандмауэре сервера прописываем правило для входящих подключений.





Рис.9-Тип правила. Мастер создания правила для нового входящего подключения Предопред правила Выберите правила, создаваемые для данной ситуации. Какие правила вы хотите создать? Тип правила Следующие правила определяют требования сетевого подключения для выбранных предопределенных групп. Будут созданы правила, отмеченные флажком. Если отмеченное флажком правило уже существует, его содержимое будет заменено. Предопред. правила Действие Правила: Правило сущ... Профиль Опис ▼ Трафик FTP-сервера в защищенном режи... Уже существ... Все Вход ▼ FTP-сервер (входящий трафик) Уже существ... Все Прав < Назад Далее > Отмена

Рис.10-Предоспред. Правила.



Puc.11-Готово.

С клиентского ПК в проводнике вводим ftp://адрессервера




Рис.12-Подключение с клиента.