

Resumen levantar instancia AWS EC2


IIC2173 - 2022-2

Las instancias son los servidores donde se hostearán nuestras páginas, son computadores por sí mismo que deben ser pedidos y configurados. Por lo mismo, hay muchos tipos dependiendo de las necesidades de cada cliente y se pueden perder si es su primera vez.


Por lo mismo, este resumen está hecho para levantar su primera instancia asegurando una correcta configuración para aprovechar el *free tier* (Capa gratuita) que provee AWS dentro del primer año de uso de la cuenta.

1. Crear una cuenta en AWS

El primer paso es crear una cuenta en AWS. Para esto pueden hacerlo desde la misma [página de AWS](#) iniciando sesión en la consola apretando en el botón naranja de la esquina superior derecha y siguiendo los pasos para crear un usuario raíz.



Aprender de AWS

 AWS Training gratuito Cursos digitales gratuitos que lo ayudan a desarrollar sus habilidades Más información »	 AWS Certification Impulse su carrera con AWS Certification Más información »	 Formación en la nube de AWS Formación completa que acelera la adopción de la nube Descargue el libro electrónico »	 Formación de AWS Machine Learning Elija entre los cursos que cubren toda la canalización del machine learning Más información »
--	--	---	---

Chat en línea



Iniciar sesión

☒ Usuario raíz

Propietario de la cuenta que realiza tareas que requieren acceso ilimitado. [Más información](#)

☐ Usuario de IAM

Usuario de una cuenta que realiza tareas diarias. [Más información](#)

Dirección de email del usuario raíz

Siguiente

Al continuar, acepta el [Contrato de cliente de AWS](#) u otro acuerdo para los servicios de AWS y el [Aviso de privacidad](#). Este sitio utiliza cookies esenciales. Consulte nuestro [Aviso de cookies](#) para obtener más información.

☐ ¿Es nuevo en AWS?

Crear una cuenta de AWS

Backup y restauración con AWS

Cree soluciones escalables, duraderas y seguras para la protección de datos con AWS.

[Más información »](#)



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Español ▼

Nota: Deberán ingresar una tarjeta de crédito, les recomendamos usar la tarjeta MACH por ser prepago.

2. Conociendo la consola para lanzar una instancia EC2

Una vez creado su usuario, pueden acceder a la consola de AWS. El dashboard principal tiene una barra de búsqueda, un listado de lo visitado recientemente, y arriba a la derecha (a la izquierda de su usuario) tienen la opción de cambiar de región. Siempre asegurence de usar una misma región.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

Página de inicio de la consola Información

Restablecer al diseño predeterminado [+ Agregar widgets](#)

Visitados recientemente Información

- EC2
- AWS Budgets
- RDS
- IAM
- Route 53

[Ver todos los servicios](#)

Le damos la bienvenida a AWS

- [Introducción a AWS](#)
Conozca los aspectos fundamentales y encuentre información valiosa para sacar el máximo provecho de AWS.
- [Formación y certificación](#)
Aprenda de expertos de AWS, mejore sus habilidades y aumente sus conocimientos.
- [¿Cuáles son las novedades de AWS?](#)
Descubra los nuevos servicios, características y regiones de AWS.

AWS Health Información

Problemas abiertos: 0 Últimos 7 días

Cambios programados: 0 Próximos 7 días y últimos 7 días

Costo y uso Información

Costos del mes actual: 0,00 US\$

Costos principales del mes actual: EC2 - Other 0,00 US\$

Costos finales de mes previstos: 0,00 US\$

[Comentarios](#) [¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings](#) © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. [Privacidad](#) [Términos](#) [Preferencias de cookies](#)

Para ver sus instancias EC2, en la barra de búsqueda deben poner EC2 y hacer click. Les enviará a una página con un dashboard de sus instancias.

aws Servicios X Norte de Virginia gicrot

Página de inicio de la consola

Resultados de búsqueda de "EC2"

Servicios (8)

- Características (46)
- Blogs (34)
- Documentación (130.793)
- Artículos de conocimiento (30)
- Tutoriales (6)
- Marketplace (1563)

Servicios

[Ver todos los 8 resultados](#)

- [EC2](#) ☆
Servidores virtuales en la nube
- [EC2 Image Builder](#) ☆
Un servicio administrado para automatizar la creación, personalización e implementaci...
- [AWS Compute Optimizer](#) ☆
Recomendación de recursos informáticos de AWS óptimos para sus cargas de trabajo
- [AWS Firewall Manager](#) ☆
Administración central de reglas de firewall

Características

[Ver todos los 46 resultados](#)

- [Panel](#)
Característica EC2
- [Límites](#)
Característica EC2
- [AMI](#)
Característica EC2

[+ Agregar widgets](#)

[Introducción a AWS](#)
Conozca los aspectos fundamentales y encuentre información valiosa para sacar el máximo provecho de AWS.

[Formación y certificación](#)
Aprenda de expertos de AWS, mejore sus habilidades y aumente sus conocimientos.

[¿Cuáles son las novedades de AWS?](#)
Descubra los nuevos servicios, características y regiones de AWS.

Costos del mes actual: 0,00 US\$

Costos principales del mes actual: EC2 - Other 0,00 US\$

Costos finales de mes previstos: 0,00 US\$

[Comentarios](#) [¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings](#) © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. [Privacidad](#) [Términos](#) [Preferencias de cookies](#)

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

New EC2 Experience Tell us what you think

Panel de EC2

- Vista global de EC2
- Eventos
- Etiquetas
- Límites

▼ Instancias

- Instancias **New**
- Tipos de instancia
- Plantillas de lanzamiento
- Solicitudes de spot
- Savings Plans
- Instancias reservadas **New**
- Alojamientos dedicados
- Instancias programadas
- Reservas de capacidad

▼ Imágenes

- AMI **New**
- Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

- Volúmenes **New**
- Instantáneas **New**

Administración de la instancia

Recursos

Vista global de EC2

Actualmente, utiliza los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia):

Instancias (en ejecución)	1	Balanceadores de carga	0	Direcciones IP elásticas	0
Grupos de seguridad	3	Grupos de ubicación	0	Hosts dedicados	0
Instancias	1	Instantáneas	0	Pares de claves	3
Volúmenes	1				

Realice fácilmente tareas de ajuste de tamaño, configuración e implementación de grupos de disponibilidad Always On de Microsoft SQL Server en AWS con el asistente de lanzamiento de AWS. [Mas información](#)

Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

Lanzar la instancia

Migrar un servidor

Nota: Sus instancias se lanzarán en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia)

Estado del servicio

Región: EE.UU. Este (Norte de Virginia)

Estado: **Este servicio funciona con normalidad**

Atributos de la cuenta

Plataformas compatibles

- VPC

VPC predeterminada: vpc-0f9a43a2f0c15ef37

Configuración

- Cifrado de EBS
- Zonas
- Consola de serie de EC2
- Especificación de crédito predeterminada
- Experimentos de la consola

Información adicional

- Guía de introducción
- Documentación
- Todos los recursos de EC2
- Foros
- Precios
- Póngase en contacto con nosotros

Comentarios ¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Si ven la barra lateral izquierda debería aparecerles una sección de **instancias**, y si apretan en el botón instancias (no en la pestaña), verán sus instancias en ejecución de esa región.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

New EC2 Experience Tell us what you think

Panel de EC2

- Vista global de EC2
- Eventos
- Etiquetas
- Límites

▼ Instancias

- Instancias **New****
- Tipos de instancia
- Plantillas de lanzamiento
- Solicitudes de spot
- Savings Plans
- Instancias reservadas **New**
- Alojamientos dedicados
- Instancias programadas
- Reservas de capacidad

▼ Imágenes

- AMI **New**
- Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

- Volúmenes **New**
- Instantáneas **New**

Administración de la instancia

Instancias (1) Información

Conectar Estado de la instancia Acciones **Lanzar instancias**

Buscar

	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación ...	Estado de la ...	Zona de dispon...	DNS
☐	Ayudantia1	i-08083849591877510	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobaci...	Sin alarmas	us-east-1c	ec2-

Seleccione una instancia

Comentarios ¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Si seleccionan una instancia y luego hacen click en el estado de la instancia (la pestaña), podrán configurarla para terminarla, detenerla o iniciarla si estaba detenida.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for EC2 instances. On the left, there's a navigation sidebar with options like 'Panel de EC2', 'Vista global de EC2', 'Eventos', 'Etiquetas', 'Límites', and 'Instancias'. The main area shows a list of instances with columns for Name, ID, State, and Type. The instance 'Ayudantia1' (ID: i-08083849591877510) is selected, and a context menu is open over its state, offering actions: 'Detener instancia', 'Iniciar instancia', 'Reiniciar instancia', 'Hibernar instancia', and 'Terminar instancia'. Below the list, the details for 'Instancia: i-08083849591877510 (Ayudantia1)' are shown, including its state 'En ejecución' and various IP addresses.

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de
Ayudantia1	i-08083849591877510	En ejecución	t2.micro

Instancia: i-08083849591877510 (Ayudantia1)

Resumen de instancia Información		
ID de la instancia i-08083849591877510 (Ayudantia1)	Dirección IPv4 pública 52.91.37.230 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 172.31.30.197
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS de IPv4 pública ec2-52-91-37-230.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-30-197.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-30-197.ec2.internal	
Responder al nombre DNS de recurso privado	Tipo de instancia t2.micro	Direcciones IP elásticas

3. Lanzar una instancia EC2

Para lanzar una instancia deben apretar el botón naranja en la esquina superior derecha y seguir los pasos que les dice.

- Lo primero es agregar un nombre con el que puedan distinguir su instancia en el listado de EC2.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

Se le ha agregado la nueva experiencia de lanzamiento. Obtenga más información sobre esta experiencia o envíenos sus comentarios. Puede volver a la versión anterior si no lo desea. Desactivar la experiencia antigua

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

Lanzar una instancia Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas Información

Nombre [Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Amazon Machine Image) Información

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Busque o examine las AMI si no ve lo que busca a continuación.

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

▼ Resumen

Número de instancias Información

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2 Kernel 5.10 AMI...[más información](#)
ami-090fa75af13c156b4

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
1 volúmen(es): 8 GiB

ⓘ Nivel gratuito: El primer año incluye 750 horas de uso de instancias t2.micro (o t3.micro en las regiones en las que t2.micro no esté disponible) en las AMI del nivel gratuito al mes, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda a Internet.

Comentarios ¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings [↗](#) © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

- Después deben elegir el sistema operativo, donde les recomendamos Ubuntu con la version 18 o 20 siempre y cuando al lado diga que es válido para su uso en la capa gratuita de AWS.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes Inicio rápido

Amazon Linux

ubuntu

Microsoft

Red Hat

SUSE

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Amazon Machine Image (AMI)

Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type ami-052efd3df9da4825 (64 bits (x86)) / ami-070650c005cce4203 (64 bits (Arm)) Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs	Apto para la capa gratuita
Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type ami-052efd3df9da4825 (64 bits (x86)) / ami-070650c005cce4203 (64 bits (Arm)) Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs	Apto para la capa gratuita
Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM), SSD Volume Type ami-08d4ac5b634553e16 (64 bits (x86)) / ami-0888c389af05d881a (64 bits (Arm)) Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs	Apto para la capa gratuita
Deep Learning AMI GPU PyTorch Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM), SSD Volume Type ami-0025a94e60a544f5b (64 bits (x86)) Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs	
Deep Learning AMI GPU TensorFlow 2.9.1 (Ubuntu 20.04) 20220803 ami-0eb083a1a27d22626 (64 bits (x86)) Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs	
Deep Learning AMI GPU PyTorch 1.11.0 (Ubuntu 20.04) 20220802 ami-0c84194ad1ee179f6 (64 bits (x86)) Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs	

Tipo de instancia
t2.micro Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Apto para la capa gratuita [Comparar tipos de](#)

▼ Resumen

Número de instancias Información

Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...[más información](#)
ami-052efd3df9da4825

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
1 volúmen(es): 8 GiB

ⓘ Nivel gratuito: El primer año incluye 750 horas de uso de instancias t2.micro (o t3.micro en las regiones en las que t2.micro no esté disponible) en las AMI del nivel gratuito al mes, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda a Internet.

Cancelar [Lanzar instancia](#)

Comentarios ¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings [↗](#) © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

- El tipo de instancia debe ser t2.micro (apta para la capa gratuita).

The screenshot displays the AWS Management Console interface for creating a new EC2 instance. The 'Tipo de instancia' (Instance type) section is active, showing a list of instance types. The 't2.micro' instance type is highlighted, with a note indicating it is 'Apto para la capa gratuita' (Suitable for the free tier). Other instance types shown include t1.micro, t2.nano, t2.small, and t2.medium. The right sidebar provides a summary of the configuration, including the number of instances (1), the software image (AMI) selected (Canonical, Ubuntu 20.04 LTS), the virtual server type (t2.micro), the firewall group, and the storage configuration (1 volume of 8 GiB). A notification about the free tier is also present, stating that the first year includes 750 hours of use for t2.micro instances.

- Para su instancia deben crear un par de llaves para conectarse mediante `ssh` o `putty` (para windows este último), ponganle un nombre y se les descargará un archivo que deben guardar y nunca borrar (a menos que terminen su instancia).

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

Tipo de instancia [Información](#)

Tipo de instancia

t2.micro
Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria
Bajo demanda Linux precios: 0.0116 USD por hora
Bajo demanda Windows precios: 0.0162 USD por hora

Apto para la capa gratuita

[Comparar tipos de instancias](#)

Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

Seleccionar

[Crear un nuevo par de claves](#)

Configuraciones de red [Obtener recomendaciones](#) [Editar](#)

Red [Información](#)

vpc-0f9a43a2f0c15ef37

Subred [Información](#)

Sin preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 20.04 LTS, ...[más información](#)

ami-08d4ac5b634553e16

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

1 volumen(es): 8 GiB

Nivel gratuito: El primer año incluye 750 horas de uso de instancias t2.micro (o t3.micro en las regiones en las que t2.micro no esté disponible) en las AMI del nivel gratuito al mes, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda a Internet.

Cancelar [Lanzar instancia](#)

Comentarios © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Crear par de claves

Los pares de claves le permiten conectarse a la instancia de forma segura.

Escriba el nombre del par de claves a continuación. Cuando se lo pida, almacene la clave privada en una ubicación segura y accesible de su equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** [Más información](#)

Nombre del par de claves

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA
Par de claves públicas y privadas cifradas por RSA

☐ ED25519
Los pares de claves privadas y públicas cifradas ED25519 (no se admite para instancias de Windows)

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem
Para usar con OpenSSH

☐ .ppk
Para usar con PuTTY

Cancelar [Crear par de claves](#)

- La configuración de red les permitirá conectarse por ssh y poder ver sus páginas en el navegador mediante HTTP y HTTPS. Por lo mismo, deben clikear todas.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

Configuraciones de red [Obtener recomendaciones](#) [Editar](#)

Red [Información](#)
vpc-0f9a43a2f0c15ef37

Subred [Información](#)
Sin preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)
Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear grupo de seguridad ☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-3" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de SSH desde
Ayuda a establecer conexión con la instancia

☒ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con la fuente 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Resumen

Número de instancias [Información](#)

Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 20.04 LTS, ...[más información](#)
ami-08d4ac5b634553e16

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
1 volúmen(es): 8 GiB

Nivel gratuito: El primer año incluye 750 horas de uso de instancias t2.micro (o t3.micro en las regiones en las que t2.micro no esté disponible) en las AMI del nivel gratuito al mes, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda a Internet.

[Cancelar](#) [Lanzar instancia](#)

Comentarios © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. [Privacidad](#) [Términos](#) [Preferencias de cookies](#)

- Finalmente el almacenamiento tienen hasta 30 GB en la capa gratuita, pueden usar los 30 o menos.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

☒ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con la fuente 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Configurar almacenamiento [Información](#) [Avanzado](#)

1x GiB Volumen raíz

Nivel gratuito: Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

[Agregar un nuevo volumen](#)

La AMI seleccionada contiene más volúmenes de almacén de instancias de los que permite la instancia. Solo se podrá obtener acceso desde la instancia a los primeros 0 volúmenes de almacén de instancias de la AMI

0 x sistemas de archivos [Editar](#)

Resumen

Número de instancias [Información](#)

Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 20.04 LTS, ...[más información](#)
ami-08d4ac5b634553e16

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
1 volúmen(es): 20 GiB

Nivel gratuito: El primer año incluye 750 horas de uso de instancias t2.micro (o t3.micro en las regiones en las que t2.micro no esté disponible) en las AMI del nivel gratuito al mes, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda a Internet.

[Cancelar](#) [Lanzar instancia](#)

Detalles avanzados [Información](#)

Comentarios © 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. [Privacidad](#) [Términos](#) [Preferencias de cookies](#)

Ya con esto pueden ver el resumen de su instancia y debería de salir todo lo que pusieron y si es apta para la capa gratuita. Si está todo en orden, lancen la instancia con el botón naranja. Verán sus instancias en la pestaña con el listado de instancias en EC2.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for EC2 instances. The left sidebar lists various EC2 services. The main content area displays a table of instances. The table has columns for Name, ID, State, Type, and others. Two instances are visible: 'apunte' with ID 'i-0cabac6821de8fb9c' in 'En ejecución' state, and 'Ayudantia1' with ID 'i-08083849591877510' in 'Terminada' state. Below the table, there is a section titled 'Selecciona una instancia'.

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación ...	Estado de la ...	Zona de dispon...	DNS
apunte	i-0cabac6821de8fb9c	En ejecución	t2.micro	Inicializando	Sin alarmas	us-east-1b	ec2-
Ayudantia1	i-08083849591877510	Terminada	t2.micro	-	Sin alarmas	us-east-1c	-

4. Conectarse mediante SSH

Para conectarse a su instancia deben usar Putty en Windows nativo o (y recomendablemente) SSH en otro sistema operativo (incluye distros de Linux, MacOS, WSL2 en Windows, etc), en esta guía veremos SSH . Para esto deben ubicar su archivo .pem que descargaron recién en la terminal de su pc y deben seguir los siguientes pasos:

- En su listado de instancias EC2 seleccionen la que acaban de crear, apreten en la pestaña de acciones arriba a la derecha, y hagan click en 'conectar'.

aws Servicios [Opción+S] Norte de Virginia gicrot

New EC2 Experience Tell us what you think

Panel de EC2
Vista global de EC2
Eventos
Etiquetas
Límites

▼ Instancias

Instancias **New**

Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas **New**
Alojamientos dedicados
Instancias programadas
Reservas de capacidad

▼ Imágenes

AMI **New**
Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes **New**
Instantáneas **New**

Instancias (1/2) Información

Conectar Estado de la instancia Acciones **Lanzar instancias**

Conectar

Ver detalles
Administrar el estado de la instancia
Configuración de la instancia
Redes
Seguridad
Imagen y plantillas
Monitoreo y solución de problemas

	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación ...
☒	apunte	i-0cabac6821de8fb9c	En ejecución	t2.micro	Inicializando
☐	Ayudantia1	i-08083849591877510	Terminada	t2.micro	-

Instancia: i-0cabac6821de8fb9c (apunte)

Detalles Seguridad Redes Almacenamiento Comprobaciones de estado Monitoreo Etiquetas

▼ Resumen de instancia Información

ID de la instancia i-0cabac6821de8fb9c (apunte)	Dirección IPv4 pública 107.22.109.16 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 172.31.85.61
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS de IPv4 pública ec2-107-22-109-16.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-85-61.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-172-31-85-61.ec2.internal	
Responder al nombre DNS de recurso privado	Tipo de instancia	Direcciones IP elásticas

Comentarios ¿Busca la selección de idiomas? Encuéntrala en la nueva Unified Settings

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

- Luego deben seguir los pasos que indica la página, cambiando los permisos de su archivo .pem , y luego conectandose mediante ssh con el comando de más abajo, debería verse algo como esto:

```
ssh -i "<pem_file>" ubuntu@<ec2_instance_dns>
```

Si se logran conectar en su consola deberían ver un mensaje de inicio como este: