ASmart 5.2 — краткий мануал (RU)

Файл эксперта: MQL5/Experts/ASmart 5.2.mq5
Префикс: ASmart52_
Пресеты: MQL5/Presets/Acteck_v4.21_*.set (имена без смены)

1. Установка
   - F7: ASmart 5.2.mq5
   - Снять старый EA → навесить 5.2 + пресет пары

2. Таймфреймы (критично)
   - StructureTF = M15 — разметка КЗ и Z ВСЕГДА с M15
   - Timeframe = M5 (обычно) — рабочий график для входа
   - Переключение M5↔M15↔H1: уровни КЗ остаются теми же (M15)
   - Прицел (Боллинджер 100) всегда с H1

3. Z
   - Последнее закрытое плечо базовых свечей M15
   - Начало: последний подтверждённый свинг M15, от которого обновлён экстремум
   - Конец: живой кончик импульса; короткий откат плечо не сменяет
   - Открытый встречный участок не переворачивает линию
   - Откат 50% гасит яркость Z и красит «30» в оранжевый
   - На графике максимум два Z: актуальное и одно предыдущее тусклое

4. Индекс страха
   - RSI(14): число справа сверху, волна хвоста слева от числа с зазором
   - 35–65 зелёный, у границ 30/70 жёлтый, вне зоны красный

5. ИКИ-КЗ
   - Появление: действительное ИКИ на M15
   - На растянутом продолженном ходе без ИКИ новых КЗ нет
   - Вход A/B/C использует только M15-КЗ

6. Сейф
   - SafeSplitDeals=true → Safe1R + Run2R

7. Документы
   - UserGuide_ASmart_5.2_RU.txt, CHANGES_V4.23.md

8. Разворот после диапазона двух КЗ
   - Синяя «КЗ верх» и зелёная «КЗ низ» — границы диапазона
   - Z стартует на закрытии пробоя одной из них
   - Зона 30% от противоположного экстремума к этой опоре
   - Жёлтая = продавец, голубая = покупатель
   - Вход после возврата в зону и выхода в сторону импульса
   - Спрос/Предложение — пунктир от тела свечи, без блока