

Importar a estrutura de unidades

Configuração da instância · ~20 min

ANTES DE COMEÇAR

- ❑ Leu **Antes de começar** (URL do DHIS2 + credenciais conhecidas)
- ❑ Sabe que nível da hierarquia DHIS2 corresponde a *unidade de saúde* (frequentemente o nível 4 ou 5)

O que vai fazer

Extrair o registo de unidades do seu país — cada unidade com a sua região e distrito — diretamente do DHIS2 para o FASTR. As áreas administrativas são **derivadas automaticamente das linhas de unidades**: nunca gere as áreas separadamente. Depois disto, qualquer análise pode desagregar resultados por região, distrito ou unidade.

1 Abrir o registo de Unidades

1. Clique em **Dados** na barra superior. A página está organizada nas secções **Geral**, **HMIS**, **HFA** e **ICEH**.
2. Na secção **HMIS**, clique no cartão **Unidades**.

Demonstration site → FASTR

Projects Data Results Assets Users EN Help

Data

General

Admin area labels
Not set — using default names

HMIS

Configuration Admin area depth: 4 Facility columns: 8	DHIS2 connection Server: https://api.mh.org/br/...	Facilities Facilities: 157 Admin area 2: 6 Admin area 3: 16 Admin area 4: 18	Indicators Common indicators: 14 DHIS2 indicators: 6 Customized indicators: 3	Data Has data
--	--	---	---	-------------------------

GeoJSON maps
No GeoJSON maps uploaded

HFA

Configuration Admin area depth: 4 Facility columns: 8	Facilities Facilities: 157 Admin area 2: 6	Time points Time points: 4	Sampling weights No weights imported	Indicators HFA indicators: 146
--	---	--------------------------------------	--	--

2 Importar do DHIS2

Inicie uma importação DHIS2 a partir da página de Unidades. Aparece a **ligação DHIS2 guardada** — a que foi configurada uma vez para toda a instância em **Gerir ligação**. Confirme-a.

Ainda sem ligação guardada? Um administrador configura-a uma vez — URL (com <https://>), utilizador, palavra-passe — e fica guardada encriptada para toda a instância. Depois disso ninguém volta a digitar credenciais.

3 Selecionar o nível de unidade

Selecione **Unidade de saúde (Facility)**. Os módulos de análise do FASTR exigem dados ao nível da unidade — agregam das unidades para distritos e regiões, nunca ao contrário. Selecionar *Facility* traz automaticamente todos os níveis acima (distrito, região, ...).

Lance a importação e aguarde a conclusão — de 30 segundos a alguns minutos, conforme o tamanho do país.

