

Formatação Windows 10



O Windows 10 permite formatar o sistema de maneira simples, sem precisar baixar a plataforma novamente. Com isso, os usuários resolvem diversos problemas como travamentos, erros em funções ou até mesmo situações envolvendo vírus. O procedimento reinstala o software, apaga todos os programas e arquivos salvos na máquina e deixa o visual como novo.

A função de restauração pode ser encontrada nas configurações. Confira no tutorial a seguir como formatar seu computador com Windows 10, atual sistema operacional da Microsoft.

PASSO 1

Clique no botão iniciar no canto esquerdo da tela e selecione “Configurações”;




PASSO 2

Escolha a opção de “Atualização e Segurança” na janela que será exibida no computador;




PASSO 3

No menu da lateral esquerda clique em “Recuperação” e depois selecione o botão “Introdução” na categoria “Restaurar o PC”;



PASSO 4

Será aberta a tela para iniciar a formatação do Windows. Selecione “Remover tudo” para fazer a formatação completa e evitar que programas defeituosos continuem na máquina;



PASSO 5

O recurso vai listar os programas que serão apagados. Continue em “Avançar”;



Seus aplicativos serão removidos.

Muitos aplicativos podem ser reinstalados pela Loja, mas os aplicativos a seguir precisam ser reinstalados pela Web ou com discos de instalação. Esta lista será salva na área de trabalho depois que você restaurar o PC.

Adobe Creative Cloud

Adobe Photoshop CC 2015

AVG

AVG Protection

Dropbox

Estudo de aprimoramento de produto para HP Deskjet 2540 series

Google Chrome

Skype

Avançar

Cancelar

PASSO 6

Ao final, clique no botão “Redefinir” para iniciar a formação do computador com Windows 10.

← Pronto para restaurar o PC

A restauração permite:

- Remover os aplicativos e programas que não vieram com este PC
- Restaurar as configurações padrão
- Reinstalar o Windows sem remover seus arquivos pessoais

Isso vai demorar um pouco e o PC será reiniciado.

Restaurar

Cancelar