
Gestion du PC sur l'AD

Table des matières

Gestion du PC sur l'AD1		
	Accès	1
	Supprimer le PC	1
	Réinstallation pour Réinstallation	
	Contrôle verrouillage	
	Activer le PC	
	Ajout du PC dans un groupe AD	
	Supprimer un ordinateur d'un groupe AD	
	Actualiser	
	Transfert des groupes d'un ordinateur à un autre	
	mansiert des groupes à un ordinateur à un autre	

Accès


Depuis l'onglet « Gestion AD » d'outil admin, cliquer sur le bouton « Gestion du PC sur l'AD »



Supprimer le PC

Lorsqu'un ordinateur est enlevé du parc pour partir soit en don soit au DEEE, il faut le sortir du domaine.

Après avoir saisi le nom de l'ordinateur. Cliquer sur Sortie de parc. Le PC sera désactivé et déplacé dans l'OU « A_Suppr » de l'AD.




Réinstallation pour Réinstallation

Lors de la réinstallation d'un ordinateur, on ne pourra pas lui donner le même nom sans avoir supprimé l'ancien de l'AD.

Une fois les données récupérées sur le vieux PC, saisir le nom du PC et cliquer sur « réinitialisation pour « l'installation ». Le PC sera alors supprimé du domaine et la réinstallation sera alors possible sur le nouveau poste avec l'ancien nom.

Contrôle verrouillage


Permet de vérifier si l'ordinateur est activé ou pas sur l'AD.



Activer le PC


Etat du PC

Si un PC a été désactivé par erreur, il est possible de le réactiver en cliquant sur le bouton Activer



X

Un message vous informe que l'opération s'est bien déroulée.



Ajout du PC dans un groupe AD

Afin d'appliquer certaines GPO, il est nécessaire de rajouter les ordinateurs à des groupes AD.

Après avoir saisi le nom de l'ordinateur, cliquer sur la flèche de la zone de liste. Sélectionner le groupe AD auquel l'ordinateur doit être ajouté.




Puis valider le choix en cliquant sur « Ajout du PC à un groupe »

Une fenêtre vous confirmera la réussite ou non de l'opération.




Supprimer un ordinateur d'un groupe AD

Après avoir saisi le nom de l'ordinateur, cliquer sur le bouton « Lister les groupes du PC » afin de voir la liste des groupes auxquels appartient le PC.




Une nouvelle zone de liste apparait contenant les groupes auxquels appartient le PC



Sélectionner le groupe à supprimer puis cliquer sur « Valider suppression »




Une fenêtre vous informe alors de la réussite ou non de l'opération.




Actualiser

Si vous devez supprimer un second PC d'un groupe AD, après avoir saisi le nouveau nom du PC, cliquer sur « Actualiser »



La liste des groupes auxquels appartient le nouveau PC est disponible dans la zone de liste.




Vous pouvez alors supprimer des groupes à ce nouveau PC.


Transfert des groupes d'un ordinateur à un autre

Lors du remplacement d'un ordinateur il est possible de copier la totalité des groupes du vieux PC vers le nouveau.

Après avoir saisi le nom du vieil ordinateur dans la fenêtre principale, cliquer sur transfert des groupes




Une fenêtre vous demande de saisir le nom du nouveau PC



Valider votre choix.

Une fois le transfert terminé une fenêtre vous confirme la réussite



Et un tableau récapitulant les groupes du PC apparait

