

# **OUTILS ADMINS**

Guide utilisateur



# **SOMMAIRE**

Outils Admins	. 1
Guide utilisateur	. 1
Sommaire	. 2
Pré-requis	
Présentation	. 4
Annexe	
Installation des composants RSAT	



# **PRE-REQUIS**

- Pour pouvoir utiliser Outils admins vous devez être en possession d'identifiants d'un utilisateur membre d'un des groupes suivant :
  - Admins\_locaux\_PC
  - Tech SI AD
  - o Admins du domaine
- Les fonctionnalités « RSAT Outils Active Directory Domain Services Directory et Services LDS », « RSAT : gestionnaire de serveur » et « RSAT : outil de gestion des straégies de groupe » doivent être installée sur votre poste (CF annexe)




## **PRESENTATION**

Outils Admins se décompose en 4 zones:

 Une zone de menu dans lequel vous trouverez des documentations sur le fonctionnement des boutons ainsi que des liens internet utiles



• Une zone d'onglet où sont regroupés les différents boutons, répartis en onglets





Un bas de page pour vider le cache DNS du poste local, quitter l'application ou lancer l'application Cyber47, ainsi que le N° de version





Vider DNS local

V: 3.0.0.5

## **ANNEXE**

## Installation des composants RSAT

Aller dans application et fonctionnalité puis cliquer sur fonctionnalités facultatives

# Applications et fonctionnalités \*Certains de ces paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation.

## Choisir l'origine des applications

L'installation d'applications uniquement à partir du Microsoft Store contribue à protéger votre appareil.



#### Applications et fonctionnalités

Fonctionnalités facultatives

Alias d'exécution d'application

Cliquer sur ajouter une fonctionnallité

## Fonctionnalités facultatives



Ajouter une fonctionnalité



#### Choisir les 3 fonctionnalités suivantess



Sélectionner les 3 fonctionnalité puis cliquer sur installer.

Si l'installation échoue aller dans la base de registre et modifier la clé

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

UseWSUServer et mettre 0

Redémarrer le poste et relancer l'ajout des fonctionnalités.

Une fois terminé remettre à 1 la clé UseWSUServer