

MANUAL DE INGRESO Y CONFIGURACIÓN

TandemTechnology—Guía de Accesos, Red, Telefonía y Seguridad

1. WINDOWS

Credenciales Iniciales de Usuario

Servicio / Recurso	Usuario	Contraseña / Clave	Observaciones
Windows	TT\amartinez	T4nd3m**	Clave temporal. Exige cambio obligatorio en el primer logueo.
Mail Corporativo	amartinez@tandemtech.com.ar	T4nd3m**	Cuenta oficial de Gmail corporativo.

■ **Callout de Dominio:** Al ingresar tus credenciales de Windows, recordá anteponer el prefijo de dominio **tt** antes de tu nombre de usuario (ejemplo: tt\malmada).

2. NEOTEL

Portal de Gestión NeoTel (eCRM) Islas NEOTEL

Credenciales	Enlaces directos por Isla
Usuario NeoTel: 3373	Isla 1 (Arg): http://192.168.1.233/ecrm/
Contraseña: 93373	Isla 2 (Int): http://192.168.1.72/ecrm/

Autenticación de Doble Factor (2FA) e Instrucciones QR

El acceso a NeoTel requiere el uso de doble factor de autenticación mediante código QR. Podés vincularlo utilizando cualquiera de las dos alternativas siguientes:

Opción A: Dispositivo Móvil (Smartphone)

- Descargá e instalá la app Google Authenticator desde la tienda de aplicaciones.
- Escaneá el código QR proporcionado en la plataforma NeoTel de tu isla al ingresar por primera vez.

Opción B: Extensión para Google Chrome

- Instalá la extensión oficial de [2FA Authenticator](#) en tu navegador.
- Escaneá o cargá la imagen del QR para guardar y sincronizar tus llaves dinámicas.



Escaneá para instalar la extensión 2FA en Chrome

Codigo QR para acceso a NeoTel:

- Escaneá con la app Google Authenticator para obtener el Token
- Escaneá/Cargá el código QR con la Extension Authenticator de Google Chrome



Escaneá para NEO ISLA 1

MANUAL DE INGRESO Y CONFIGURACIÓN

TandemTechnology—Guía de Accesos, Red, Telefonía y Seguridad

3. TELEFONÍA XLITE - POSICION

■ Servidores VoIP / Domain

Isla Operativa	Destino / País de Gestión	IP Servidor (Domain)
Isla 1	Argentina	192.168.1.234
Isla 2	Internacional (Chile / Otros países)	192.168.1.73

■ Paso a Paso: Configuración de Cuenta en X-Lite

Al abrir X-Lite, accedé a las propiedades de la cuenta (**SIP Account Settings**) y completá los campos con la siguiente estructura:

- **Display Name:** Ingresá **AdrianaMartinez** (sin espacios, respetando mayúsculas).
- **User Name:** Escribí **AdrianaMartinez**
- **Password:** Ingresá la contraseña fija **Tandem123**.
- **Authorization Name:** Repetí exactamente **AdrianaMartinez**.
- **Domain:** Colocá la IP del servidor según la isla asignada (**192.168.1.234** para Argentina o **192.168.1.73** para Internacional).

■ **Validación de Sintaxis:** Asegurate de no dejar espacios en blanco antes ni después de cada campo y de mantener la combinación exacta de mayúsculas y minúsculas.

Properties of Account1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name: NombreApellido

User name: NombreApellido

Password: *****

Authorization user name: NombreApellido

Domain: 192.168.1.234

Domain Proxy

☒ Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

☐ domain

☐ proxy Address:

☒ target domain

Dialing plan: #1|a|a-7;match=1;prestrip=2;

Acceptar Cancelar Aplicar



MANUAL DE INGRESO Y CONFIGURACIÓN


TandemTechnology—Guía de Accesos, Red, Telefonía y Seguridad

4. CONECTIVIDAD VPN

■ Paso a Paso: Conexión Remota con FortiClient VPN

1. Abrió la aplicación **FortiClient VPN** en tu PC/Notebook.
2. En la lista desplegable de conexiones, seleccioná el perfil **Tandem Technology**.
3. Ingresá tus credenciales de acceso remoto:
Usuario: AdrianaMartinez Contraseña: 44729122
4. Hacé clic en **Connect** para establecer la conexión cifrada a la red interna.
5. Se habilita un campo donde debés ingresar un **Token** que llega a tu mail corporativo.

■ ■ **Llamado de Atención — Operativa Especial Movistar T3:** Si te asignan operaciones para **Movistar T3**, no debés utilizar el perfil estándar de VPN. En su lugar, solicitá la habilitación de la conexión especial enviando un ticket al área de soporte.



5. TICKETERA

■ Mesa de Ayuda y Ticketera de Soporte Oficial

Para reportar incidentes técnicos, solicitar accesos especiales (como la conectividad para Movistar T3) o resolver dudas operativas, utilizá la ticketera unificada de Tandem Technology.

- **Portal Web:** <https://soporte.tandemtech.com.ar>
- **Método de Ingreso:** Iniciá sesión directamente con tu cuenta corporativa de Google tras loguearte en el navegador Google Chrome.



Escaneá para ingresar a la
Ticketera

■ **Atención y Consultas:** Si presentás cualquier inconveniente durante el proceso de instalación o validación de accesos, podés comunicarte inmediatamente con el equipo de soporte técnico a través del portal.