# **Alter**

# **ALTER**

# Menambahkan Kolom

# **Struktur Query**

ALTER TABLE nama\_table ADD nama\_kolom\_baru varchar(10) AFTER nama\_kolom\_lama;

### Contoh

ALTER TABLE daftar\_mobil ADD batas\_peminjaman VARCHAR(10) AFTER peminjam;

# Penjelasan

• ALTER TABLE mobil: Perintah untuk mengubah struktur tabel mobil.

- ADD batas\_peminjaman varchar(10): Menambahkan kolom baru dengan nama batas\_peminjaman yang memiliki tipe data varchar(10).
- AFTER peminjam: Menentukan bahwa kolom baru akan ditambahkan setelah kolom peminjam dalam struktur tabel.

### Kesimpulan

ALTER TABLE mobil ADD batas\_peminjaman VARCHAR(10) AFTER peminjam; digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama batas\_peminjaman dengan tipe data VARCHAR(10) ke tabel mobil, diletakkan setelah kolom peminjam.

#### Hasil

```
MariaDB [rental_nero] > ALTER TABLE daftar_mobil ADD batas_peminjaman VARCHAR(10) AFTER peminjam;
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [rental_nero]> select * from daftar_mobil;
 id_pelanggan | no_plat
                              no_mesin | warna | pemilik | peminjam | batas_peminjaman | deadline
                                                                                                         harga_rental
                                                             Afdal
                DD 2650 XY
                              ACX3568
                                         Hitam
                                                   Ibrahim
                                                                        NULL
                                                                                            2024-04-24
                                                                                                                50000
                                                             Elia
                 DD 2440 AX
                              BCS1120
                                         Merah
                                                   Ibrahim
                                                                        NULL
                                                                                            2024-04-24
                                                                                                                100000
                 B 1611 QC
                              LSQ1112
                                         Silver
                                                                        NULL
                                                                                            2024-04-24
                                                   Baim
                                                             Antv
                                                                                                                50000
                                                   Ibe
                                                                        NULL
                 DD 2901 JK
                              U0L1029
                                         Hitam
                                                             NULL
                                                                                            NULL
                                                                                                               150000
                              CJH1011
                                                             NULL
                                                                        NULL
                 DD 2210 LS
                                         Hitam
                                                   Ibe
                                                                                            NULL
                                                                                                               100000
                              KJH1987
                                                   NERO
                                                             NULL
                                                                        NULL
                                                                                            NULL
                                                                                                                200000
                 DD 9056 DT
                                          KUNING
                              WN96K5
                                                             NULL
                                                                        NULL
                                                                                            Ready
                 DD 2536 TP
                                         Hitam
                                                   Rahmat
                                                                                                                250000
7 rows in set (0.002 sec)
```

# **Query Tambahan**

### Penjelasan

- UPDATE mobil: adalah perintah untuk memperbarui data dalam tabel mobil.
- SET batas\_peminjaman='2024-04-24': menetapkan nilai '2024-04-24' ke kolom batas\_peminjaman untuk baris yang sesuai dengan kondisi yang diberikan.
- WHERE peminjaman IS NOT NULL: adalah klausa WHERE yang menentukan kondisi untuk baris yang akan diperbarui. Dalam hal ini, hanya baris di mana nilai kolom peminjaman tidak NULL yang akan diperbarui.

### Kesimpulan

UPDATE mobil SET batas\_peminjaman='2024-04-24' WHERE peminjaman IS NOT NULL; digunakan untuk memperbarui nilai kolom batas peminjaman menjadi '2024-04-24' untuk semua baris di tabel mobil di mana nilai kolom peminjaman tidak NULL.

```
MariaDB [rental_nero]> UPDATE daftar_mobil SET batas_peminjaman='2024-04-24' WHERE peminjam IS NOT NULL ;
Query OK, 3 rows affected (0.012 sec)
Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0
MariaDB [rental_nero]> select * from daftar_mobil;'
 id_pelanggan | no_plat
                             | no_mesin | warna | pemilik | peminjam | batas_peminjaman | deadline
                                                                                                       harga_rental
                DD 2650 XY
                              ACX3568
                                         Hitam
                                                  Ibrahim |
                                                            Afdal
                                                                       2024-04-24
                                                                                           2024-04-24
                                                                                                               50000
                                         Merah
                                                  Ibrahim
                                                            Elia
                DD 2440 AX
                              BCS1120
                                                                       2024-04-24
                                                                                           2024-04-24
                                                                                                              100000
                B 1611 QC
                              LS01112
                                         Silver
                                                            Antv
                                                                       2024-04-24
                                                                                          2024-04-24
                                                                                                               50000
                                                  Baim
                DD 2901 JK |
                              UQL1029
                                         Hitam
                                                  Ibe
                                                                                                              150000
                                                            NULL
                                                                       NULL
                                                                                           NULL
                DD 2210 LS
                              CJH1011
                                         Hitam
                                                  Ibe
                                                            NULL
                                                                       NULL
                                                                                          NULL
                                                                                                              100000
                DD 9056 DT | KJH1987
                                         KUNING
                                                  NERO
                                                            NULL
                                                                       NULL
                                                                                          NULL
                                                                                                              200000
                DD 2536 TP | WN96K5
                                         Hitam
                                                  Rahmat
                                                            NULL
                                                                       NULL
                                                                                          Ready
                                                                                                              250000
7 rows in set (0.001 sec)
```

## Mengubah Nama kolom

### **Struktur Query**

ALTER TABLE nama\_tabel RENAME COLUMN nama\_kolom TO nama\_kolom\_Baru

#### **Contoh**

ALTER TABLE daftar\_mobil RENAME COLUMN batas\_peminjaman TO Deadline;

### Penjelasan

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada di mobil.
- RENAME COLUMN batas\_peminjaman TO Deadline: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa RENAME COLUMN untuk mengubah nama kolom batas\_peminjaman menjadi Deadline.

### Kesimpulan

ALTER TABLE mobil RENAME COLUMN batas\_peminjaman TO Deadline; digunakan untuk mengubah nama kolom dari batas\_peminjaman menjadi Deadline dalam tabel mobil.

### Hasil

MariaDB [rental_nero]> ALTER TABLE mobil CHANGE batas_peminjaman deadline VARCHAR(10); Query OK, 0 rows affected (0.006 sec) Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0							
MariaDB [rental_nero]> SELECT * FROM mobil;							
id_pelanggan	no_plat	no_mesin	warna	pemilik	peminjam	deadline	harga_rental
1 2 3 4 5 6	DD 2650 XY DD 2440 AX B 1611 QC DD 2901 JK DD 2210 LS DD 9056 DT	ACX3568 BCS1120 LSQ1112 UQL1029 CJH1011 KJH1987	Hitam Merah Silver Hitam Hitam KUNING	Ibrahim Ibrahim Baim Ibe Ibe NERO	Afdal Elia Anty NULL NULL NULL	2024-04-24 2024-04-24 2024-04-24 NULL NULL NULL	50000   100000   50000   150000   100000   200000
6 rows in set (0.001 sec)							

## Mengubah Tipe data kolom

### Struktur query

```
ALTER TABLE (nama_tabel) MODIFY h(nama_kolom) (nama_tipedata);
```

#### Contoh

```
Alter Table daftar_mobil MODIFY deadline DATE;
```

### Penjelasan

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- MODIFY deadline DATE: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa MODIFY untuk mengubah tipe data kolom deadline menjadi DATE.

## Kesimpulan

ALTER TABLE mobil MODIFY deadline DATE; digunakan untuk mengubah tipe data kolom deadline dalam tabel mobil menjadi tipe data DATE.berguna untuk memastikan bahwa kolom deadline dapat menyimpan tanggal dengan format yang benar

```
MariaDB [rental_nero] > ALTER TABLE mobil MODIFY deadline DATE;
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [rental_nero]> desc mobil;
 Field
                             | Null | Key | Default | Extra
               Type
 id_pelanggan |
                int(2)
                              NO
                                      PRI
                                            NULL
 no_plat
                varchar(10)
                              NO
                                      UNI
                                            NULL
                varchar(10)
                              NO
 no_mesin
                                      UNI |
                                           NULL
                varchar(10)
                              NO
                                            NULL
 warna
 pemilik
                varchar(25)
                              NO
                                            NULL
 peminjam
                varchar(25)
                              YES
                                            NULL
 deadline
                date
                              YES
                                            NULL
 harga_rental | int(10)
                              YES
                                            NULL
 rows in set (0.019 sec)
```

### **Menambah Constraints**

### **Struktur Query**

```
ALTER TABLE (nama_tabel)
ALTER (nama_kolom) SET DEFAULT (nilai_default );
```

#### Contoh

```
ALTER TABLE mobil
ALTER deadline SET DEFAULT Ready;
```

## Penjelasan

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready': adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan.
   Contoh menggunakan klausa ALTER untuk mengubah kolom deadline, dan SET DEFAULT 'Ready' digunakan untuk menetapkan nilai default 'Ready' untuk kolom tersebut.

## Kesimpulan

ALTER TABLE mobil ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready'; digunakan untuk menetapkan nilai default 'Ready' pada kolom deadline dalam tabel mobil.

```
MariaDB [rental_nero]> ALTER TABLE mobil
    -> ALTER deadline SET DEFAULT 'Ready';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [rental_nero]> desc mobil;
                              Null | Key | Default | Extra
 Field
                Type
 id_pelanggan
                int(2)
                                     PRI | NULL
                              NO
 no_plat
                varchar(10)
                                     UNI
                                           NULL
                              NO
 no mesin
                varchar(10)
                              NO
                                     UNI |
                                           NULL
                varchar(10)
 warna
                              NO
                                           NULL
 pemilik
                varchar(25)
                                           NULL
                              NO
 peminjam
                varchar(25)
                              YES
                                           NULL
 deadline
                varchar(10)
                              YES
                                           Ready
 harga_rental | int(10)
                              YES
                                           NULL
8 rows in set (0.014 sec)
```

## **Menghapus Constraints**

### **Struktur Query**

```
ALTER TABLE (nama_tabel)
ALTER (nama_kolom) DROP DEFAULT;
```

#### Contoh

```
ALTER TABLE mobil
ALTER deadline DROP DEFAULT;
```

## Penjelasan

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- ALTER deadline DROP DEFAULT: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa ALTER untuk mengubah kolom deadline, dan DROP DEFAULT digunakan untuk menandai bahwa nilai default dari kolom tersebut akan dihapus.

### Kesimpulan

ALTER TABLE mobil ALTER deadline DROP DEFAULT; digunakan untuk menghapus nilai default dari kolom deadline dalam tabel mobil.

```
MariaDB [rental_nero] > ALTER TABLE daftar_mobil
    -> ALTER deadline DROP DEFAULT;
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [rental_nero] > DESC daftar_mobil;
 Field
                Type
                               Null | Key |
                                            Default | Extra
  id_pelanggan
                 int(2)
                               NO
                                      PRI
                                            NULL
  no_plat
                 varchar(10)
                                      UNI
                                            NULL
                               NO
  no_mesin
                 varchar(10)
                                      UNI
                                            NULL
                               NO
                 varchar(10)
  warna
                               NO
                                            NULL
  pemilik
                 varchar(25)
                               NO
                                            NULL
  peminjam
                 varchar(25)
                               YES
                                            NULL
  deadline
                 varchar(10)
                               YES
                                            NULL
                int(10)
  harga_rental
                               YES
                                            NULL
8 rows in set (0.039 sec)
```

# Menghapus Kolom

### **Struktur Query**

```
ALTER TABLE nama_tabel DROP COLUMN nama_kolom;
```

#### Contoh

```
ALTER TABLE mobil DROP COLUMN batas_peminjaman;
```


### Penjelasan

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- DROP COLUMN deadline: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa DROP COLUMN untuk menandai bahwa kolom deadline harus dihapus dari tabel mobil.

### Kesimpulan

ALTER TABLE mobil DROP COLUMN deadline; digunakan untuk menghapus kolom deadline dari tabel mobil.

#### Hasil



# Mengganti nama tabel

## **Struktur Query**

ALTER TABLE nama\_tabel RENAME TO nama\_baru\_tabel

### Contoh

ALTER TABLE mobil RENAME TO data\_mobil

### Penjelasan

- ALTER TABLE mobil: adalah perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, dalam hal ini, tabel mobil.
- RENAME TO data\_mobil: adalah bagian dari perintah ALTER TABLE yang menentukan perubahan yang diinginkan. Contoh menggunakan klausa RENAME TO untuk mengubah nama tabel mobil menjadi data\_mobil.

## Kesimpulan

ALTER TABLE mobil RENAME TO data\_mobil; digunakan untuk mengubah nama tabel mobil menjadi data\_mobil.