

RELAZIONE CONFIGURAZIONE DI UN SERVER DHCP SU CISCO PACKET TRACER


CONFIGURAZIONE:

- 1 Server
- 1 Switch
- 3 Host

Per fare in modo che il server DHCP sia configurato correttamente e assegni automaticamente gli indirizzi IP in un certo range agli host ad esso collegati bisogna seguire i seguenti passaggi:


CONFIGURAZIONE DEL SERVER E RANGE DI INDIRIZZI:

Per prima cosa bisogna assegnare al server un indirizzo IP statico che faccia parte della rete che vogliamo configurare. In questo caso è stato assegnato 192.168.1.2 (dalla rete 192.168.1.0/24) e come default gateway è stato assegnato 192.168.1.1



Sopra: Assegnazione indirizzo IP statico a Server0


- All'interno dell'interfaccia del server aprendo il menu dei servizi (*Services*), e successivamente la finestra DHCP, è possibile attivare il protocollo DHCP.
- Per fare in modo che funzioni, anche in questo menu, va impostato un default gateway che corrisponda a quello della rete che si vuole configurare. (192.168.1.1)
- Successivamente si imposta l'indirizzo IP di partenza dal quale il server inizia ad assegnare. In questo caso è stato scelto 192.168.1.20
- La subnet mask da impostare corrisponde al CIDR che si vuole assegnare alla rete. In questo caso, essendo CIDR 24, la subnet mask è 255.255.255.0
- Infine si assegna il numero massimo di utenze. In questo caso 100.



A sinistra: Esempio impostazioni del Server0

TESTING:

Per fare in modo, e verificare, che il server DHCP assegni in maniera automatica una configurazione corretta ai diversi dispositivi, basterà che assicurarsi che la configurazione IP di ciascun dispositivo sia impostata su DHCP e non su *Static*. Se la configurazione è avvenuta correttamente, il server assegnerà un indirizzo IP nel range selezionato e il default gateway scelto in fase di configurazione. In caso di impostazioni errate la richiesta DHCP fallirà e all'host verrà assegnato un indirizzo IP APIPA (da 169.254.0.1 a 169.254.255.254)



Sopra: Controllo tramite simulazione del corretto funzionamento del server DHCP