

Сервисный модуль BL Core

ВерсияПродукта.ДатаСборки

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Дата сборки продукта.	Text	-

ВерсияПродукта.НомерВерсии

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Text	Пустая строка

ВерсияПродукта.НомерСборки

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Номер сборки продукта.	Text	-

ВерсияЯдра.ДатаСборки

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Дата сборки сервиса.	Text	0	0

ВерсияЯдра.НомерВерсии

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Номер версии сервиса.	Text	0	0

ВерсияЯдра.НомерСборки

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Номер сборки сервиса.	Text	0	0

[deprecated] ВиртуальныйКаталог

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Text	Пустая строка

[deprecated] ГруппаСерверов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Красивое название сервиса (без пробелов; раньше именовалось "НазваниеСервиса").	Text	ТестовыйСервис

[deprecated] ИдБизнесЛогики

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Содержит идентификатор бизнес-логики из таблицы ПулСерверов в шестнадцатиричном виде. Совпадает с идентификатором в маршрутах на эту группу серверов. Приходит из управления облаком. Ручной настройки не требует.	Text	Пустая строка

[deprecated] ИдГруппыСерверов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Содержит идентификатор группы серверов из таблицы ПулСерверов в шестнадцатиричном виде. Приходит из управления облаком. Ручной настройки не требует.	Text	Пустая строка

[deprecated] ИдСервиса

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Костыль для автогенерируемого параметра.	Text	Пустая строка

[deprecated] ИмяСлужбы

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Имя службы.	Text	Пустая строка

[deprecated] КаталогЗапуска

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Каталог запуска сервиса.	Text	Пустая строка

[deprecated] Конфигурация

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Откуда брать настройки сервиса (либо ini-файл, т.е. брать из файла,	Text	ini-файл

либо адрес облака в диспетчере для централизованной загрузки параметров).		
---	--	--

[deprecated] МинимальныйРазмерДоступногоУчасткаПамяти

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Откуда брать настройки сервиса (либо ini-файл, т.е. брать из файла, либо адрес облака в диспетчере для централизованной загрузки параметров).	Number	10	10

[deprecated] Модули

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Укажите путь к каталогу расположения модулей сервиса бизнес-логики.	Text	Модули

[deprecated] ПаузаПередЗагрузкойМодулей

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Этот параметр заполнять не нужно, он используется только при отладке приложения.	Number	0	0

[deprecated] ПодробноеЛогированиеЗапуска

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Boolean	False

[deprecated] Порт

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Text	Пустая строка

[deprecated] ПроверкаФорматаСессии

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Boolean	False

[deprecated] Продукт

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Text	Пустая строка

[deprecated] РабочийПроцесс

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Text	Пустая строка

[deprecated] Сайты

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка для автогенерируемого параметра.	Text	Пустая строка

[deprecated] Хост

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Заглушка.	Text	Пустая строка

[deprecated] Ядро.Сервер приложений.ЗаблокированныеМетоды

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Запрещает выполнение указанных методов. Список задается в виде массива, например: <pre>1 [2 "Объект1 . ЛюбоеЧисло Параметров", 3 "Объект2 . БезПараметров/0", 4 "Объект3 . ТолькоДваПараметра/2" 5]</pre> Данный параметр устарел, используйте вместо него параметр Ядро.Сервер приложений.БлокироватьМетоды.	Text	Пустая строка	Пустая строка

Ядро.Логирование.UnloggedMethods

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug
Исключает указанные методы из логирования. Список задается в виде массива, например, 1 ["Тест.Эхо", "Регламент.ЗагрузитьИзМодулей"]	Text	Пустая строка

Ядро.Логирование.АсинхроннаяЗаписьФайловыхЛогоВ

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Включает/выключает последовательную запись событий в файловые логи.	Boolean	False	False

Ядро.Логирование.ЗаголовкиЗапросов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Включает логирование заголовков запросов.	Boolean	False	False

Ядро.Логирование.МаксимальноеВремяВыполненияТриггеров

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, мс
Если общее время выполнения всех триггеров вокруг метода превысит указанное значение в настройках, то в лог будет выдано сообщение, что время выполнения триггеров превысило значение, указанное в настройках.	Number	50

Ядро.Логирование.МаксимальныйРазмерОчередиЗадачи

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Максимальный размер буфера сообщений для одной задачи (обработки одного входящего запроса). При переполнении буфера сообщения отсылаются на сервис	Number	-

логов до завершения обработки. При этом будут залогированы даже те методы, которые попадают под Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетод, т.к. время работы метода еще не известно.		
--	--	--

Ядро.Логирование.ОграничениеДляВходящегоВызова

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, байт	Значение по умолчанию для Release, байт
Ограничение длины записываемого входящего RPC-вызова в файле grpc_invoke. Если значение ≤ 0 , то входящие вызовы не логируются.	Number	512	512

Ядро.Логирование.ОграничениеДляИсходящегоВызова

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, байт	Значение по умолчанию для Release, байт
Ограничение длины записываемого исходящего RPC-вызова в файле grpc_client. Если значение ≤ 0 , то исходящие вызовы не логируются.	Number	512	512

Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетод

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, мс
Указывается пороговое значение времени выполнения запроса. Запрос логируется полностью, если время его выполнения превышает указанное в параметре. При указании значения "-1", все запросы логируются полностью.	Number	100

Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетоды

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, мс	Значение по умолчанию для Release, мс
Параметр определяет временные отсечки логирования методов БЛ. Значением параметра должен быть массив json-объектов, состоящих из пар <Имя метода,	Text	[]	[]

значение отсечки в ms>. Например <pre> 1 [2 {"Объект1. Метод1":10 0}, 3 {"Объект2. Метод2":0} 4 , 5 {"Объект3. Метод3":-1 }, 6 {"*":50}] </pre> Если значение отсечки 0, то соответствующий метод логируется всегда. Если значение отсечки -1, то соответствующий метод не логируется. Если имя метода "*", то правило действует на все методы, которые не указаны в параметре. Параметр дополняет и переопределяет значения параметров Ядро.Логирование.UnloggedMethods и Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетод.			
--	--	--	--

Ядро.Логирование.ОграничениеНаРазмерСообщения

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, тыс.символов	Значение по умолчанию для Release, тыс.символов
Значение параметра описывает пороговое значение размера сообщения лога, передаваемого по сети.	Number	20	20

Ядро.Логирование.ПередаватьОшибкиSQLПоСети

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Нужно ли при ошибках в sql возвращать подробные ошибки, либо скрывать структуру базы. Имеет смысл включать только на тестовых серверах.	Boolean	False	False

Ядро.Логирование.ПулОбъектов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Включает/выключает использование пула объектов системой логирования. Пул ускоряет работу, но повышает потребление памяти.	Boolean	False	False

Ядро.Логирование.РазмерБуфераФайловыхЛогов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, Кб	Значение по умолчанию для Release, Кб
Размер буфера, по достижению которого, файловые логи сбрасываются на диск. Используется если Ядро.Логирование.АсинхроннаяЗаписьФайловыхЛогов =Да.	Number	5120	5120

Ядро.Логирование.РежимЗаписиДампов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Насколько подробные дампы нужно писать. 2 режима: - Полный — запись ВСЕЙ памяти приложения; - Нормальный — запись только стека приложения.	Text	Полный	Полный

Ядро.Логирование.Уровень

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Позволяет задать один из следующих уровней логирования: - Выключен. Ничего не логируется. - Минимальный. Логируются исходящие и входящие грс-вызовы, вызовы внутренних методов, SQL-команды. Подробно логируются только ошибочные методы и методы,	Text	Расширенный	Стандартный

считающиеся медленными.			
3. Стандартный. Минимальный уровень + нет ограничений логирования на длительность метода.			
4. Расширенный. Стандартный уровень + логирование команд Redis, HTTP-клиента, кэширования и проверки прав.			
5. Отладочный. Расширенный уровень + логирование драйвера Pg, выполнения триггеров, асинхронных операций RPC и брокера. На этом уровне выполняется подробное логирование вызовов, обработки запросов и проверки прав			

Ядро.Логирование.ХранениеФайловыхЛогов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, дней	Значение по умолчанию для Release, дней
Период времени, за который хранить логи. Все остальные будут удаляться.	Number	3	3

Ядро.Логирование.ЧастейФайловыхЛоговВДень

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Определяет максимальное количество частей файловых логов в день. Избыточные части будут удаляться.	Number	20	20

Ядро.Сервер приложений.CommandLine

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Параметры запуска rpc_service.	Text	-

Ядро.Сервер приложений.HttpTimeout

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Таймаут ожидания HTTP-ответа по умолчанию.	Number	-

Ядро.Сервер приложений.RestartWorkersLimit

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Максимальное количество одновременно перезапускаемых рабочих процессов, которые завершены по собственному желанию.	Number	0

Ядро.Сервер приложений.WaitWorkersLimit

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Максимальное количество рабочих процессов, с которыми временно приостановлено взаимодействие.	Number	0

Ядро.Сервер приложений.UserAgent

Описание	Тип	Значение по умолчанию
UserAgent, которым представляется ядро.	Text	-

Ядро.Сервер приложений.БлокироватьМетоды

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Запрещает выполнение указанных методов. Список задается в виде массива объектов, например: <pre>1 [2 { "methods": ["Объект1.ЛюбоеЧис слоПараметров"] }, 3 { "methods": ["Объект2.БезПара метров/0"], "clients": [3, 4] }, 4 { "methods": ["Объект3.ТолькоД ваПараметра/2"], "users": [6, 7] } 5]</pre> В объекте могут быть поля: • methods - массив имен блокируемых методов; • clients - массив идентификаторов клиентов для которых блокируются методы.	JSON	[]

Если полей clients и users нет, то методы блокируются безусловно. Данный параметр применяется для блокировки пользователей и аварийной блокировки методов, ранее использовался параметр Ядро.Сервер приложений.ЗаблокированныеМетоды (устарел).		
---	--	--

Ядро.Сервер приложений.БыстрыйВыход

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
UserAgent, которым представляется ядро,	Boolean	False	False

Ядро.Сервер приложений.ВремяОжиданияЗапускаПула

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, мс	Значение по умолчанию для Release, мс
Время ожидания старта дополнительных пулов рабочих процессов, запускаемых в процессе работы grpc-service (лениво). Задается в миллисекундах. -1 означает ждать вечно.	Number	5000	5000

Ядро.Сервер приложений.ВремяПростояДополнительныхПроцессов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, с	Значение по умолчанию для Release, с
Если в течение данного промежутка времени дополнительный рабочий процесс не получает заданий, то он прекращает свою работу.	Number	40	40

Ядро.Сервер приложений.ВызовНеизвестногоМетода

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Разрешает совершать внешние вызовы методов не описанных в метаданных сервиса. False, если внешний вызов нужно запретить.	Boolean	-

Ядро.Сервер приложений.ВыполнятьНастройкуАллокатораПамяти

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Включает настройку аллокатора памяти malloc. Для отключения специальных настроек аллокатора задать false.	Boolean	False	False

Ядро.Сервер приложений.ДампЗависшегоПроцесса

Описание	Тип	Значение по умолчанию
При зависании рабочего процесса он будет убит с сигналом SIGSEGV, что приведет к соответствующей записи в логах. Только для Unix серверов.	Boolean	-

Ядро.Сервер приложений.ЗакрыватьТочкиВходаПриБыстромВыходе

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Если выставлен в true, то вызывает метод Close у точек входа в конце быстрого выхода.	Boolean	False	False

Ядро.Сервер приложений.ИменаОсновногоПула

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Имена, под которыми известен основной пул, в виде json массива строк.	String array	Пустой массив	Пустой массив

Ядро.Сервер приложений.ИменаТекущегоПула

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Имена, под которыми известен текущий пул, в виде json массива строк.	String array	Пустой массив	Пустой массив

Ядро.Сервер приложений.ИмяРабочегоПроцесса

Описание	Тип	Значение по умолчанию	Значение по умолчанию
----------	-----	-----------------------	-----------------------

		для Debug	для Release
Имя процесса rpc-worker'a в списке процессов. Если не задано, то используется значение по умолчанию: sbis-rpc-worker300(.exe).	Text	sbis-rpc-worker300	sbis-rpc-worker300

Ядро.Сервер приложений.ИмяСлужбы

Описание	Тип	Значение по умолчанию
ИмяСлужбы	Text	-

Ядро.Сервер приложений.КаталогДанных

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Каталог на диске, в который должны складироваться все runtime-данные приложения. Сюда относятся логи, локальные базы, кэши и прочее. По умолчанию — пустая строка, что означает использование каталога запуска приложения. В значении параметра можно использовать переменные окружения.	Text	Пустая строка	Пустая строка

Ядро.Сервер приложений.ЛокализацияСериализации

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Локализация формата флагов.	Boolean	False	False

Ядро.Сервер приложений.МаксимальноеВремяЗапросаВОчереди

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, мс	Значение по умолчанию для Release, мс
Максимальное время, которое запрос может провести в очереди. Если запрос провел в очереди больше, чем указанное время, ему будет отказано в обслуживании (502). Если задать отрицательное значение, то данная проверка будет отключена.	Number	-1	100

Ядро.Сервер приложений.МаксимальноеВремяОбработкиЗапроса

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, с	Значение по умолчанию для Release, с
Ограничивает время обработки одного запроса к системе. По истечении времени обработки указанного в опции запрос будет сброшен сервером.	Number	86400	86400

Ядро.Сервер приложений.МаксимальноеКоличествоВнутреннихПотоков

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Максимальное число одновременных вызовов FutureInvoke . При превышении лимита вызовы будут обрабатываться синхронно.	Number	16	16

Ядро.Сервер приложений.МаксимальноеЧислоПерезапусковРабочегоПроцесса

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Максимальное количество попыток запустить рабочий процесс при инициализации пула.	Number	-

Ядро.Сервер приложений.ОграниченияНаВремяВыполненияМетодов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Задаёт ограничения на время выполнения внешних вызовов методов БЛ. Ограничения задаются словарем из пар вида <сигнатура метода, миллисекунды>. Например: 1 { 2	Text	Пустая строка	Пустая строка

3	"Объект.ВсеПерегрузкииМетода" : 1000,			
4	"Объект.МетодБезПараметров/0" : 2000,			
5	"Объект.МетодДваПараметра/2" : 3000 }			

Ядро.Сервер приложений.Очередь

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Параметр определяет стратегию обработки входящих запросов. Возможные значения: 1. FIFO — стратегия, при которой на обработку первым подается запрос, который поступил в очередь раньше остальных. Является стратегией по умолчанию 2. PQ — стратегия, при которой запрос на обработку выбирается исходя из приоритета запросов, находящихся в очереди. Приоритет рассчитывается исходя из текущей загрузки пула рабочих процессов. Подробнее о стратегии тут.	Text	FIFO	FIFO

Ядро.Сервер приложений.ПредварительныйЗапускТочекВхода

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Запускать точки входа до запуска дополнительных пулов процессов, а не после их полной инициализации. Активация параметра позволяет при старте дополнительных пулов процессов вызывать	Boolean	False	False

методы из других пулов по IPC.			
--------------------------------	--	--	--

Ядро.Сервер приложений.ПределИспользованияПамяти

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, Мб	Значение по умолчанию для Release, Мб
Предельное количество памяти, которое может потребить процесс. Если по завершении выполнения метода в адресное пространство процесса будет отображено больше памяти, рабочий процесс будет перезапущен.	Number	1024	1024

Ядро.Сервер приложений.ПредельноеКоличествоМежпроцессныхСегментов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Максимальное количество сегментов разделяемой памяти, которое рабочий процесс может использовать для обмена данными с процессом-координатором в случае необходимости. Используется для тонкого тюнинга производительности.	Number	80	80

Ядро.Сервер приложений.ПредельныйРазмерОчередиЗапросов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Предельный размер очереди, которую может набрать сервис. Если в очереди оказывается больше запросов, то сервис начинает отказывать в обслуживании (502) запросам из ее головы. Если задать отрицательное значение, то данная проверка не будет работать.	Number	-1	-1

Ядро.Сервер приложений.ПроверятьЗависаниеРабочегоПроцесса

Описание	Тип	Значение по умолчанию
Включает проверку зависания рабочего процесса. Зависший рабочий процесс будет убит координатором.	Boolean	True

Ядро.Сервер приложений.РазмерКэшаМежпроцессныхСегментов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Количество сегментов разделяемой памяти, которое рабочий процесс может закэшировать для обмена данными с процессом-координатором в случае необходимости. Используется для тонкого тюнинга производительности.	Number	20	20

Ядро.Сервер приложений.РазмерПамятиМежпроцессногоОбмена

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug, Кб	Значение по умолчанию для Release, Кб
Размер циклического буфера, используемого для обмена данными между процессом координатора и рабочим процессом.	Number	5120	5120

Ядро.Сервер приложений.ТаймаутыВызоваМетодов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Задаёт таймауты ожидания ответа при внешних вызовах методов БЛ. Ограничения задаются словарем из пар вида <сигнатура метода: миллисекунды>. Например: 1 { 2 "Объект.ВсеПерегрузк	Text	Пустая строка	Пустая строка

3	иМетода" : 1000,			
4	"Объект.МетодБезПараметров/0" : 2000,			
5	"Объект.МетодДваПараметра/2" : 3000 }			

Ядро.Сервер приложений.ТипОсновногоПула

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Задаёт реализацию основного пула запросов. В настоящий момент поддерживается два типа: - normal — обычная реализация с использованием рабочих процессов; - embedded — встроенный в координатор пул, запросы выполняются в потоках координатора. Тип normal является реализацией по умолчанию для серверных и настольных (desktop) решений. Тип embedded является единственной реализацией для мобильных решений, может быть включен для настольных (desktop) решений.	Text	Пустая строка	Пустая строка

Ядро.Сервер приложений.ЧислоДополнительныхПроцессов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Количество дополнительных рабочих процессов, которые диспетчер может запустить в случае накопления очереди.	Number	0	0

Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоковАсинхроннойОтдачиДанных

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Максимальное количество параллельно отдаваемых файлов из рабочего процесса в процесс-координатор. Используется для тонкого тюнинга производительности.	Number	4	4

Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоковВРабочихПроцессах

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Число рабочих потоков в рабочем процессе. Подробно о многопоточности в рабочем процессе можно посмотреть здесь .	Number	1	1

Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоковВСлужебныхРабочихПроцессах

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Число рабочих потоков в служебном рабочем процессе. Если значение параметра не задано - используется параметр Ядро.Сервер приложений.ЧислоПотоков ВРабочихПроцессах .	Number	0	0

Ядро.Сервер приложений.ЧислоРабочихПроцессов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Этот параметр задает количество запускаемых рабочих процессов grpc-сервиса. Рабочий процесс - это экземпляр приложения sbis-grpc-worker300.exe, который	Number	1	4

загружает набор модулей и занимается исполнением запросов от клиентов. Чем больше этот параметр, тем больше запросов может обрабатываться параллельно, и тем больше потребление оперативной памяти и процессорного времени.			
---	--	--	--

Ядро.Сервер приложений.ЧислоСлужебныхРабочихПроцессов

Описание	Тип	Значение по умолчанию для Debug	Значение по умолчанию для Release
Число рабочих процессов сервиса бизнес-логики, резервируемых под исполнение тяжелых "служебных" запросов и запросов, на которые не ждут ответа (асинхронные вызовы). Если указать здесь 0, то все подобные запросы будут направляться в основной пул и обслуживаться на общих основаниях. "Служебные" http-запросы помечаются при помощи добавления параметра srv=1 к строке запроса, например: 1 http://somehost/service/?load&srv=1	Number	0	0