

# Gerando o Certificado BRSEAL

03 de agosto de 2022



## Certificado BRSEAL


auto assinado

Trata-se do certificado **gerado em ambiente sandbox** do diretório de participantes, é auto assinado e necessário para o fluxo de certificação FAPI junto a Open ID



- 1 Dentro do ambiente de sandbox do Diretório, acesse sua organização.
- Dentro da área "Certificados de Organização" clique em "Novo Certificado de Organização":

Importante: É necessário que a instituição já tenha criado uma "Declaração de Software" (Software Statement) no ambiente. Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: Criando uma Declaração de Software



- Na janela "Novo Certificado de Organização", na caixa de seleção Select Certificate Type selecione a opção BRSEAL e clique no botão Continuar.
- No passo seguinte, acesse a URL <u>certificate-generation-instructions</u> e descarregue os arquivos de suporte.




Usando sua própria geração de chaves e políticas de gerenciamento, um par de chaves públicas privadas deve ser criado. A seguir está um exemplo usando OpenSSL e apenas para fins ilustrativos:

- Edite o arquivo brseal.cnf de forma que as informações contidas neste arquivo sejam idênticas as informações contidas no Diretório na página de detalhes da organização e execute o arquivo brcac.sh através do prompt de comando para a geração do par CSR e KEY.
- No Diretório, selecione a opção Upload CSR/PEM e localize o brseal.csr gerado pela execução do passo anterior e clique e clique no botão de finalizar:




### Revogação de Certificado

Caso seja necessário a revogação do certificado é necessário a seleção do item conforme destacado:



O motivo da revogação deve ser selecionado, e ao fim clicar em "Revogar":



Para mais informações, pedimos que consulte o vídeo passo a passo que demonstra o processo: Passo a Passo Certificado BRSEAL


# Certificado BRSEAL External

Trata-se do certificado ICP Brasil, **utilizado no ambiente produção** do diretório de participantes, emitido pelas autoridades certificadoras homologadas no Open Insurance Brasil




- 1 Dentro do ambiente de produção do Diretório, acesse sua organização.
- Dentro da área "Certificados de Organização" clique em "Novo Certificado de Organização":

Importante: É necessário que a instituição já tenha criado uma "Declaração de Software" (Software Statement) no ambiente. Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: Criando uma Declaração de Software



3 Selecione a opção "BRSEAL EXTERNAL" e clique no botão continuar:



Clique em "Continuar" no passo "Gerar CSR". O BRSEAL EXTERNAL é emitido pela autoridade certificadora, portanto não há um processo de geração de certificado.



Selecione a opção Upload CSR/PEM e localize o arquivo CSR ou PEM emitido pela autoridade certificadora, e selecione o botão de "Continuar", conforme mostrado abaixo:




6 Pressione o botão "Feito" após o upload do arquivo:




### Revogação de Certificado

Caso seja necessário a revogação do certificado é necessário a seleção do item conforme destacado:



O motivo da revogação deve ser selecionado, e ao fim clicar em "Revogar":





Ficou com alguma dúvida?

Mande um chamado para: servicedesk.opinbrasil.com.br