



República Bolivariana de Venezuela Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit)

MANUAL DE INSTALACIÓN DE SQL-POWER-ARCHITECT EN LINUX

"Con este manual podrás instalar QL-Power-Architect en tu computador con Linux"

Desarrollado por Jaibol Santaella

A continuación se mencionan los pasos a seguir para instalar QL-Power-Architect en tu computador con Linux.

Pasos Previos:

- a) Verifica que tengas Internet en tu equipo.
- b) Certifica que estas conectada o conectado a la Red LAN del M.P.P.E
- c) Confirma la Clave administrativa (root) de tu equipo o en el cual se realizará la instalación.
- d) Verifica que tienes instalada openjdk-dbg y openjdk-jre en tu equipo.

Tenemos que abrir un terminal o Consola:

Recuerda esta es la ruta

Aplicaciones <----> Accesorios <----> Terminal

Con el comando "su" logueate como root

su (enter) Ingresa el comando su password: ****** (enter) Coloca tu clave root

PARA BUSCAR DESDE EL TERMINAL SI TENEMOS INSTALDO openjdk:

#aptitude search openjdk

Recuerda:

i= Instalado P= Por Instalar iA= instalado y Actualizado V= Virtualizado

necesitas instalarlo lo podrás hacer desde tu terminal

escribiendo:

```
# aptitude install openjdk-version-escogida-dbg
# aptitude install openjdk-version-escogida-jre
```

PASO # 01

Abre un navegador (el que quieras) En la Barra de Navegación coloca la siguiente URL:

http://wiki.fundabit.gob.ve/Descargas/SQL-Power-Architect/



Paso # 02

Descarga el archivo *.tar.gz que observaras.

Index of /Descargas/SQL-Power-Architect

Name Last modified Size Description

Parent Directory

SQL-Power-Architect-generic-jdbc-1.0.7.tar.gz 07-Oct-2014 08:56 23M

Apache/2.2.22 (Debian) Server at 172.16.42.170 Port 80



Paso # 03

Ubícate desde la consola en el directorio donde se encuentra el archivo que descargaste:

SQL-Power-Architect-generic-jdbc-1.0.7.tar.gz

Supongamos que tu descarga se realizó en la carpeta descargas:

cd /home/tu-usuario/Descargas

Paso # 04

mueve el archivo tar.qz (El mismo que acabas de Descargar) a /opt.

mv SQL-Power-Architect-generic-jdbc-1.0.7.tar.gz /opt

Paso # 05

Ubicate con el terminal en /opt y cambia los permisos del *.tar.gz

cd /opt

Ahora debes cambiar los permisos del *.tar.gz

chmod 777 SQL-Power-Architect-generic-jdbc-1.0.7.tar.gz

Paso # 06

Descomprime el archivo navicat8_mysql_en.tar.gz desde el terminal o consola.

tar xvfz SQL-Power-Architect-generic-jdbc-1.0.7.tar.gz

Paso # 07

Al descomprimir se creara automáticamente un nuevo directorio con el nombre architect-1.0.7

Necesitamos asignar todos los permisos al directorio generado.

```
#cd /opt
#chmod -R 777 architect-1.0.7
```

Paso # 08

El paso anterior es necesario porque <u>la instalación del</u> <u>architect.jar la necesitamos hacer como usuario</u> no es necesario que estemos logueado en el terminal como usuario administrativo o root.

Así que cerramos la sección **root** con la cual veníamos trabajando en nuestro terminal

#exit

Ingresamos al directorio architect-1.0.7 (como usuarios) e
instalamos el architect.jar

```
# cd /opt/architect-1.0.7
# java -jar architect.jar
```

Hacemos clic en ${\tt create}$ para que se cree en nuestro usuario el archivo ${\tt pl.ini}$



Listo de esta manera habremos culminado la instalación de SQL Power Architect versión 1.0.7



CREANDO EL LANZADOR DESDE EL MENU PRINCIPAL

Para crear el lanzador debemos seguir la siguiente ruta:

Aplicaciones ----> Accesorios ----> Menú principal

- a) Clic en Programación
- b) Clic en Elemento nuevo
- c) Tipo Aplicación
- d) Comando: Ubicación del SQL architect.jar es decir;
 - /opt/architect-1.0.7/ architect.jar
- e) Comentario: "Lo que quieras escribir".
- f)Clic en cerrar



Nota si deseas desinstalar SQL Power Architect de tu usuario solo tienes que eliminar el archivo pl.ini que se a creado en tu usuario. Por tal razón no debes realizar cambios de ubicación de este archivo.

Para desinstalar:

```
# rm -r /homes/tu-usuario/pl.ini
```

rm -r /opt/architect-1.0.7

Recuerda hacer tus aportes, si deseas hacer mas sencilla y practica la explicación de este documento.

jmilan@me.gob.ve

Jaibol Jose