

Instalación Servidor FTP Windows

ACTIVIDAD 3

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 10 de junio de 2025*

Instalación Servidor FTP Windows

Instalación Servidor FTP Windows

Como técnicos de mantenimiento de una empresa nos llaman porque necesitan nuevas funcionalidades en el sistema para mejorar la productividad.

La empresa dispone de un servidor con Windows Server en el que tiene montada una pequeña intranet con el servicio web de Windows IIS.

Según las especificaciones que nos pasan para configurar un servicio en una empresa, nos piden que quieren tener una zona donde sus usuarios puedan conectarse y que el administrador pueda configurar a qué archivos pueden tener acceso según sus credenciales.

Además, en un futuro piensan que pueden querer este servicio esté disponible a través de la web.

Todo este proceso se desarrolló en la actividad anterior de esta misma unidad.

PREGUNTAS

1. Muestra el proceso de instalación del servicio en el servidor. En el proceso de configuración destacar los siguientes puntos.

- **Dónde se configura el servicio indicando la IP asignada, el puerto de escucha.**
 - **IP y puerto de escucha:** En el Administrador de IIS → Sitio FTP → Enlaces → Agregar (IP: "Todas no asignadas", Puerto: 21).
- **Dónde podemos decir el directorio por defecto donde se alojan los recursos.**
 - **Al crear el sitio FTP en IIS:** Campo Ruta física: C:\ftp_empresas_franker).
- **Asignación del administrador del servicio.**
 - Usa una cuenta local con permisos de "Propietario" en la carpeta FTP (vía Propiedades> Seguridad > Editar).
- **Mensajes de aviso y bienvenida a los usuarios.**
 - En Administrador de IIS → Sitio FTP → FTP Mensaje → Editar texto de bienvenida.
- **Indica dónde establecer el nivel y requisitos de seguridad según las especificaciones.**
 - En Reglas de autorización FTP → Exige "Autenticación básica" (sin SSL para pruebas, con SSL en producción).