MONITORING INTELLIGENTSIA

Guide détaillé des pages et des fonctions de l’application de surveillance monétique

Périmètre	Ce que couvre ce guide
Navigation	Tableau de bord, terminaux, fraude, alertes, extractions et administration.
Données	Les pages affichent les données retournées par le backend et filtrées selon le compte et l’institution.
Version décrite	État du projet au 30 septembre 2026, incluant la configuration du risque et la création d’alertes de test.

Ce document explique à quoi sert chaque page, comment s’en servir et ce qui doit être alimenté pour obtenir des résultats. Les libellés peuvent varier légèrement selon les permissions du compte connecté.

Document de référence en français

1. Comprendre l’application

Monitoring Intelligentsia rassemble dans une même interface la disponibilité des GAB, le suivi des réseaux et des transactions, la détection de fraude, le traitement des alertes, les extractions et l’administration. Le menu latéral n’affiche que les fonctions accessibles au compte connecté.

Repères de navigation

Zone	Pages	Usage principal
Surveillance	Tableau de bord, GABs / ATMs, TPE / POS, Transactions, Fraude, Alertes, Archives, Flotte	Voir l’état du parc et traiter les anomalies.
Moteur d’extractions	Extraction ATM, Extraction POS, Templates SQL, Configurations, Historique	Préparer, exécuter et consulter des extractions.
Administration	Utilisateurs, Institutions, Rôles, Planificateur, Journal d’audit, Paramètres, Règles	Gérer les accès, les paramètres et les règles de détection.
Compte	Notifications, Profil, Connexion et récupération du mot de passe	Consulter les événements personnels et gérer sa session.

Filtre d’institution

La barre supérieure permet de choisir une institution lorsque le compte dispose d’un périmètre global. Un compte rattaché à une institution voit les données autorisées pour celle-ci. Les permissions cachent aussi certaines pages ou actions.

Comprendre les données vides

Une page vide peut signifier qu’aucune donnée n’a été collectée sur la période, que le filtre ne correspond à aucun enregistrement, que la session a expiré ou que le service source n’est pas démarré. Les pages affichent un état vide ou une erreur selon le cas; le tableau de bord dépend notamment des snapshots de terminaux, des taux de transactions et des snapshots réseau.

2. Tableau de bord

Le tableau de bord donne une vue rapide de la situation opérationnelle. Il actualise automatiquement ses données à intervalles réguliers et propose une action d'actualisation manuelle.

Indicateurs principaux

Bloc	Contenu
GAB	Nombre total, en ligne, hors ligne, avertissements et inactifs, selon les derniers snapshots disponibles.
TPE	Nombre de terminaux POS suivis et terminaux sans télécollecte.
Alertes fraude	Alertes récentes et volume de fraudes selon les données de fraude.
Taux de succès	Rapport entre les transactions réussies et le total réussi + échoué du dernier relevé de taux.
Réseaux et hôtes	État opérationnel le plus récent des réseaux et serveurs observés.
Courbes	Historique récent de disponibilité des GAB et de fraudes détectées.

Lire l'état des GAB

Le graphique en anneau répartit les terminaux entre en ligne, avertissement et hors ligne. Les compteurs viennent des snapshots : si aucun snapshot n'existe, le dashboard ne peut pas déduire l'état actuel à partir de la seule fiche du terminal.

Dépendances

Les blocs réseau et taux de succès nécessitent des lignes dans les tables de snapshots réseau et taux transactionnels. Les données de démonstration sont explicitement marquées TEST et ne représentent pas la production. En environnement réel, les connecteurs d'alimentation doivent écrire des snapshots à jour.

3. GAB, TPE et transactions

GABs / ATMs

La liste des GAB permet de rechercher un terminal et de parcourir les terminaux accessibles. La sélection d'un terminal ouvre sa fiche détaillée avec ses informations et l'historique de snapshots disponibles. Les états et seuils de billets sont basés sur les relevés remontés par le système; un terminal sans relevé n'a pas d'état récent fiable.

TPE / POS et techniciens

La page TPE/POS recense les terminaux de paiement avec leurs données d'identification et d'implantation. La page Techniciens sert à consulter le personnel technique associé. Les filtres et recherches aident à retrouver un terminal, un commerçant ou un technicien.

Transactions

La page Transactions permet de consulter les transactions disponibles et d'utiliser la recherche et les filtres proposés. Les résultats dépendent des flux connectés au backend; la page ne génère pas elle-même les opérations transactionnelles.

Flotte

La page Flotte suit les comptes et encours surveillés, les variations entre snapshots et les cartes dépassant leurs limites lorsqu'elles sont alimentées. Elle sert à repérer des écarts et dépassements, pas à effectuer des opérations bancaires.

4. Surveillance de la fraude

La page Fraude réunit les indicateurs agrégés et les enregistrements détaillés fournis par les données de fraude. Le sélecteur de période couvre les dernières 24 heures, 7 jours ou 30 jours.

Taux et Détails

Vue	Ce qu'elle présente	Interaction
Taux	Agrégats par BIN : suspects, fraudes, institution et date du snapshot.	La ligne ouvre un résumé de l'agrégat sélectionné.
Détails	Enregistrements avec règle, description et informations complémentaires présentes dans le détail.	La ligne ouvre la fiche de fraude avec les champs disponibles.

Graphique horaire

Pour la période de 24 heures, le graphique forme 24 tranches horaires consécutives, y compris les heures sans événement, qui sont affichées à zéro. Les barres sont fines pour mieux distinguer les heures. Les périodes plus longues conservent une tranche par heure et peuvent se parcourir horizontalement.

Indicateurs et recherche

Les cartes résument les transactions suspectes, les fraudes confirmées et les BIN touchés. Les panneaux latéraux classent les BIN et les règles les plus présents. La recherche de la table accepte les critères proposés par l'interface. Les agrégats ne contiennent pas nécessairement les données d'une transaction individuelle; la fenêtre affiche uniquement les détails réellement fournis par l'API.

5. Alertes, notifications et archives

Une alerte de surveillance est créée à partir d'une règle et reçoit son type et son niveau de risque depuis la règle enregistrée. La page Alertes permet de rechercher et filtrer par statut, catégorie et niveau.

Cycle de traitement

Étape	Sens
Ouverte	Nouvelle alerte à examiner.
Prise en compte	Un opérateur confirme qu'il la traite.
En cours	L'analyse ou l'intervention est commencée.
Résolue	Le problème est traité.
Archivée	Le suivi est terminé; l'historique est conservé dans Archives.

Notifications et son

La cloche affiche le nombre de notifications non lues. Les notifications sont transmises en temps réel à la session active. Pour les niveaux Moyen et Critique, le serveur marque une notification sonore et l'interface joue le fichier d'alarme; les niveaux Typique et Moins critique restent visibles dans la cloche sans alarme sonore. Le navigateur doit autoriser la lecture audio et l'utilisateur doit être connecté pour recevoir l'événement en direct.

Archives

La page Archives retrouve les alertes archivées, permet d'en ouvrir le détail et de consulter leur historique de traitement. Une alerte archivée est consultable mais ne reprend pas le cycle courant.

Créer une alerte de test depuis Règles

Dans la page Règles, choisir une règle active dont les notifications sont autorisées, puis choisir un GAB de test dont le nom contient TEST et cliquer sur Créer et notifier. L'alerte est enregistrée avec le préfixe [TEST], liée au GAB choisi et apparaît dans Alertes. Si le niveau sauvegardé est Moyen ou Critique, une notification urgente et le son sont envoyés; les autres niveaux n'émettent pas de son. Le compteur de la cloche se met à jour pour les destinataires actifs autorisés à consulter les alertes.

6. Extraction des données

Les pages d’extraction servent à lancer des extractions sur les périmètres ATM et POS. Le moteur utilise les templates SQL et les configurations qui lui sont affectés; l’historique permet de suivre les lots terminés ou en erreur.

Pages du moteur

Page	Fonction
Extraction ATM	Préparer et soumettre un lot d’extraction lié aux terminaux ATM.
Extraction POS	Préparer et soumettre un lot d’extraction lié au périmètre POS.
Templates SQL	Consulter et gérer les modèles de requêtes autorisés par l’application.
Configurations	Régler les paramètres de connexion et de sélection utilisés par le moteur.
Historique	Consulter les lots, leur type, dates et résultats de traitement.

Bonnes pratiques

Avant de lancer une extraction, vérifier le type, le périmètre, les dates, le template choisi et les droits du compte. Le moteur ne doit utiliser que les sources configurées pour l’environnement actif. Les fichiers produits et l’historique dépendent du backend et de la disponibilité de ces sources.

7. Administration

Page	Responsabilité
Utilisateurs	Gérer les comptes, leurs rôles, statuts et rattachements institutionnels selon les droits.
Institutions	Consulter et administrer les institutions et leurs paramètres d'identification.
Rôles	Associer des permissions aux profils d'accès.
Planificateur	Consulter et gérer les tâches planifiées de collecte et de maintenance.
Journal d'audit	Rechercher les actions enregistrées, leur acteur, date et entité.
Paramètres	Configurer les paramètres d'application exposés à l'administration.
Règles	Classer les règles par Fraude, GAB ou Réseau, régler leur niveau, pourcentage, notifications et état.

Configurer une règle

Le Type d'alerte attribue la règle à Fraude, GAB ou Réseau. Le Niveau de risque propose Typique, Moins critique, Moyen et Critique. Les changements de niveau et de pourcentage restent en brouillon jusqu'au clic sur Valider. Le Pourcentage de risque est une valeur configurable de 0 à 100 %; la Part des alertes demeure une statistique calculée à partir des alertes déjà enregistrées. Ces deux valeurs ont des sens différents. Le pourcentage est actuellement stocké comme paramètre de la règle; il n'est pas encore utilisé comme seuil de déclenchement par un moteur de règles transactionnelles.

Effet du niveau

Les alertes Moyen et Critique déclenchent le son et la notification urgente. Typique et Moins critique déclenchent la notification visuelle dans la cloche seulement. L'état Active/Désactivée détermine si la règle peut servir à créer ou générer des alertes.

Données conservées

Le pourcentage assigné est stocké séparément des statistiques dans le schéma. La migration V20 ajoutée pour cette fonction ajoute une colonne avec une valeur initiale de 0 et une contrainte de plage; elle ne supprime pas les règles ni les alertes existantes.

8. Profil, notifications et accès

Notifications

La page Notifications présente l’historique des notifications reçues et permet de les marquer comme lues. Cliquer sur une notification d’alerte ouvre l’alerte liée lorsque son identifiant est disponible. La cloche de l’en-tête donne accès au panneau rapide et au compteur non lu.

Profil

La page Profil regroupe les informations du compte connecté et les options personnelles exposées par l’application.

Connexion et récupération

La page Connexion ouvre la session. Mot de passe oublié et Réinitialiser le mot de passe suivent le processus de récupération prévu par le backend. Une session expirée peut interrompre la réception des notifications temps réel; se reconnecter rétablit le canal de notifications.

Permissions

L’accès dépend des permissions définies par rôle et, pour les données institutionnelles, du périmètre du compte. Si un lien n’apparaît pas ou une action est refusée, vérifier le profil et les permissions avant de conclure que les données ont disparu.

9. Parcours de test recommandé

Ordre	Action	Résultat attendu
1	Se connecter avec un compte administrateur de test.	Le tableau de bord et les menus autorisés s'ouvrent.
2	Vérifier que des GAB de test sont disponibles.	Au moins un terminal ou institution est identifié par TEST.
3	Dans Règles, modifier un niveau et un pourcentage puis cliquer Valider.	La valeur reste affichée après actualisation de la page.
4	Créer et notifier une alerte de test avec ce GAB et cette règle.	L'alerte porte [TEST], est liée au terminal et apparaît dans Alertes.
5	Regarder la cloche et écouter le résultat.	Le compteur augmente; Moyen/Critique joue le son, les autres niveaux restent silencieux.
6	Traiter l'alerte puis l'archiver.	Le statut évolue et l'alerte est visible dans Archives.

Si le test n'aboutit pas

Vérifier que V20 s'est appliquée au redémarrage du backend, que la règle est active et autorise les notifications, que le GAB est bien identifié comme TEST, que l'utilisateur possède MONITORING_ALERT_VIEW, et que la session est connectée. Pour le son, vérifier le volume et l'autorisation de lecture audio du navigateur.

Périmètre des données de test

Les alertes de test sont marquées [TEST] pour rester reconnaissables dans les listes. Elles sont de vraies lignes de test dans l'environnement courant; ne pas sélectionner un terminal de production pour un test. Les pages de monitoring ne remplacent pas le flux réel SVFE ou les sources bancaires. Ce guide n'active ni ne modifie à lui seul une connexion Oracle/SVFE.

Fin du guide