



ApisnixPhone

Guide d'utilisation

Votre téléphone professionnel dans le navigateur : rien à installer, vous ouvrez la page, vous vous connectez, vous appelez.

ApisnixPhone Web 0.1.0 · septembre 2026 · APISNIX

ApisnixPhone est votre téléphone professionnel dans le navigateur : rien à installer, vous ouvrez la page, vous vous connectez, vous appelez.

Les captures de ce guide viennent de la démonstration : noms et numéros sont fictifs. Version décrite : ApisnixPhone Web 0.1.0.

Avant de commencer

- Un ordinateur avec **Chrome ou Edge** à jour, et une connexion stable. Safari fonctionne pour appeler, mais il est déconseillé : les sons d'annonce n'y sont pas fiables.
- Un **casque avec micro** : c'est lui qui fait la qualité de vos appels.
- Votre **identifiant** et votre **mot de passe**, remis par votre administrateur.
- Gardez l'onglet ouvert et l'ordinateur éveillé : si la page est fermée ou le PC en veille, vous ne recevez plus d'appels.

1. Se connecter

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis **Se connecter**. ApisnixPhone n'enregistre jamais votre mot de passe. Votre navigateur peut vous proposer de le retenir : si vous acceptez, une actualisation de la page vous reconnecte toute seule (Chrome, Edge) ou préremplit le formulaire (Safari). **Refusez sur un ordinateur partagé.**



Vos appels, tout simplement.

- ⚡ Aucune installation : ouvrez, connectez-vous, appelez.
- 🎧 Pensé pour le casque et le clavier.
- 🔒 Votre mot de passe n'est jamais enregistré.

APISNIXPHONE

Bon retour parmi nous

Connectez votre ligne pour passer et recevoir vos appels.

Démonstration : saisissez n'importe quel identifiant et mot de passe. Aucun appel réel n'est passé.

Identifiant

Mot de passe


Se connecter →

Le domaine est préconfiguré par APISNIX. Besoin d'aide ? Contactez votre administrateur.

Un carillon retentit et la pastille verte **Ligne prête** apparaît : vous pouvez appeler. Au premier appel, le navigateur demande l'accès au **microphone** : choisissez **Autoriser**. Refusé par erreur ? Réglages → Audio → **Autoriser le micro** le redemande, ou indique comment le débloquent si le navigateur a retenu le refus.

Message	Que faire
Identifiant ou mot de passe refusé	Vérifiez la saisie (majuscules, zéros). L'application ne réessaie pas toute seule.
Connexion au serveur impossible	Vérifiez votre réseau, puis réessayez.
Cette ligne est déjà ouverte dans un autre onglet	Fermez l'autre onglet ApisnixPhone. Si vous venez de vous déconnecter dans cet onglet, actualisez la page.

2. L'écran principal




- **À gauche**, le menu : Journal, Contacts, Audio, Réglages. Les Rappels se trouvent dans le Journal, sous l'onglet **Rappels**. Votre compte et le bouton rouge **Se déconnecter** sont en bas ; le même bouton se trouve en haut à droite.
- **Au centre**, la page choisie.
- **À droite**, le téléphone. Il reste là quelle que soit la page : vous pouvez consulter un contact ou vos rappels sans quitter votre appel.

- **En haut**, la barre de recherche et l'état de la ligne.


3. Passer un appel

Tapez le numéro au clavier de l'ordinateur ou sur le pavé, puis **Appeler** ou la touche **Entrée**. Vous pouvez aussi taper un **nom** : les contacts correspondants sont proposés.



Le numéro est composé exactement comme vous le saisissez : aucun indicatif n'est ajouté. Le drapeau et le pays sont une aide à la lecture ; la ligne grise à droite montre les chiffres qui partiront réellement. Pour un **+**, maintenez la touche **0** du pavé.


Comme sur un téléphone classique, chaque touche du pavé émet une courte tonalité. Elle s'entend aussi pendant un appel quand vous tapez des touches pour un serveur vocal. Pour la couper : Réglages → Audio, **Sons du clavier**.




Une tonalité classique « toup toup » accompagne la sonnerie, puis un bref « gling » confirme le décroché. Le chronomètre démarre alors, jamais pendant l'attente ; avant, le bouton rouge indique **Annuler**.

4. Pendant l'appel

Appel en cours



Micro coupé, appel en attente



Bouton	Raccourci	Effet
Muet	M	Coupe votre micro ; le correspondant ne vous entend plus. Une étiquette jaune « Micro coupé » le rappelle.
Attente	H	Met le correspondant en attente ; Reprendre le récupère. L'écran change quand la mise en attente est confirmée.
Clavier	K, ou les chiffres	Envoie des touches à un serveur vocal (« tapez 1... »).
Raccrocher	—	Termine l'appel.

Les raccourcis ne fonctionnent pas pendant que vous écrivez dans un champ, et la touche Échap ne raccroche jamais.

5. À la fin de l'appel

The screenshot shows the 'SORTANT' (Outgoing) call screen. At the top, there's a status bar with a phone icon and the word 'SORTANT'. Below it is a large yellow circle with the initials 'CM'. The contact name 'Camille Martin' is displayed, followed by a French flag and the phone number '+33 1 00 00 00 01'. The status 'Appel terminé' (Call ended) is shown in orange. Below this, a green pill indicates 'Répondu · 00:04' (Answered · 00:04). There are several action buttons: 'Intéressé' (Interested) in yellow, 'À rappeler' (Call again), 'Rendez-vous' (Appointment), 'Pas intéressé' (Not interested), 'Mauvais numéro' (Wrong number), and 'Messagerie' (Messaging). A text input field contains 'Envoyer le devis avant vendredi.' (Send the quote before Friday.). Below this is a section titled 'Rappeler Camille Martin' (Call Camille Martin) with a clock icon. It includes time selection buttons: 'Dans 15 min', 'Dans 1 h', 'Demain 9 h', and 'Lundi 9 h'. There is a date/time picker showing 'jj/mm/aaaa --:--' and a '✓ Valider' (Validate) button. A text field for 'Motif du rappel (facultatif)' (Reason for the call (optional)) is also present, along with an 'Annuler' (Cancel) link. At the bottom, there are two large buttons: 'Rappeler' (Call) and 'Terminer' (End).

L'application indique l'issue et la durée. Vous pouvez, en quelques secondes :

- **qualifier** l'appel avec un ou plusieurs tags (Intéressé, À rappeler, Rendez-vous...) ;
- écrire une **note** ;
- **planifier un rappel** : « Dans 15 min », « Dans 1 h », « Demain 9 h », « Lundi 9 h » ou une date précise, avec un motif facultatif ;
- **Rappeler** tout de suite, **Ajouter** le numéro à vos contacts, ou **Terminer**.


Si un appel échoue à cause du micro ou si le serveur refuse l'appel, un encadré rouge explique la cause. Le code SIP reçu reste consultable dans le détail de l'appel du **Journal** sur cet appareil.

Comprendre un refus SIP

Code affiché	Signification
SIP 403 Forbidden	Appel interdit par le serveur.
SIP 404 Not Found	Numéro ou destination introuvable.
SIP 480 Temporarily Unavailable	Correspondant temporairement indisponible.
SIP 486 Busy Here	Ligne occupée.
SIP 488 Not Acceptable Here	Média ou codec refusé.
SIP 503 Service Unavailable	Service téléphonique indisponible.

Ces codes indiquent la réponse reçue par ApisnixPhone ; ils ne désignent pas à eux seuls la cause exacte dans la configuration du serveur. Communiquez le code à votre administrateur si le problème se répète.

6. Recevoir un appel




Le téléphone sonne avec la sonnerie choisie dans les Réglages, passe au premier plan et le titre de l'onglet affiche « Appel entrant... ». Choisissez **Accepter** ou **Refuser** : l'application ne répond jamais à votre place. Un appel laissé sans réponse devient **Manqué** et une pastille rouge apparaît sur le Journal ; elle s'efface quand vous l'ouvrez.

7. Le journal d'appels


Sur la ligne réelle, **Tous les appels du poste** affiche par défaut les appels des 30 derniers jours suivis par le serveur, y compris ceux passés depuis un autre appareil et ceux sans enregistrement audio. L'historique s'actualise chaque minute. **Cet appareil** montre les appels observés par ce navigateur ; vous y retrouvez vos tags et notes locaux. En démonstration, seul ce journal local est affiché.

Les appels sont regroupés par jour. Filtrez par **Tous / Sortants / Entrants / Manqués** ou cherchez un nom, un numéro ou un pays. Le bouton de rappel lance un nouvel appel ; un clic sur la ligne ouvre le numéro, la date et le résultat. Les tags, notes et le retrait du journal sont disponibles dans **Cet appareil**. Vous pouvez programmer un rappel ou ajouter un contact depuis les deux vues.




Portée des données : les chiffres du haut de page suivent la vue choisie. Le serveur affiche au plus 500 appels par requête ; si la limite est atteinte, un message le signale. Les données de **Cet appareil** disparaissent à la déconnexion si vous n'avez pas activé leur conservation ; l'historique du poste reste accessible lors d'une nouvelle connexion.

8. Contacts et favoris




Nouveau contact crée une fiche : nom, entreprise, plusieurs numéros avec un libellé, note. La fiche montre vos derniers échanges avec la personne. L'étoile l'ajoute aux **Favoris**.



Les favoris se trouvent dans la page Contacts : le bouton **Favoris**, à côté de **Tous**, n'affiche que vos raccourcis. Cliquer sur une carte ouvre la fiche ; seul le bouton **Appeler** lance l'appel, pour éviter tout appel par erreur.

8 bis. Audio : vos enregistrements




La page **Audio** rassemble les enregistrements des appels de votre poste, réalisés par le serveur. Ils y apparaissent **quelques minutes après la fin de l'appel** ; en attendant, la ligne indique « En traitement » et se met à jour toute seule.

Rien à saisir : l'accès s'ouvre tout seul avec votre ligne, dès votre connexion. Si la page indique que l'accès n'a pas pu être ouvert, **Réessayer** suffit en général ; sinon, contactez APISNIX. Choisissez ensuite la période — Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours — puis, pour chaque appel :

- **Écouter** lance la lecture dans la page, avec un lecteur en bas de la liste ;
- **Télécharger** enregistre le fichier audio sur votre appareil.


Vous ne voyez que les enregistrements de votre poste, quel que soit l'appareil utilisé pour appeler. Se déconnecter du téléphone referme cet accès.

9. Les rappels




Ouvrez **Journal**, puis **Rappels** en haut de la page. Tout rappel planifié arrive ici, classé : **À faire maintenant**, **Plus tard aujourd'hui**, **À venir**. À l'heure prévue, l'application vous prévient et une pastille jaune apparaît. Pour chaque rappel : **Appeler**, reporter d'une heure, marquer comme fait, supprimer. Les prochains rappels s'affichent aussi sous le pavé numérique. **Un rappel se clôt tout seul dès que vous avez joint la personne.**

10. Tout trouver en un geste




Cliquez sur la barre du haut ou tapez **Ctrl + K** (⌘ K sur Mac) : un nom, un numéro ou une action (« réglages », « thème sombre »...). Flèches pour choisir, Entrée pour valider.


11. Réglages




- **Audio : autorisation du micro**, choix du micro et du casque, **sensibilité du micro** (si l'on vous entend trop faible ou trop fort — à régler avant l'appel), **volume d'écoute**, **Tester le micro** avec une barre de niveau, sonnerie, sons de la ligne, sons du clavier, annulation d'écho, réduction de bruit.
- **Volume d'écoute** : 100 % par défaut, jusqu'à **200 %** si votre correspondant ou les sonneries restent trop faibles. Au-delà de 100 %, la voix et les sons sont amplifiés par l'application ; utilisez de préférence un casque, sinon votre correspondant peut entendre un écho.
- **Autorisation du micro** : indique si le site a le droit d'utiliser votre micro. **Autoriser le micro** redemande l'accès. Si le navigateur a retenu un refus, il ne redemande plus de lui-même : suivez les étapes affichées (icône à gauche de l'adresse → Microphone → Autoriser), puis **Réessayer**.
- **Sonnerie** : huit sons au choix. Les **calmes** (Classique, Carillon, Marimba, Douce) conviennent à un bureau tranquille ou à un casque sur les oreilles ; les **bruyantes** (Rétro, Trille, Alarme, Clairon) s'entendent dans un open space ou casque posé. Touchez un son pour le choisir : il est joué quelques secondes. Le bouton ► l'écoute sans le choisir. La sonnerie suit le volume d'écoute ; Classique est celle d'origine.



- **Apparence** : thème Clair, Sombre ou Système ; densité d'affichage.
- **Appels** : notifications du système, à activer si vous travaillez souvent dans une autre fenêtre.
- **Données de cet appareil** : par défaut, contacts, notes et journal local disparaissent à la déconnexion. Activez **Conserver sur cet appareil** pour les retrouver la prochaine fois. **Ne l'activez pas sur un ordinateur partagé.** « Effacer les données de cet appareil » supprime tout ce qui est conservé ici.
- **Compte** : votre identifiant, la version, **Se déconnecter**.



12. Sur téléphone ou petite fenêtre



Le menu passe en bas de l'écran, avec le bouton vert **Téléphone** et l'accès **Audio** toujours visibles. Pendant un appel, un bandeau reste visible sur toutes les pages, avec son bouton Raccrocher. Les Favoris s'ouvrent depuis Contacts ; la page Audio s'ouvre aussi depuis la recherche (⌘K / Ctrl K, « Ouvrir mes enregistrements »).

En cas de problème

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie	Que faire
Bandeau rouge « Cette ligne est ouverte sur un autre appareil »	Votre compte vient d'être connecté ailleurs. Ce poste se met en pause (en une à deux minutes) : il ne reçoit plus d'appels et ne peut plus en passer. Un appel en cours n'est pas interrompu par cette pause.	Un compte = un seul appareil à la fois. Cliquez Reprendre la ligne ici pour récupérer la ligne : c'est alors l'autre appareil qui passera en pause. Si ce n'est pas vous, prévenez votre administrateur.
« Appel interrompu : la connexion au serveur a été perdue »	La liaison a coupé pendant l'appel (réseau, ou compte ouvert sur un autre appareil).	Vérifiez votre réseau et rappelez ; l'appel n'est jamais rappelé automatiquement.
Le bouton Attente affiche « Patientez... » puis un message	Le serveur n'a pas confirmé, signe d'une connexion instable.	Réessayez ; si cela se répète, changez de réseau.
« Le microphone est bloqué »	Le navigateur n'a pas l'autorisation.	Réglages → Audio → Autorisation du micro : redemandez-la ou suivez les étapes affichées.
« Aucun microphone trouvé »	Casque débranché ou non reconnu.	Rebranchez-le, puis vérifiez Réglages → Audio.
Bouton « Activer le son » pendant un appel	Le navigateur a bloqué le son.	Cliquez sur le bouton.
On vous entend mal, voix hachée	Le plus souvent le réseau (Wi-Fi faible, connexion partagée).	Rapprochez-vous de la borne ou passez en filaire ; vérifiez la sensibilité du micro.
Bandeau « Connexion perdue : reconnexion en cours... »	Le réseau a coupé. Un appel interrompu n'est jamais rappelé automatiquement.	Patientez quelques secondes ; sinon reconnectez-vous et rappelez.
Deux notes descendantes	La ligne vient de se couper.	Même conduite que ci-dessus.

Bon à savoir

- Fermer l'onglet ou recharger la page pendant un appel **coupe l'appel**. Hors appel, une actualisation vous reconnecte si votre navigateur a retenu l'accès.
- Le drapeau indique le pays du **numéro**, pas l'endroit où se trouve la personne.

- Un numéro commençant par 0 est lu comme un numéro français. Un numéro long qui commence par un autre chiffre est lu avec l'indicatif de son pays, même sans + : 41 44 220 15 15 s'affiche en Suisse, 1 suivi d'un indicatif en Amérique du Nord (Canada ou États-Unis).
- Pour toute question sur votre compte ou vos droits d'appel, contactez votre administrateur APISNIX.