

Instrucciones de Ejecución

Índice

L. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	3
1.1 Ejecución sin instalación	
1.1.1 Ejecución Programa Servidor	
1.1.2 Ejecución Programa Cliente	
1.2 Ejecución con instalación	
1.2.1 Instalación Programa Servidor	
1.2.2 Instalación Programa Cliente	

1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A continuación se muestran los requisitos para la ejecución del programa y la información de como ejecutarlo.

Requisitos de hardware:

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente.
- Memoria RAM: 4 GB mínimo.
- Espacio en disco: 500 MB libres.

Requisitos de software:

- Sistema operativo: Windows 7 o posterior.
- .NET Framework 4.5 o versión posterior. Si no lo tiene instalado, puede descargarlo desde este enlace: .https://dotnet.microsoft.com/download/dotnetframework
- Microsoft Access Database Engine (solo para ejecutar el servidor), el servidor conecta con la base de datos Access y es necesario el motor de Access.
- Puede acceder al archivo de instalación llamado AccessDatabaseEngine_X64.exe desde el siguiente enlace: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255.

Información complementaria para la instalación:

Para poder instalar el driver *AccessDatabaseEngine.exe* de acceso a datos tipo Access de 64 bits es necesario desinstalar todas las versiones Access anteriores porque son incompatibles, no pueden estar instaladas las 2 versiones juntas.

La eliminación de todo el software de Office instalado, incluido los database engine de 32 bits, requiere del uso de software específico de eliminación como SetupProd_OffScrub.exe (archivo adjunto en la carpeta "recursos")

1.1 Ejecución sin instalación

Es posible ejecutar el programa sin que sea necesario realizar la instalación el el Sistema Operativo, para ello se debe de ejecutar de la forma siguiente:

1.1.1 Ejecución Programa Servidor


Diríjase a la ruta "ProyectoChat\Servidor\Servidor\bin\Debug" y ejecute el archivo "Servidor.exe" haciendo doble clic sobre el mismo.

1.1.2 Ejecución Programa Cliente

Diríjase a la ruta "ProyectoChat\Servidor\Servidor\bin\Debug" y ejecute el archivo "Cliente.exe" haciendo doble clic sobre el mismo.

1.2 Ejecución con instalación


En este apartado se muestra como realizar la instalación del programa servidor y cliente en el Sistema Operativo.




1.2.1 Instalación Programa Servidor

Para realizar la instalación del programa servidor en el SO, es necesario ejecutar el archivo llamado *PeopleTalk Servidor.exe* que está disponible en la carpeta llamada *Instalador*.


Cuando el archivo de instalación se ejecuta, muestra una pantalla inicial que indica la ruta predeterminada para almacenar los archivos del programa.



En la siguiente pantalla, aparece la opción que indica la creación de un acceso directo en el escritorio para facilitar un acceso rápido al programa.



Después de la configuración de opciones, la instalación muestra una pantalla resumen con los datos seleccionados.




Después de confirmar los detalles seleccionados, la instalación muestra una pantalla informando que el proceso ha sido completado con éxito, y la opción de ejecutar el programa de forma inmediata.




1.2.2 Instalación Programa Cliente

Para realizar la instalación del programa cliente en el SO, es necesario ejecutar el archivo llamado *PeopleTalk Cliente.exe* que está disponible en la carpeta llamada *Instalador*.


Cuando el archivo de instalación se ejecuta, muestra una pantalla inicial que indica la ruta predeterminada para almacenar los archivos del programa.



En la siguiente pantalla, aparece la opción que indica la creación de un acceso directo en el escritorio para facilitar un acceso rápido al programa.



Después de la configuración de opciones, la instalación muestra una pantalla resumen con los datos seleccionados.



Después de confirmar los detalles seleccionados, la instalación muestra una pantalla informando que el proceso ha sido completado con éxito, y la opción de ejecutar el programa de forma inmediata.

