VERTRIEB, COPYRIGHT - FreePDF64

FreePDF64 Copyright ©2026 – Autor: FreePDF64@outlook.com

FreePDF64 darf sowohl im privaten als auch im kommerziellen Umfeld ohne Bezahlung eingesetzt werden ("Freeware"), solange die folgenden

Einschränkungen beachtet werden:

Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Software entstehen.

FreePDF64 darf weder für militärische Anwendungen noch für verwandte Zwecke (Waffenentwicklung, Rüstung, usw.) verwendet werden.

FreePDF64 darf auf nichtkommerziellem Weg frei verteilt werden, falls die Verteilung in Form der vorliegenden Installationsdatei 'FreePDF64-Setup.exe' erfolgt.

FreePDF64 darf auf kommerziellem Weg nur dann verteilt werden, falls der Autor der Verteilung ausdrücklich zustimmt und falls die Verteilung in Form der

vorliegenden Installationsdatei 'FreePDF64-Setup.exe' erfolgt.

Folgende frei nutzbare Zusatzprogramme werden genutzt und unterliegen deren Lizenz - siehe im FreePDF64-Verzeichnis:

Ghostscript, ExifTool, ImageMagick (ImageMagick Studio LLC), PDFium (BSD-3-Clause License) Copyright © The PDFium Authors, PDFtk, Perl, QPDF, Xpdf

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bei Fragen, Anregungen, etc. -> E-Mail: FreePDF64@outlook.com

Inhaltsverzeichnis


VERTRIEB, COPYRIGHT - FreePDF64 1
FreePDF64 – Wofür ist das Programm gemacht? Wie funktioniert es? 3
FreePDF64 – Der erste Start (PDF-Dateien mit dem Viewer verknüpfen) 4
FreePDF64 – Was ist wo? 5
FreePDF64 als System TrayIcon 7
Das Suche-Fenster (schnell und umfangreich) 8
Detaillierte Hinweise zu den Funktionen 9
Der FreePDF64 Postscript-Drucker 15
Der FreePDF64-Viewer 16
PDF-Anlagen (eingebettete Dateien) 17
Eines der größten Goodies von FreePDF64 18

FreePDF64 – Wofür ist das Programm gemacht? Wie funktioniert es?

Mit FreePDF64 lassen sich umfangreich u.a. PDF-Dateien erzeugen, miteinander verbinden, drucken, komprimieren, Seiten entnehmen, Anlagen hinzufügen/extrahieren, Bilder extrahieren, verschlüsseln (128-Bit RC4/AES oder 256-Bit AES), mit Wasserzeichen oder Stempel versehen, uvm. Es ermöglicht außerdem das einfache Drucken aus jedem Programm heraus mit sofortiger PS/PDF/BMP/JPEG/PNG/TIFF-Erstellung.

Goodies:
Komfortable und schnelle Suchfunktionen, ein umfangreicher FreePDF64-Viewer für das Anzeigen von PDF-Dateien, Anzeige umfangreicher Datei-Informationen zu fast allen Dateitypen, sowie das automatische Erstellen im Hintergrund.


Die Oberfläche von FreePDF64 ist aufgebaut gleich eines 2-Fenster-Dateimanagers für einfachste Bedienung.
Auf der linken Seite ist das Quellverzeichnis, gegenüber das Zielverzeichnis in welchem fast alle Dateien nach der Erzeugung/Umwandlung zu finden sind.



Die obere Symbolleiste beinhaltet zusätzliche Funktionen zur Bearbeitung der PDF-Datei(en). Sobald der Mauszeiger über ein Symbol ist, erscheint ein kleiner Hilfetext zur Erklärung der Funktion.

Beispielhafte Vorgehensweise zum Umgang mit der Symbolleiste: Im Quellverzeichnis wählt man eine PDF-Datei aus und klickt auf das Symbol der gewünschten Funktion. Das Ergebnis wird ins Zielverzeichnis erstellt.

FreePDF64 – Der erste Start (PDF-Dateien mit dem FreePDF64-Viewer verknüpfen)



Ordne das Fenster nach Deinem Bedarf. Ziehe auf Wunsch die Spalten der beiden Explorer-Fenster auf die gewünschte Breite.


Klick mit der rechten Maustaste: **FreePDF64 als Standardprogramm für PDF-Dateien festlegen.** Öffnet die Windows-Einstellungen, in denen Sie FreePDF64 als Standard-PDF-Anzeigeprogramm auswählen können.

Alle benötigten Zusatzprogramme sind schon im Installationspaket enthalten. Die wichtigsten FreePDF64-Einstellungen inkl. korrekter Pfade sind schon voreingestellt!

Wenn das Felder „Editor“ leer bleibt, wird die Standardanwendung dafür genommen.



FreePDF64 – Was ist wo?





Klicke hier auf die Beschreibungen - und die Webseiten der einzelnen Programme werden zum Download aufgerufen (falls nötig).

Alle notwendigen Zusatzprogramme befinden sich schon im FreePDF64-Verzeichnis.
Download (auch Updates) siehe: HILFE – ÜBER FreePDF64…

Hier werden die Einstellungen vorgenommen bzgl.: Formate, Parameter, PDF-Kompatibilität, etc.

Sowie: Verschlüsselung der PDF-Dateien, PDF/A-Langzeitarchiv, PDF/X, Metadaten-Anpassung, Verbinden von PDF-Dateien, Seitenentnahme, etc.





PDF/PS/TXT/TIFF-Dateien werden direkt nach der Erstellung im FreePDF64-Viewer geöffnet.

Hilfe zu den Einstellungen!


Hier können die Überwachungseinstellungen vorgenommen werden: z.B. die Einstellung der Wartezeit, bis die Erstellung in das gewünschte Format beginnt - wenn es zu Überschneidungen mit dem Druck ins Zielverzeichnis und dem anschließenden Beginn der Erstellung kommt.

Hier kann man Zeichenketten angeben, welche man aus den ermittelten Dateinamen beim Drucken in eine PDF-Datei entfernt haben möchte.

FreePDF64 als System TrayIcon

Mit Klick der linken Maustaste auf das System TrayIcon-Symbol von FreePDF64 wird das Programm wieder auf dem Monitor dargestellt.

Mit Klick der rechten Maustaste auf das System TrayIcon Symbol öffnet sich das nachfolgende Popup-Menu:



Die oberen Einträge zeigen das Überwachungsverzeichnis für eingehende Druckdateien sowie das aktuelle Zielverzeichnis der automatisch erstellten Dateien an.

Mit Klick auf eines dieser Menüeinträge öffnet sich das Fenster der Überwachungseinstellungen.

Hiermit öffnet sich das Statusfenster von FreePDF64.

Das Einstellungsfenster öffnet sich.

Hierüber wird das Verbinden-Fenster aufgerufen.

Öffnet die Suche.


Öffnet die Logdatei mit der detaillierten Auskunft aller Erstellungen, etc.

Aufruf des Infofensters.

FreePDF64 wird beendet…

Das Suche-Fenster (schnell und umfangreich)

Öffnen läßt sich das Suchefenster über Klick auf das jeweilige Symbol  in der Symbolleiste oder durch STRG+F:



Textsuche auch in PDF-Dateien möglich!

Mit einem Doppelklick auf eine markierte Datei oder ein Verzeichnis im Suchefenster, wird zu dieser Datei oder Verzeichnis gewechselt im Hauptprogramm.

Öffnet die PDF-Datei(en) im FreePDF64-Viewer!

Hiermit wird die markierte Datei ins Überwachungs-Quellverzeichnis kopiert. Dort kann sie dann automatisch umgewandelt werden.

Voraussetzung ist: die Überwachung ist eingeschaltet und das Format wird zur Umwandlung unterstützt (siehe Formatauswahl).

Detaillierte Hinweise zu den Funktionen

Verschlüsselung:

PDF-Dateien verschlüsseln mit 128-Bit RC4, 128-Bit AES oder 256-Bit AES.

Schriftarten/Füllmuster:

Gibt die Auflösung (in dpi) der Schriftarten/Füllmuster an, die konvertiert werden müssen.

Formatauswahl:

Postscriptdateien zu PDF/TXT/BMP/JPEG/PNG/TIFF sowie BMP/JPEG/PNG/TIFF zu PDF und PDF zu Postscript/TXT/BMP/JPEG/PNG/TIFF/DOCX.

TIFF (G6 - BW): G4 fax encoding, Schwarz/Weiss-Ausgabe.

TIFF (LZW - BW): LZW-kompatibel, komprimierte Schwarz/Weiss-Ausgabe.

TIFF (uncompressed): 24-bit RGB, unkomprimierte Ausgabe (8 bits per component).

Hinweis: Ein Sternchen (*) hinter der Formatauswahl bedeutet, das dieses Format automatisch aufgrund der Dateiendung ausgewählt wird (optional).

PDF-Metadaten (PDFMarks):

Ändern von Titel, Verfasser, Thema, Schlüsselwörter, Erstelldatum, Änderungsdatum, Anwendung.

Verbinden:

Verbinden von mehreren PS/PDF-Dateien zu einer PDF-Datei.

Wasserzeichen/Stempel:

Hinzufügen eines Wasserzeichens und Stempels zu einer PDF-Datei. Die Wasserzeichen/Stempel-Datei muss eine PDF-Datei sein.

Im Verzeichnis „Wasserzeichen“ im Installationsverzeichnis von FreePDF64 befinden sich drei Demo-Dateien von Wasserzeichen/Stempel – Eilt, Privat, Vertraulich. Sie können sich solche Wasserzeichen/Stempel-Dateien im Word einfachst selber erstellen!

Distiller Parameter:

Default = mittelgroße PDFs, Acrobat 4 kompatibel (Farbe = 72 dpi, Graustufen = 72 dpi, S/W = 300 dpi).

Screen Optimized = kleine PDFs, Acrobat 3 kompatibel (Farbe = 72 dpi, Graustufen = 72 dpi, S/W = 300 dpi).

eBook = für PDFs, die vorwiegend am Bildschirm gelesen werden. Acrobat 4 kompatibel (Farbe = 150 dpi, Graustufen = 150 dpi, S/W = 300 dpi).

Printer Optimized = speziell für die Druckerausgabe (= gute Qualität). Acrobat 4 kompatibel (Farbe = 300 dpi, Graustufen = 300 dpi, S/W = 1200 dpi).

Prepress Optimized = speziell für die Druckvorstufe (= höchste Qualität). Acrobat 4 kompatibel (Farbe = 300 dpi, Graustufen = 300 dpi, S/W = 1200 dpi).

Ausgabe:

DPI und Qualität für JPEG/TIFF einstellen.

PDF-Kompatibilitätslevel:

Auswahl zwischen den verschiedenen Version PDF 1.4 bis PDF 1.7. Auch Kompatibilitätsstufe genannt.

Erstellen von PDF/A:

PDF/A-1b bis PDF/A-3b ist ein Dateiformat zur Langzeitarchivierung.

Ziel des PDF/A-Standards ist, dass PDF-Dokumente erstellt werden können, deren visuelles Erscheinungsbild über die Zeit erhalten bleibt.

PDF/A-1b - Konzentriert sich hauptsächlich auf die Erhaltung der visuellen Darstellung eines Dokument.

PDF/A-2b - Enthält mehrere Ergänzungen wie z.B. eine JPEG 2000-Kompression, optionale Inhaltsebenen und PDF-Pakete. Integration von Dateianhängen möglich (sofern PDF/A-konform).

PDF/A-3b - Fast identisch mit PDF/A-2b. Der einzige Unterschied ist, dass er es erlaubt, beliebige Dateiformate in PDF/A-konforme Dateien zu integrieren.

Erstellen von PDF/X-3 oder PDF/X-4a:

PDF/X-3 ist ein Dateiformat für den Austausch digitaler Druckvorlagen.

PDF/X-4a soll dem Anspruch an einen möglichst medienneutralen Austausch gerecht werden.

PDF-Passwortschutz entfernen:

Entfernt den Passwortschutz aus der ausgewählten PDF-Datei.

HINWEIS bzgl. Entfernung des PDF-Passworts aus PDF-Dateien durch erneute PDF-Erstellung mit FreePDF64:

- 128-Bit RC4 verschlüsselt, mit Berechtigungspasswort: GEHT
- 128-Bit RC4 verschlüsselt, mit Passwort zum Öffnen des Dokuments: GEHT NICHT
- 128-Bit AES verschlüsselt, mit Berechtigungspasswort: GEHT
- 128-Bit AES verschlüsselt, mit Passwort zum Öffnen des Dokuments: GEHT NICHT
- 256-Bit AES verschlüsselt, mit Berechtigungspasswort: GEHT
- 256-Bit AES verschlüsselt, mit Passwort zum Öffnen des Dokuments: GEHT

Dafür sollte man am besten die Funktion "PDF-Passwortschutz entfernen" (zu finden in der Symbolleiste) nutzen.

Bilder extrahieren aus PDF-Dateien:

Aus der im Quellverzeichnis markierten PDF-Datei werden die vorhandenen Bilder als JPEG-Datei extrahiert.

Konvertieren von PDF zu HTML:

Die im Quellverzeichnis markierte PDF-Datei wird ins HTML-Format konvertiert.

Seiten automatisch drehen:

Nein, Alle oder Seite für Seite.

Schnelle Webanzeige:

PDF-Datei wird optimiert für schnelle Web-Anzeige. Beachte, dass die Konvertierung dadurch etwas langsamer ist und die PDF-Datei in der Regel etwas größer wird. Diese Option ist nicht mit der Erstellung einer verschlüsselten (passwortgeschützten) PDF-Datei kompatibel.

Erstellte Datei(en) anzeigen:

PDF/PS/TXT/TIFF-Dateien werden direkt nach der Erstellung mit dem zugewiesenen Anzeiger (PDF-Dateien im FreePDF64-Viewer) geöffnet.

Systemklang nach Erstellung:

Als akustischer Hinweis wird ein Systemklang nach der Erstellung abgespielt. Für eigenen Sound einfach die beiden WAV-Dateien im Sounds-Verzeichnis von FreePDF64 austauschen. Das manuelle Anpassen der Lautstärke des Systemklangs ist möglich.

Siehe in der FreePDF64.ini unter: [Format] - [System Sound Volume 0-65535]. Wobei '0' Ton aus und '65535' Ton am lautesten bedeutet.

PDF-Datei(en) komprimieren:

Bei der Erstellung der PDF-Datei wird diese erst in eine Postscript-Datei (PS) umgewandelt und von dort wieder in eine PDF-Datei. Diese Prozedur komprimiert die erstellte PDF-Datei meist um ein Vielfaches.

Anlage(n) zur PDF-Datei hinzufügen oder extrahieren (siehe FreePDF64-Viewer)

Jegliche Arten von Anlagen (eine Grafikdatei oder ein Word-Dokument oder…) zu einer PDF-Datei hinzufügen.

Anlage(n) aus einer PDF-Datei hinzufügen/entfernen/extrahieren -> siehe FreePDF64-Viewer

Informationen zu einer PDF-Datei anzeigen

Die Informationen (Metadaten, Verschlüsselung, etc.) zu einer PDF-Datei werden im unteren Anzeigefenster angezeigt. Die Fensterhöhe läßt sich in der FreePDF64.ini unter: [Start] – [Memo Height Addition=] anpassen. Der Standartwert ist 80.

Hinweis: Ein Doppelklick ins untere Anzeigefenster passt dieses auch den angezeigten Zeilen an.

Schriftarten einer PDF-Datei anzeigen

Listet die in einer PDF-Datei verwendeten Schriftarten zusammen mit verschiedenen Informationen zu jeder Schriftart auf. Die Fensterhöhe läßt sich in der FreePDF64.ini unter: [Start] – [Memo Height Addition=] anpassen. Der Standartwert ist 80.

Hinweis: Ein Doppelklick ins untere Anzeigefenster passt dieses auch den angezeigten Zeilen an.

Seiten entnehmen:

Auswählen der Seiten, welche dann aus allen Formaten bei der Erstellung entnommen werden.

Datei vorne/hinten anfügen:

Eine ausgewählte Postscript- oder PDF-Datei als als erste und/oder letzte Datei an die zu erstellende PDF-Datei anfügen. Geht nur bei Formatauswahl: PS (Postscript)/PDF zu PDF.

Zeichenketten:

Entfernt definierte Zeichenketten aus dem beim Drucken ermittelten Dateinamen.

Beispiel: Beim Drucken einer Word-Datei auf den FreePDF64-PostScript-Drucker beginnt der Dateiname häufig mit „Microsoft Word - “ und endet mit „.docx“. Werden diese beiden Zeichenketten hier eingetragen, entfernt FreePDF64 sie bei der PDF-Erstellung automatisch.

Aus dem Dateinamen „Microsoft Word - Testdatei.docx“ wird dadurch die PDF-Datei „Testdatei.pdf“.

Überwachung:

Hier kann man das Überwachungsverzeichnis anpassen, welches auf neue eingehende FreePDF64-Druckdateien (siehe nachfolgend…) überwacht wird.

Das Zielverzeichnis wird dynamisch angepasst. Man kann es jedoch mit - [x] Fest - auf ein unveränderbares Zielverzeichnis einstellen.

Die Wartezeit bis zur Erstellung hilft bei eventueller Überschneidung von Erstelljobs von FreePDF64 und ist nur zur Feinjustierung gedacht.

Mit der Überwachungsfunktion können über den FreePDF64 Postscript-Drucker gedruckte Dateien sofort automatisch mit FreePDF64 in das gewünschte Format umgewandelt werden – als PDF-Datei sogar mit sofortiger Anzeige im integrierten FreePDF64-Viewer!

Der FreePDF64 Postscript-Drucker

Die Installation des FreePDF64 Postscript-Druckers erfolgt während der Installation von FreePDF64.


Nach der Installation werden alle an diesen FreePDF64 Postscript-Drucker gesendeten Druckaufträge (aus jedem Windows-Programm heraus , welches eine Druckfunktion hat) automatisch ins Überwachungsverzeichnis (Standardeinstellung ist das „Quellverzeichnis“ im FreePDF64-Installationsverzeichnis) von FreePDF64 abgelegt.

Diese lassen sich nun von dort aus mit **aktivierter Überwachungsfunktion automatisch** in PDF-Dateien umwandeln – und auf Wunsch werden sie sofort danach im integrierten FreePDF64-Viewer angezeigt.

HINWEIS:


Für die Nutzung des „FreePDF64 Postscript“-Druckers **muss** das Hauptprogramm FreePDF64 gestartet und die **Überwachung aktiviert** sein. Nur dadurch werden die Druckaufträge durch FreePDF64 in PDF-Dateien automatisch umgewandelt.

FreePDF64 kann dafür auch im Tray liegen – es muss nicht aktiv im Vollbildmodus sein.



Fertig!

Der FreePDF64-Viewer (viele, viele Funktionen…)



Öffnen von PDF-Datei(en) im FreePDF64-Viewer.

Tab-Suche (auch Strg+Umsch+A).

Schließt die aktive Registerkarte.

Registerkarten können wie beim Browser verschoben werden.

So funktioniert es:

1. Eine Registerkarte mit der linken Maustaste anklicken und gedrückt halten.
2. Die Registerkarte nach links oder rechts ziehen.
3. Die Maustaste loslassen.


Schließen einer Registerkarte ist auch mit der mittleren Maustaste möglich oder per Doppelklick.

Anzeige der Anlagen zur PDF-Datei. Hierüber kann man auch Anlagen hinzufügen, extrahieren oder entfernen. Ein Doppelklick auf eine Anlage öffnet sie mit dem Ihr zugewiesenen Windows-Programm!

Drehen der Seiten der PDF-Datei (90, 180, 270 Grad).

Bearbeiten einer PDF-Datei: Markieren, etc.

Anzeige von Informationen zu einer PDF-Datei. Hier ein Beispiel:



PDF-Anlagen (eingebettete Dateien)

PDF-Dateien können neben dem eigentlichen Dokument auch zusätzliche Dateien als sogenannte Anlagen enthalten. Diese Dateien werden direkt in die PDF-Datei eingebettet und gemeinsam mit dem Dokument gespeichert.

Eingebettete Dateien werden häufig verwendet, um zusammengehörige Informationen in einer einzigen Datei bereitzustellen. So kann beispielsweise ein PDF-Dokument zusätzlich originale Office-Dokumente, Tabellen, Bilder, technische Zeichnungen oder XML-Dateien enthalten

Der Vorteil dieser Technik besteht darin, dass alle benötigten Dateien in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst sind und nicht separat verwaltet oder versendet werden müssen. Dadurch bleiben die zugehörigen Informationen dauerhaft miteinander verknüpft.

Im Gegensatz zu einem normalen Dateilink verweist eine PDF-Anlage nicht auf eine externe Datei auf der Festplatte oder im Netzwerk. Die Anlage befindet sich vollständig innerhalb der PDF-Datei und kann daher unabhängig vom ursprünglichen Speicherort weitergegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass eingebettete Dateien beliebige Dateitypen enthalten können. Aus Sicherheitsgründen sollten Anlagen daher nur geöffnet werden, wenn ihre Herkunft vertrauenswürdig ist.

Mit dieser Funktion können Sie die in einer PDF-Datei enthaltenen Anlagen anzeigen, extrahieren und bei Bedarf auf Ihrem Computer speichern.

Warum nicht einfach eine ZIP-Datei verwenden?

Eine PDF mit Anlagen hat einige Vorteile:

- Die eigentliche PDF lässt sich sofort lesen.
- Zusätzliche Dateien bleiben mit dem Dokument verbunden.
- Man muss nicht mehrere Dateien separat verwalten.
- Die Anlagen können von geeigneten Programmen direkt ausgelesen werden.

Der FreePDF64-Viewer unterstützt den Umgang mit Anlagen auf einfachste Weise!

Eines der größten Goodies von FreePDF64…

➔Das automatische Erstellen im Hintergrund

FreePDF64 kann automatisch mit dem Windows-Betriebssystem mitgestartet und sogleich in den Windows System Tray minimiert werden. Von dort aus überwacht es das eingestellte Überwachungsverzeichnis auf eingehende Druckdateien über den FreePDF64 Postscript-Drucker. Diese werden dann sofort umwandeln in das gewünschte Erstellformat. Auf Wunsch können die Dateien nach der Erstellung direkt im integrierten FreePDF64-Viewer angezeigt werden (z.B. bei PDF-Erstellung)!

➔PDF-Dateien öffnen per Doppelklick im Explorer direkt im FreePDF64-Viewer

Siehe Menüpunkt „Optionen – Windows-Integration – PDF-Dateien mit FreePDF64 verknüpfen…“ oder direkt mit Rechtsklick auf das FreePDF64-Symbol in der Symbolleiste von FreePDF64!

FreePDF64-Viewer – der bessere PDF-Reader!!