Ferretería EL FUERTE

Guía de Instalación y Puesta en Marcha

Este documento contiene las instrucciones técnicas para el despliegue del sistema en un entorno de desarrollo o producción.

1. Requisitos Previos

- **Python**: Versión 3.10 o superior.
- **PostgreSQL**: Servicio de base de datos instalado y en ejecución.
- Herramienta de descompresión ZIP o cliente Git.

2. Instalación de Dependencias

Abra la terminal en el directorio raíz del proyecto y configure el entorno virtual:

En Windows:

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

En Linux / macOS:

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

3. Configuración de Base de Datos (PostgreSQL)

Desde la consola `psql` o mediante la interfaz **pgAdmin**, cree la base de datos del sistema:

```
CREATE DATABASE bd_elfuerte;
CREATE USER elfuerte_user WITH PASSWORD 'tu_password_aqui';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE bd_elfuerte TO elfuerte_user;
```

Verifique que las credenciales coincidan con las configuradas en `ferreteria_sys/settings.py`:

```
DATABASES = {
   'default': {
       'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
       'NAME': 'bd_elfuerte',
       'USER': 'elfuerte_user',
       'PASSWORD': 'tu_password_aqui',
       'HOST': 'localhost',
       'PORT': '5432',
   }
}
```

4. Aplicación de Migraciones

Con la base de datos activa y creada, genere la estructura de tablas del sistema:

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

5. Creación del Usuario Administrador

Para inicializar el acceso como superusuario administrador:

```
python manage.py createsuperuser
```

Datos iniciales sugeridos:

- **Usuario:** `admin`
- **Email:** `admin@elfuerte.com`
- **Contraseña:** `admin`

Comando directo en una sola línea:

```
python manage.py shell -c "from django.contrib.auth.models import User; User.objects.create_superuser('admi
```

6. Ejecución del Sistema

Inicie el servidor local:

```
python manage.py runserver
```

> **Acceso Web:**
> URL: `http://127.0.0.1:8000/`
> Usuario: `admin` | Contraseña: `admin`