

1. OBJETIVO

1.1 Ultilizar a impressora térmica não fiscal em um pc.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 Recepção

3. TERMINOLOGIA


- 3.1 Spooler Bobina ou fila de impressão
- 3.2 Driver Motorista ou condutor, neste caso o programa responsável por gerenciar o funcionamento de um equipamento conectado ao PC.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1 Abra a Impressora Daruma e abasteça o compartimento de impressão com a bobina de papel
- 4.2 Em um pc devidamente funcionando e ligado conecte o cabo USB na impressora Daruma e em uma porta USB livre.
- 4.3 Conecte o cabo de energia na Daruma e em uma tomada observando sempre a voltagem do aparelho se 110 ou 220.
- 4.4 Verifique o modelo da Impressora Daruma e baixe do site do fabricante os drivers "USB" e "SPOOLER" para o modelo específico da Daruma que se deseja instalar.
 - 4.5 Comece instalando o Driver USB seguindo a instalação do Driver SPOOLER.
- 4.6 Agora que os drivers estão instalados o Windows já reconhece a impressora como um dispositivo faltando agora criar uma "Impressora de texto genérica" através da qual iremos efetuar as impressões. Para isso vá em:

"Painel de Controle\Hardware e Sons\Dispositivos e Impressoras" e clique em "Adicionar uma impressora" depois em "adicionar uma impressora local". Selecione "Usar uma porta existente", clique na caixa ao lado e escolha a porta "Com" em que a Daruma foi instalada.

(OBS: Para descobrir a porta em que a Daruma foi instalada aperte as teclas "Windows+R" e digite "devmgmt.msc" clique em "Portas (COM e LPT)" e veja em qual porta a Daruma foi instalada.



- 4.7 Após escolher a porta "COM" clique em "avançar" e na tela seguinte selecione "Generic" na aba "Fabricante" e "Generic / Text Only" na aba "Impressoras". Clique em "Avançar" e selecione "Usar o driver já instalado". Na tela seguinte de um nome para a impressora, clique em avançar, selecione "Compartilhar a impressora" e de um nome pequeno e sem espaços para facilitar encontra-la na rede!
 - 4.8 Não deixe a Daruma como impressora Padrão.
- 4.9 Agora configure a Daruma para imprimir pelo programa da Camim. Para isso abra o programa da Camim e vá em "Sistema\Terminal e dê dois cliques no nome do PC que deseja configurar.
- 4.10 Em "Modelo da Impressora de Cupom" escolha Daruma, em "Porta" digite a porta em que está instalada a impressora ex: "COM6"
 - 4.11 Selecione todas as caixas vazias e salve.

4.12