



Modelos de inicialização do Amazon EC2

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Esta lição é uma introdução aos modelos de inicialização para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).



O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Descrever a finalidade de um modelo de inicialização para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Criar um modelo de inicialização.
- Explicar as versões do modelo de inicialização.


Principais termos:

- Modelo de inicialização
- Versão do modelo de inicialização



Nesta lição, você aprenderá a:

- Descrever a finalidade de um modelo de inicialização para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
- Criar um modelo de inicialização.
- Explicar as versões do modelo de inicialização.



Criar um modelo de inicialização

Modelos de inicialização

Criar modelos para solicitações de inicialização de instâncias do EC2

- Contém informações de configuração para executar uma instância do EC2.
- Armazenar parâmetros de inicialização:
 - ID da Imagem de máquina da Amazon (AMI)
 - Tipo de instância
 - Sub-rede
 - Par de chaves
- Especificar o modelo de inicialização a ser usado ao executar instâncias.

T2.micro	Ami-1a2b
Subnet-1111	Key-pair-1

Exemplo de parâmetros de inicialização armazenados em um modelo

Os usuários podem executar instâncias usando vários métodos dos quais um modelo de inicialização é um. Outros métodos incluem o assistente, usando uma AMI ou um modelo do CloudFormation. As AMIs foram discutidas no módulo anterior.

Os *modelos de inicialização* permitem que você crie modelos para suas solicitações de inicialização. Ao criar um modelo de inicialização, você pode especificar as seguintes configurações:

- Tipo de instância.

Os usuários podem executar instâncias usando vários métodos dos quais um modelo de inicialização é um. Outros métodos incluem o assistente, usando uma AMI ou um modelo do CloudFormation. As AMIs foram discutidas no módulo anterior.

Os modelos de inicialização permitem que você crie modelos para suas solicitações de inicialização. Ao criar um modelo de inicialização, você pode especificar as seguintes configurações:

- Tipo de instância.
- Sub-rede na qual iniciar a instância.
- Par de chaves.
- Grupo de segurança.

Você pode armazenar os parâmetros de inicialização para não precisar especificá-los toda vez que executar uma instância.

Ao criar o modelo de inicialização, você decide quais opções de inicialização incluir no modelo. Além disso, os modelos de inicialização fornecem os seguintes recursos:

- Permite que você pré-selecione opções de inicialização do EC2.
- Suporte ao versionamento.

Os modelos de inicialização oferecem os seguintes benefícios:

- Racionalizar e simplificar o processo de inicialização para o EC2 Auto Scaling, Spot Fleet, Instâncias Spot e Instâncias Sob Demanda.
- Reduzir o número de etapas necessárias para criar uma instância capturando todos os parâmetros de inicialização em um recurso.
- Facilitar a implementação de padrões e práticas recomendadas. Como resultado, você percebe os seguintes benefícios adicionais —
 - Ajuda no gerenciamento de custos
 - Melhora a segurança
 - Minimiza o risco de erros de implantação

Versões de um modelo de inicialização

Você pode criar versões de modelo de inicialização

- Cada versão pode ter diferentes parâmetros de inicialização.
- Use qualquer versão do modelo de inicialização.
- Defina qualquer versão do modelo de inicialização como a versão padrão.
- Por padrão, o modelo padrão é a primeira versão do modelo.



Para cada modelo de inicialização, você pode criar uma ou mais *versões de modelo de inicialização* numeradas. Cada versão pode ter parâmetros de inicialização diferentes, como ilustrado aqui.

- Ao inicializar uma instância de um modelo de inicialização, você poderá usar qualquer versão do modelo de inicialização. Se você não especificar uma versão, a versão padrão será usada.
- Você pode definir qualquer versão do modelo de inicialização como a versão padrão. Por padrão, é a primeira versão do modelo de inicialização.


Para cada modelo de inicialização, você pode criar uma ou mais *versões de modelo de inicialização* numeradas. Cada versão pode ter parâmetros de inicialização diferentes, como ilustrado aqui.

- Ao inicializar uma instância de um modelo de inicialização, você poderá usar qualquer versão do modelo de inicialização. Se você não especificar uma versão, a versão padrão será usada.
- Você pode definir qualquer versão do modelo de inicialização como a versão padrão. Por padrão, é a primeira versão do modelo de inicialização.

O diagrama a seguir mostra um modelo de inicialização com três versões.

- **Versão 1** — Especifica o tipo de instância, o ID da Imagem de Máquina da Amazon (AMI), a sub-rede e o par de chaves a serem usados ao iniciar a instância.
- **Versão 2** – A segunda versão é baseada na primeira versão e também especifica um grupo de segurança para a instância.
- **Versão 3** — Usa valores diferentes para alguns dos parâmetros. A versão 2 é definida como a versão padrão. Se você tiver inicializado uma instância

desse modelo de inicialização, os parâmetros de inicialização da versão 2 serão usados caso nenhuma outra versão tenha sido especificada.



Demonstração: criar um modelo de inicialização

Você pode acessar a demonstração em vídeo [Criar um modelo de inicialização no Canvas](#).

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

- O modelo de inicialização contém informações de configuração para executar uma instância do EC2.
- Especificar o modelo de inicialização a ser usado ao executar instâncias.



Algumas das principais lições deste módulo incluem:

- O modelo de inicialização contém informações de configuração para executar uma instância do EC2.
- Especifique o modelo de inicialização a ser usado ao executar instâncias.