




Atlas

Taxi Fleet Management

Attention!

You are a beta-tester of Atlas.

You did not receive an Atlas Appliance.

Instead, your Atlas deployment is located at:

<https://atlas-kastl.gametec-live.com/>

Achtung!

Sie sind ein Atlas beta-tester.

Sie haben kein Atlas-Gerät bekommen.

Stattdessen ist ihr Atlas deployment zu finden unter:

<https://atlas-kastl.gametec-live.com/>

Atlas Getting-Started

1. Unbox your Atlas appliance

Box contents:

- Atlas appliance
- Power supply
- Recovery USB

Keep the recovery USB in a safe place. You will need it to fully reprovision your device if things go wrong.

2. Plug in power and ethernet

Connect your Atlas appliance to the network and power.

Wait. The device will take a few minutes to fully boot and get ready.

3. Visit <https://atlas.local> in a web-browser to start the setup-wizard

Alternatively the setup-wizard can be started by opening the devices IP-Address in a web-browser or by connecting a monitor, mouse and keyboard to the appliance and pressing `ENTER` at the console.

The Setup Wizard

The setup wizard will guide you through setting up your Atlas appliance and Atlas system in 10 easy steps. These steps are detailed below.

Welcome

Congratulations on successfully acquiring and connecting to your Atlas device. Great things are ahead.

Preferences

Choose your preferred language and theme. These settings are stored in your browser and can be adjusted any time in the top navigation bar.

Create an admin account

To administer and secure Atlas, creating an admin account is required.

Input an email (don't worry, you will not receive any e-mails), pick a username and name and enter a secure password.

After clicking create, your admin account is ready.

Timezone

Some things, like the role expiry (When a dispatcher becomes available again, ...), depend on time. Set the correct local timezone here.

Network connection

Are you running an advanced deployment? Do you have special networking requirements? Configure static addresses and other settings for the network interface here.

Most users do not have to touch this menu.

Remote access

Atlas is designed to and capable of fully operating offline. You may however want Atlas to be available outside of your network.

AtlasOS offers various settings to facilitate said remote access.

If you want to use Tailscale or Cloudflare Tunnels to expose atlas, AtlasOS automatically spins up these services given a valid authentication credential.

Note

For cloudflare tunnels you need to point the tunnel at <https://localhost>

If you choose to simply enable portforwarding on your router or have multiple remote addresses pointing at your deployment, do not forget to add said addresses to the additional remote origins or otherwise authentication may fail.

General settings

Configure behaviour and general settings here. Customize the logo shown on mobile devices, set the maximum number of dispatchers at a time and the price per kilometre.

The default language is only used for routing and navigation and only gets used when no other language is supplied. Usually the language of the end device gets used (phone, web-ui).

Connect the app

Download the Atlas App to all mobile devices that drivers and dispatchers will use. Either manually enter the appliances URL on the login screen or scan the pairing QR-Code to set it automatically.

Users

Create accounts for additional admins and your drivers and dispatchers here. They will authenticate using username and password.

Map data

Download a dataset (or multiple) that will be used for routing, search and maps. Note that downloading and processing can take quite a while. You are free to complete the setup, leave the page or come back later. The download will process in the background, but Atlas will not be fully functional until atleast one dataset has been downloaded and initialized.

This is it! Your Atlas deployment is ready to use. For more details on usage, find them in the [manual-web](#) and [manual-mobile](#).

Atlas Web-UI Manual

The Atlas Web-UI consists of various pages that offer the various functions of the system. Every page will be detailed below.

Dashboard

The dashboard is the default view right after logging in. It gives you a overview over the current state of things and consists of various widgets.

- Drivers and status
This widget displays all currently active drivers and their status as well as current job.
- Next due for maintenance
This widget displays the cars that are next due for maintenance ordered by urgency.
- Map
This is a small map widget showing live position updates.
- KM driven
This widget shows a statistic calculated from the logbook entries of the km driven in the last 5 days.
- Unassigned jobs
This widget gives a overview over all unassigned jobs. Clicking on a job opens the assignment screen. Deleting a job deletes it forever. Clicking "new job" opens the new job screen.

Map

This page consists of a large map. Every currently active driver gets displayed with their current status and location. Hovering over a driver opens a tooltip with a few more details. A new job button is present in the bottom right corner to quickly create a new job.

Jobs

This page lists all jobs that have ever been processed or are assigned and allows easy inspection by clicking on a job. A export can be downloaded by clicking on the "download" icon in the top right.

The unassigned jobs sidebar shows all jobs that still need to be assigned to a driver. Only unassigned jobs can be deleted. Clicking on a unassigned job opens the assign job page and shows more details. Again, a export option can be found in the top right as well as a "hidden page" for easily sharing the unassigned jobs list.

New / Assign Job

This page can be accessed either by selecting a unassigned job or by pressing "new job".

If this page was accessed via a unassigned job, the "From" field and maybe the "To" field will already be populated. The "From" field can not be edited on unassigned jobs.

This page allows for entering a starting location and a optional destination as well as a due date. By default the due date is now. A note can also be added for additional information for the driver.

Once both a "From" and a "To" are entered, a route gets drawn indicating the route the routing server has found for this job.

Warning

It is highly recommended to always enter a "From" and a "To". Not entering a "To" is possible but breaks route planning and time prediction / candidate calculation for that and any following jobs until a "To" is set or the job is completed.

If the page was opened via a unassigned job, you may save changes and leave the page at any time. If the page was opened by the new job button, the job must either be assigned or created as unassigned.

The right hand side features driver candidates. Based on every drivers location and job backlog, the system calculates the driver best fit for the job. The ideal candidate is listed at the top with a estimated arrival and other details like how the ranking was achieved.

Should the user want to override the system because the candidate is not listed or for any other reason, every possible driver is listed under "All drivers".

Assigning a job nearly instantly sends out a notification to the corresponding driver and updates the records.

Fleet

This page allows you to manage your fleet of vehicles. Every vehicle should be registered here.

Odometer and Fuel level do not need to be kept up to date as the system updates these values on a best effort basis.

The fleet management system provides a simple way to keep track of maintenance records. Simply press the wrench icon to create a new record. Click on a "Last maintenance" or "Next maintenance" record to bring up the history.

The fingerprint is used to identify the vehicle with the mobile application. This does not have to be set manually. The first time a admin user signs into the mobile application and connects a new vehicle, a popup is triggered to pair the new vehicles fingerprint to a vehicle in the fleet database.

Tip

Grab a phone and sign in as a admin user. Go to every vehicle after creating them in the UI, plug in, establish a android auto connection and pair them to the fingerprint. Easy and quick.

Logbook

The logbok page allows you to view the logbook of any driver and download the logbook as a csv.

A logbook entry can not be deleted, only invalidated. A invalidated entry is greyed out and excluded from calculations.

A logbook entry gets created after every shift in the mobile application.

Settings

Shortnames

To make address entry easier for repeating customers, Atlas offers address shortnames.

Simply press into the "New shortname" cell and enter the shortname, then enter a corresponding address. Address search now resolves the shortname to the real address.

To delete a shortname, simply click into the cell and delete the shortname.

General

This page consists of core system settings, most of which have already been configured in the setup wizard.

- Users

Create accounts for additional admins and your drivers and dispatchers here. They will authenticate using username and password.

- General settings

Configure behaviour and general settings here. Customize the logo shown on mobile devices, set the maximum number of dispatchers at a time and the price per kilometre.

The default language is only used for routing and navigation and only gets used when no other language is supplied. Usually the language of the end device gets used (phone, web-ui).

- System

If Atlas has been deployed via docker or not on AtlasOS, this card only shows some API version information.

This card shows detailed information and offers system management options.

Detailed information allows you to see various details like exact version numbers and system health.

Manage connections allows for managing the network connection and remote access options.

- Network connection

Are you running an advanced deployment? Do you have special networking requirements? Configure static addresses and other settings for the network interface here.

Most users do not have to touch this menu.

- Remote access

Atlas is designed to and capable of fully operating offline. You may however want Atlas to be available outside of your network.

AtlasOS offers various settings to facilitate said remote access.

If you want to use Tailscale or Cloudflare Tunnels to expose atlas, AtlasOS automatically spins up these services given a valid authentication credential.

Note

For cloudflare tunnels you need to point the tunnel at <https://localhost>

If you choose to simply enable portforwarding on your router or have multiple remote addresses pointing at your deployment, do not forget to add said addresses to the additional remote origins or otherwise authentication may fail.

Last but not least there's the option to change the system's timezone (which affects time scheduled actions like driver role reset, etc) and the option power off, restart or factory reset the device.

- Map data

Download a dataset (or multiple) that will be used for routing, search and maps. Note that downloading and processing can take quite a while. You are free to complete the setup, leave the page or come back later. The download will process in the background, but Atlas will not be fully functional until at least one dataset has been downloaded and initialized.

Atlas App Manual

AtlasOS Recovery

If your AtlasOS appliance is severely malfunctioning or not starting, there's the option to completely wipe and re-provision the device.

To do this, grab a USB stick or the "Recovery USB" from the original package.

If the "Recovery USB" is available, skip the following step.

If the USB is brand new, either format it as Fat32 and extract the `atlas-recovery-usb.zip` to the root of the USB drive or use a tool like Rufus, Raspberry Pi Imager, dd or Balena Etcher to flash the `atlas-recovery-usb.img.zst`. The download comes in two variants: provision and development. Provision is the default installation that securely encrypts the flash storage and development is a simpler image that does not encrypt the disk and is primarily intended for development.

Once the USB drive is ready, insert it into the Appliance and power on the device. The device will start from the USB and re-provision the device (typically the fans will ramp up to full speed). **DO NOT REMOVE THE USB!**

Once done the Appliance will shut down and is ready for powering up again with a fresh installation. You should then, after a few minutes, be back at the setup wizard.

Atlas - Erste Schritte

1. Packen Sie Ihr Atlas-Gerät aus

Lieferumfang:

- Atlas-Gerät
- Netzteil
- Wiederherstellungs-USB-Stick

Bewahren Sie den Wiederherstellungs-USB-Stick an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen ihn, um Ihr Gerät bei schwerwiegenden Problemen vollständig neu aufzusetzen.

2. Schließen Sie Strom und Ethernet an

Verbinden Sie Ihr Atlas-Gerät mit dem Netzwerk und der Stromversorgung.

Warten Sie. Das Gerät benötigt einige Minuten, bis es vollständig gestartet und einsatzbereit ist.

3. Rufen Sie <https://atlas.local> in einem Webbrowser auf, um den Einrichtungsassistenten zu starten

Alternativ können Sie den Einrichtungsassistenten starten, indem Sie die IP-Adresse des Geräts in einem Webbrowser öffnen oder einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur an das Gerät anschließen und in der Konsole `ENTER` drücken.

Der Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent führt Sie in zehn einfachen Schritten durch die Einrichtung Ihres Atlas-Geräts und des Atlas-Systems. Diese Schritte werden im Folgenden ausführlich beschrieben.

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch: Sie haben Ihr Atlas-Gerät erfolgreich in Betrieb genommen und eine Verbindung hergestellt. Großartige Dinge liegen vor Ihnen.

Einstellungen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und Ihr bevorzugtes Design. Diese Einstellungen werden in Ihrem Browser gespeichert und können jederzeit über die obere Navigationsleiste geändert werden.

Administratorkonto erstellen

Um Atlas zu verwalten und abzusichern, müssen Sie ein Administratorkonto erstellen.

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein (keine Sorge, Sie erhalten keine E-Mails), wählen Sie einen Benutzernamen und einen Namen und geben Sie ein sicheres Passwort ein.

Nachdem Sie auf "Erstellen" geklickt haben, ist Ihr Administratorkonto einsatzbereit.

Zeitzone

Einige Funktionen, etwa das Ablaufen einer Rolle (wann ein Disponent wieder verfügbar wird usw.), sind zeitabhängig. Stellen Sie hier die korrekte lokale Zeitzone ein.

Netzwerkverbindung

Betreiben Sie eine erweiterte Installation? Haben Sie besondere Netzwerkanforderungen? Konfigurieren Sie hier statische Adressen und weitere Einstellungen für die Netzwerkschnittstelle.

Die meisten Benutzer müssen in diesem Menü nichts ändern.

Fernzugriff

Atlas ist dafür ausgelegt und in der Lage, vollständig offline zu arbeiten. Möglicherweise möchten Sie Atlas jedoch auch außerhalb Ihres Netzwerks verfügbar machen.

AtlasOS bietet verschiedene Einstellungen, um einen solchen Fernzugriff zu ermöglichen.

Wenn Sie Atlas über Tailscale oder Cloudflare Tunnels verfügbar machen möchten, startet AtlasOS diese Dienste automatisch, sobald gültige Anmeldedaten vorliegen.

Hinweis

Bei Cloudflare Tunnels müssen Sie den Tunnel auf <https://localhost> richten.

Wenn Sie stattdessen einfach Portweiterleitung auf Ihrem Router aktivieren oder mehrere externe Adressen auf Ihre Installation verweisen lassen, vergessen Sie nicht, diese Adressen den zusätzlichen externen Ursprüngen hinzuzufügen. Andernfalls kann die Authentifizierung fehlschlagen.

Allgemeine Einstellungen

Konfigurieren Sie hier das Verhalten und die allgemeinen Einstellungen. Passen Sie das auf Mobilgeräten angezeigte Logo an, legen Sie die maximale Anzahl gleichzeitig verfügbarer Disponenten sowie den Preis pro Kilometer fest.

Die Standardsprache wird nur für Routenführung und Navigation verwendet, und auch nur dann, wenn keine andere Sprache angegeben wurde. Normalerweise wird die Sprache des Endgeräts verwendet (Telefon, Web-UI).

App verbinden

Laden Sie die Atlas-App auf alle Mobilgeräte herunter, die Fahrer und Disponenten verwenden werden. Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm entweder die URL des Atlas-Geräts manuell ein oder scannen Sie den Kopplungs-QR-Code, um sie automatisch festzulegen.

Benutzer

Erstellen Sie hier Konten für zusätzliche Administratoren sowie für Ihre Fahrer und Disponenten. Sie melden sich mit Benutzernamen und Passwort an.

Kartendaten

Laden Sie einen oder mehrere Datensätze herunter, die für Routenführung, Suche und Karten verwendet werden. Beachten Sie, dass Download und Verarbeitung längere Zeit dauern können. Sie können die Einrichtung abschließen, die Seite verlassen oder später zurückkehren. Der Download wird im Hintergrund verarbeitet; Atlas ist jedoch erst vollständig funktionsfähig, nachdem mindestens ein Datensatz heruntergeladen und initialisiert wurde.

Das war's! Ihre Atlas-Installation ist einsatzbereit. Weitere Einzelheiten zur Verwendung finden Sie im [Handbuch für die Web-UI](#) und im [Handbuch für die mobile App](#).

Handbuch für die Atlas Web-UI

Die Atlas Web-UI besteht aus verschiedenen Seiten, die die unterschiedlichen Funktionen des Systems bereitstellen. Im Folgenden wird jede Seite ausführlich beschrieben.

Dashboard

Das Dashboard ist die Standardansicht direkt nach der Anmeldung. Es bietet einen Überblick über den aktuellen Zustand und besteht aus verschiedenen Widgets.

- **Fahrer und Status**
Dieses Widget zeigt alle derzeit aktiven Fahrer, ihren Status und ihren aktuellen Auftrag an.
- **Als Nächstes fällige Wartungen**
Dieses Widget zeigt die Fahrzeuge, deren Wartung als Nächstes fällig ist, nach Dringlichkeit sortiert an.
- **Karte**
Dieses kleine Karten-Widget zeigt laufend aktualisierte Positionen an.
- **Gefahrene Kilometer**
Dieses Widget zeigt eine aus den Fahrtenbucheinträgen berechnete Statistik der in den letzten fünf Tagen gefahrenen Kilometer.
- **Nicht zugewiesene Aufträge**
Dieses Widget bietet einen Überblick über alle nicht zugewiesenen Aufträge. Durch Klicken auf einen Auftrag wird die Zuweisungsansicht geöffnet. Beim Löschen wird ein Auftrag dauerhaft entfernt. Durch Klicken auf "Neuer Auftrag" wird die Ansicht zum Erstellen eines neuen Auftrags geöffnet.

Karte

Diese Seite besteht aus einer großen Karte. Jeder derzeit aktive Fahrer wird mit seinem aktuellen Status und Standort angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Fahrer bewegen, erscheint ein Tooltip mit weiteren Einzelheiten. Unten rechts befindet sich eine Schaltfläche für einen neuen Auftrag, über die Sie schnell einen Auftrag erstellen können.

Aufträge

Diese Seite listet alle jemals bearbeiteten oder zugewiesenen Aufträge auf. Durch Klicken auf einen Auftrag können Sie dessen Details einsehen. Über das Download-Symbol oben rechts kann ein Export heruntergeladen werden.

Die Seitenleiste für nicht zugewiesene Aufträge zeigt alle Aufträge, die noch einem Fahrer zugewiesen werden müssen. Nur nicht zugewiesene Aufträge können gelöscht werden. Wenn Sie auf einen nicht zugewiesenen Auftrag klicken, wird die Seite zur Auftragszuweisung mit weiteren Einzelheiten geöffnet. Oben rechts finden Sie erneut eine Exportoption sowie eine "ausgeblendete Seite", über die sich die Liste der nicht zugewiesenen Aufträge einfach teilen lässt.

Auftrag erstellen/zuweisen

Diese Seite kann entweder durch Auswahl eines nicht zugewiesenen Auftrags oder durch Klicken auf "Neuer Auftrag" aufgerufen werden.

Wenn die Seite über einen nicht zugewiesenen Auftrag geöffnet wurde, sind das Feld "Von" und möglicherweise auch das Feld "Nach" bereits ausgefüllt. Das Feld "Von" kann bei nicht zugewiesenen Aufträgen nicht bearbeitet werden.

Auf dieser Seite können Sie einen Startort, ein optionales Ziel und einen Fälligkeitstermin eingeben. Standardmäßig entspricht der Fälligkeitstermin dem aktuellen Zeitpunkt. Zusätzlich kann eine Notiz mit weiteren Informationen für den Fahrer hinzugefügt werden.

Sobald sowohl "Von" als auch "Nach" eingegeben wurden, wird die vom Routingserver für diesen Auftrag ermittelte Route eingezeichnet.

Warnung

Es wird dringend empfohlen, immer sowohl "Von" als auch "Nach" einzugeben. Sie können "Nach" zwar leer lassen, dadurch funktionieren jedoch Routenplanung, Zeitprognose und Kandidatenberechnung für diesen und alle nachfolgenden Aufträge nicht mehr, bis ein Ziel festgelegt oder der Auftrag abgeschlossen wurde.

Wenn die Seite über einen nicht zugewiesenen Auftrag geöffnet wurde, können Sie Änderungen jederzeit speichern und die Seite verlassen. Wenn die Seite über die Schaltfläche "Neuer Auftrag" geöffnet wurde, muss der Auftrag entweder zugewiesen oder als nicht zugewiesen erstellt werden.

Auf der rechten Seite werden Fahrerkandidaten angezeigt. Anhand des Standorts und des Auftragsrückstands jedes Fahrers berechnet das System, welcher Fahrer am besten für den Auftrag geeignet ist. Der ideale Kandidat wird ganz oben aufgeführt, zusammen mit einer geschätzten Ankunftszeit und weiteren Einzelheiten dazu, wie die Rangfolge zustande kam.

Falls der Benutzer die Systemempfehlung übersteuern möchte, weil der gewünschte Kandidat nicht aufgeführt ist oder aus einem anderen Grund, werden unter "Alle Fahrer" sämtliche möglichen Fahrer angezeigt.

Durch das Zuweisen eines Auftrags wird nahezu sofort eine Benachrichtigung an den betreffenden Fahrer gesendet und die Datensätze werden aktualisiert.

Flotte

Auf dieser Seite können Sie Ihre Flotte verwalten. Jedes Fahrzeug sollte hier registriert werden.

Kilometerstand und Kraftstoffstand müssen nicht manuell aktuell gehalten werden, da das System diese Werte nach Möglichkeit selbst aktualisiert.

Die Flottenverwaltung bietet eine einfache Möglichkeit, Wartungseinträge nachzuverfolgen. Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Klicken Sie auf einen Eintrag unter "Letzte Wartung" oder "Nächste Wartung", um den Verlauf aufzurufen.

Der Fingerabdruck dient dazu, das Fahrzeug gegenüber der mobilen Anwendung zu identifizieren. Er muss nicht manuell festgelegt werden. Wenn sich ein Administrator zum ersten Mal in der mobilen Anwendung anmeldet und ein neues Fahrzeug verbindet, erscheint ein Dialog, über den der Fingerabdruck des neuen Fahrzeugs einem Fahrzeug in der Flottendatenbank zugeordnet werden kann.

Tipp

Nehmen Sie ein Telefon und melden Sie sich als Administrator an. Nachdem Sie die Fahrzeuge in der Web-UI angelegt haben, gehen Sie zu jedem Fahrzeug, schließen das Telefon an, stellen eine Android-Auto-Verbindung her und ordnen das Fahrzeug seinem Fingerabdruck zu. Einfach und schnell.

Fahrtenbuch

Auf der Fahrtenbuchseite können Sie das Fahrtenbuch jedes Fahrers einsehen und als CSV-Datei herunterladen.

Ein Fahrtenbucheintrag kann nicht gelöscht, sondern nur für ungültig erklärt werden. Ein ungültiger Eintrag wird ausgegraut und von Berechnungen ausgeschlossen.

Nach jeder Schicht in der mobilen Anwendung wird ein Fahrtenbucheintrag erstellt.

Einstellungen

Kurznamen

Um die Adresseingabe für wiederkehrende Kunden zu erleichtern, bietet Atlas Kurznamen für Adressen.

Klicken Sie einfach in die Zelle "Neuer Kurzname" und geben Sie den Kurznamen sowie anschließend die zugehörige Adresse ein. Die Adresssuche löst den Kurznamen danach in die tatsächliche Adresse auf.

Um einen Kurznamen zu löschen, klicken Sie einfach in die Zelle und entfernen den Kurznamen.

Allgemein

Diese Seite enthält die zentralen Systemeinstellungen, von denen die meisten bereits im Einrichtungsassistenten konfiguriert wurden.

- **Benutzer** Erstellen Sie hier Konten für zusätzliche Administratoren sowie für Ihre Fahrer und Disponenten. Sie melden sich mit Benutzernamen und Passwort an.
- **Allgemeine Einstellungen**
Konfigurieren Sie hier das Verhalten und die allgemeinen Einstellungen. Passen Sie das auf Mobilgeräten angezeigte Logo an, legen Sie die maximale Anzahl gleichzeitig verfügbarer Disponenten sowie den Preis pro Kilometer fest.

Die Standardsprache wird nur für Routenführung und Navigation verwendet, und auch nur dann, wenn keine andere Sprache angegeben wurde. Normalerweise wird die Sprache des Endgeräts verwendet (Telefon, Web-UI).

- **System**

Wenn Atlas über Docker oder nicht auf AtlasOS bereitgestellt wurde, zeigt diese Karte nur einige Informationen zur API-Version.

Diese Karte zeigt detaillierte Informationen und bietet Optionen zur Systemverwaltung.

Unter "Detaillierte Informationen" können Sie verschiedene Angaben wie exakte Versionsnummern und den Systemzustand einsehen.

Unter "Verbindungen verwalten" können Sie die Netzwerkverbindung und die Optionen für den Fernzugriff verwalten.

- **Netzwerkverbindung**

Betreiben Sie eine erweiterte Installation? Haben Sie besondere Netzwerkanforderungen?

Konfigurieren Sie hier statische Adressen und weitere Einstellungen für die Netzwerkschnittstelle.

Die meisten Benutzer müssen in diesem Menü nichts ändern.

- **Fernzugriff**

Atlas ist dafür ausgelegt und in der Lage, vollständig offline zu arbeiten. Möglicherweise möchten Sie Atlas jedoch auch außerhalb Ihres Netzwerks verfügbar machen.

AtlasOS bietet verschiedene Einstellungen, um einen solchen Fernzugriff zu ermöglichen.

Wenn Sie Atlas über Tailscale oder Cloudflare Tunnels verfügbar machen möchten, startet AtlasOS diese Dienste automatisch, sobald gültige Anmeldedaten vorliegen.

Hinweis

Bei Cloudflare Tunnels müssen Sie den Tunnel auf <https://localhost> richten.

Wenn Sie stattdessen einfach Portweiterleitung auf Ihrem Router aktivieren oder mehrere externe Adressen auf Ihre Installation verweisen lassen, vergessen Sie nicht, diese Adressen den zusätzlichen externen Ursprüngen hinzuzufügen. Andernfalls kann die Authentifizierung fehlschlagen.

Abschließend gibt es die Möglichkeit, die Zeitzone des Systems zu ändern (diese wirkt sich auf zeitgesteuerte Aktionen wie das Zurücksetzen der Fahrerrolle aus) sowie das Gerät auszuschalten, neu zu starten oder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- Kartendaten

Laden Sie einen oder mehrere Datensätze herunter, die für Routenführung, Suche und Karten verwendet werden. Beachten Sie, dass Download und Verarbeitung längere Zeit dauern können. Sie können die Einrichtung abschließen, die Seite verlassen oder später zurückkehren. Der Download wird im Hintergrund verarbeitet; Atlas ist jedoch erst vollständig funktionsfähig, nachdem mindestens ein Datensatz heruntergeladen und initialisiert wurde.

Handbuch für die Atlas App

AtlasOS-Wiederherstellung

Wenn Ihr AtlasOS-Gerät schwerwiegende Fehlfunktionen aufweist oder nicht startet, können Sie das Gerät vollständig löschen und neu aufsetzen.

Nehmen Sie dazu einen USB-Stick oder den "Wiederherstellungs-USB-Stick" aus der Originalverpackung.

Wenn der "Wiederherstellungs-USB-Stick" verfügbar ist, überspringen Sie den folgenden Schritt.

Wenn der USB-Stick neu ist, formatieren Sie ihn entweder als FAT32 und entpacken Sie `atlas-recovery-usb.zip` in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks, oder verwenden Sie ein Werkzeug wie Rufus, Raspberry Pi Imager, dd oder Balena Etcher, um `atlas-recovery-usb.img.zst` auf den Stick zu schreiben. Der Download ist in zwei Varianten verfügbar: "Provision" und "Development". "Provision" ist die Standardinstallation, bei der der Flash-Speicher sicher verschlüsselt wird. "Development" ist ein einfacheres Abbild ohne Festplattenverschlüsselung, das hauptsächlich für die Entwicklung vorgesehen ist.

Sobald der USB-Stick vorbereitet ist, stecken Sie ihn in das Gerät und schalten es ein. Das Gerät startet vom USB-Stick und setzt sich neu auf (normalerweise drehen die Lüfter dabei mit voller Geschwindigkeit).
ENTFERNEN SIE DEN USB-STICK NICHT!

Nach Abschluss des Vorgangs fährt das Gerät herunter und kann anschließend mit einer frischen Installation wieder eingeschaltet werden. Nach einigen Minuten sollten Sie erneut zum Einrichtungsassistenten gelangen.