

Robocopy Drop 1.6.0

Guida rapida - copia con Robocopy e aggiornamenti GitHub

Uso principale

- In Esplora file seleziona uno o più file o cartelle.
- Trascinali con il tasto destro nella cartella di destinazione.
- Scegli **Copia qui con Robocopy**.
- Controlla sorgente, destinazione, velocità, tempo stimato e file rimanenti nella finestra di avanzamento.

Thread e profilo automatico

Il profilo **Automatico (adattivo)** usa 32 thread sui dischi locali e riduce la concorrenza su USB, supporti rimovibili, rete e supporti ottici. Nelle Impostazioni puoi scegliere manualmente 1, 4, 8, 16, 32 o 64 thread.

Conflitti e verifica

- Per i file già presenti puoi scegliere Sostituisci, Ignora o Conserva entrambi.
- A fine copia puoi aprire la destinazione, copiare il riepilogo o salvare il report.
- La verifica SHA-256 rilegge sorgente e destinazione e controlla che i file coincidano byte per byte.

Impostazioni e chiusura

Salva applica lingua, thread e preferenza sugli aggiornamenti. **Annulla**, Esc e la X chiudono senza salvare.

Aggiornamenti da GitHub

Quando il programma è configurato per il repository ufficiale, controlla al massimo una volta ogni 24 ore se esiste una release stabile più recente. Non esiste un agent residente e il controllo non interrompe una copia o una verifica in corso.

- Per un controllo manuale apri **Controlla aggiornamenti Robocopy Drop** dal menu Start o usa il pulsante nelle Impostazioni.
- Quando una nuova versione è disponibile, conferma prima del download.
- Il programma controlla nome asset, HTTPS, dimensione e digest SHA-256 pubblicato da GitHub.
- La firma Authenticode viene verificata; nelle build pubbliche può essere obbligatoria.
- Dopo la verifica viene avviato Windows Installer in modalità assistita e senza riavvio automatico.

Privacy

Robocopy Drop non contiene telemetria. Il controllo update invia solo una richiesta HTTPS alla API pubblica GitHub Releases. Nomi file, percorsi, report e statistiche di copia non vengono inviati.

Disinstallazione

Usa la voce separata **Disinstalla Robocopy Drop** nel menu Start. Viene avviato direttamente Windows Installer con la normale conferma di rimozione.

Note di sicurezza

Per la distribuzione pubblica usa pacchetti firmati Authenticode e scarica gli aggiornamenti solo dalla release ufficiale. La licenza del progetto è MIT; WiX è usato soltanto come strumento di build.

Copyright (c) 2026 Giulio Grimani - MIT License