



BLACK WOLF / SUPORTE

Guia visual de instalação

Um passo a passo objetivo para colocar o arquivo do robô no MetaTrader 5 e concluir a configuração inicial.

Material de apoio técnico. Operação automatizada envolve risco e não há garantia de resultado.

ANTES DE COMEÇAR

O fluxo completo

Baixe o arquivo disponibilizado no painel, siga as telas abaixo e só então configure a sua licença nos parâmetros do robô.

01

Baixar o arquivo

02

Abrir a pasta de dados

03

Colar em Experts / Advisors

04


Atualizar o Navegador

Segurança: não envie sua chave de licença, senha, código de recuperação ou imagem completa da sua conta a ninguém.

PASSO 1

Abra a pasta de dados

No MetaTrader 5, clique em **File** e depois em **Open Data Folder**.




Caminho: **File** → **Open Data Folder**.


PASSO 2

Localize MQL5 e Advisors

Na pasta aberta, entre em **MQL5**, depois em **Experts** e, quando existir, em **Advisors**. Coloque ali o arquivo que você baixou no painel.



Abra a pasta **MQL5**.




Siga até **Experts** → **Advisors**.

PASSO 3

Atualize o Navegador

Volte ao MetaTrader. No Navegador, clique com o botão direito em **Expert Advisors** e selecione **Atualizar**. O robô deve aparecer na lista.




Atualizar faz o MetaTrader reconhecer o arquivo recém-adicionado.

PASSO 4

Adicione ao gráfico

Abra o gráfico indicado no seu material de onboarding e arraste o robô disponível no Navegador para dentro dele. Na janela de propriedades, habilite o trading algorítmico se o terminal solicitar.




O robô precisa estar anexado ao gráfico para que os parâmetros possam ser configurados.

PASSO 5

Configure os parâmetros

Na aba **Parâmetros de entrada / Inputs**, insira a sua licença e revise os parâmetros disponíveis. Use limites de risco coerentes com a sua situação e com as regras do ambiente onde opera.



A tela de Inputs é onde a licença e as configurações do robô são definidas.

Lembrete: meta diária e perda máxima diária configuradas como 0 podem significar que o limite está desligado. Confira o material técnico da versão que você recebeu.

- Verifique se o botão **Algo Trading** está ativo.
- Confirme que o status do robô aparece como conectado.
- Em caso de erro, abra o guia do painel e envie apenas a mensagem de erro ao suporte — nunca a licença.

