

Contents

0.0.1)	UC01:Autenticazione	4
0.0.1.1)	UC01.1:Inserimento username	5
0.0.1.2)	UC01.2:Inserimento password	5
0.0.2)	UC02:Errore autenticazione	5
0.0.3)	UC03:Registrazione	6
0.0.4)	UC04:Inserimento di un nuovo dispositivo	6
0.0.4.1)	UC05:Creazione di un nuovo dispositivo per la valutazione	7
0.0.4.2)	UC05.1:Inserimento dati dispositivo	8
0.0.4.2.1)	UC05.1.1:Inserimento nome dispositivo	8
0.0.4.2.2)	UC05.1.2:Inserimento sistema operativo dispositivo	9
0.0.4.2.3)	UC05.1.3:Inserimento versione firmware dispositivo	9
0.0.4.2.4)	UC05.1.4:Inserimento funzionalita dispositivo	9
0.0.4.2.5)	UC05.1.5:Inserimento descrizione dispositivo	9
0.0.4.3)	UC06:Caricamento di un dispositivo per la valutazione	10
0.0.4.4)	UC06.1:Selezione file sorgente	11
0.0.4.4.1)	UC06.1.1:Selezione file json	11
0.0.4.4.2)	UC06.1.2:Selezione file xml	12
0.0.4.4.3)	UC06.1.3:Selezione file csv	12
0.0.5)	UC07:Errore importazione file	12
0.0.6)	UC08:Visualizza dati del dispositivo	13
0.0.6.1)	UC08.1:Visualizza nome dispositivo	14
0.0.6.2)	UC08.2:Visualizza sistema operativo dispositivo	14
0.0.6.3)	UC08.3:Visualizza versione firmware dispositivo	14
0.0.6.4)	UC08.4:Visualizza funzionalita dispositivo	14
0.0.6.5)	UC08.5:Visualizza descrizione dispositivo	14
0.0.6.6)	UC08.6:Visualizza versione dello standard	15
0.0.7)	UC09:Modifica di un dispositivo	15
0.0.7.1)	UC09.1:Modifica nome dispositivo	16
0.0.7.2)	UC09.2:Modifica sistema operativo dispositivo	17
0.0.7.3)	UC09.3:Modifica versione firmware dispositivo	17
0.0.7.4)	UC09.4:Modifica funzionalita dispositivo	17
0.0.7.5)	UC09.5:Modifica ambiente operativo	17
0.0.7.6)	UC09.6:Modifica descrizione dispositivo	18
0.0.7.7)	UC09.7:Modifica versione dello standard	18
0.0.8)	UC10:Elimina dispositivo	18
0.0.9)	UC11:Annullamento creazione dispositivo	18
0.0.10)	UC12:Chiusura sessione di valutazione attuale	19
0.0.11)	UC13:Chiusura sessione di verifica attuale	19
0.0.11.1)	UC13.1:Errore durante il salvataggio automatico	19
0.0.12)	UC14:Importa lista di file di asset	20
0.0.13)	UC15:Importa file asset singolo	20
0.0.14)	UC16:Errore importazione file asset	21
0.0.14.1)	UC16.1:Importazione di asset appartenenti a uno standard diverso	21
0.0.14.2)	UC16.2:Errore struttura di alcuni asset non valida	21
0.0.15)	UC17:Visualizza riepilogo di importazione	21
0.0.16)	UC18:Errore conflitto merge asset	21
0.0.17)	UC19:Risoluzione conflitto di merge	21

0.0.18)	UC20:Visualizza lista asset	21
0.0.18.1)	UC20.1:Visualizza asset singolo	22
0.0.18.2)	UC20.2:Visualizza riepilogo requisiti	22
0.0.18.3)	UC20.2.1:Vedi numero pass	22
0.0.18.4)	UC20.2.2:Vedi numero fail	23
0.0.18.5)	UC20.2.3:Vedi numero not applicable	23
0.0.19)	UC21:Visualizza riepilogo risultati	23
0.0.19.1)	UC21.1:Vedi numero di asset in sospeso	23
0.0.20)	UC22:Aggiunta asset tramite interfaccia	24
0.0.21)	UC23:Eliminazione di un asset	24
0.0.22)	UC24:Modifica asset	24
0.0.23)	UC25:Cerca asset	25
0.0.24)	UC26:Salva modifica asset	25
0.0.25)	UC27:Inserimento dati non validi	25
0.0.26)	UC28:Esporta lista asset	25
0.0.26.1)	UC28.1:Esporta lista asset .xml	25
0.0.26.2)	UC28.2:Esporta lista asset .json	25
0.0.26.3)	UC28.3:Esporta lista asset .csv	25
0.0.26.4)	UC28.4:Esporta lista asset .pdf	25
0.0.27)	UC29:Errore nell'esportazione	26
0.0.28)	UC30:Errore nel salvataggio dei dati degli asset	26
0.0.29)	UC31:Consultazione requisito normativo	26
0.0.29.1)	UC31.1:Visualizza descrizione del requisito	26
0.0.29.2)	UC31.2:Visualizza razionale del requisito	26
0.0.29.3)	UC31.3:Visualizza guida	27
0.0.30)	UC32:Visualizza requisito	27
0.0.30.1)	UC32.1:Visualizza l'asset di appartenenza	27
0.0.30.2)	UC32.2:Visualizza codice del requisito	27
0.0.30.3)	UC32.3:Visualizza nome del requisito	27
0.0.30.4)	UC32.4:Visualizza stato aggregato del requisito	28
0.0.30.5)	UC32.5:Visualizza lista di assessment unit	28
0.0.30.5.1)	UC32.5.1:Visualizza elemento della lista di assessment unit	28
0.0.31)	UC33:Visualizza assessment unit	28
0.0.31.1)	UC33.1:Visualizza contesto di una assessment unit	29
0.0.31.1.1)	UC33.2:Visualizza codice di una assessment unit	29
0.0.31.1.2)	UC33.3:Visualizza tipo di una assessment unit	29
0.0.31.1.3)	UC33.4:Visualizza nome di una assessment unit	29
0.0.31.1.4)	UC33.5:Visualizza stato della valutazione assessment unit	30
0.0.32)	UC34:Visualizza decision tree	30
0.0.32.1)	UC34.1:Visualizza decision tree graficamente	30
0.0.33)	UC34.2:Visualizza nodo decision tree	30
0.0.33.0.1)	UC34.2.1:Visualizza codice del nodo	31
0.0.33.0.2)	UC34.2.2:Visualizza domanda del nodo	31
0.0.33.0.3)	UC34.2.3:Visualizza risposta del nodo	31
0.0.33.0.4)	UC34.2.4:Visualizza evidenze del nodo	31
0.0.33.0.4.1)	UC34.2.4.1:Visualizza info	32
0.0.33.0.4.2)	UC34.2.4.2:Visualizza just	32
0.0.34)	UC35:Gestione della valutazione del DT	32
0.0.34.1)	UC35.1:Compilazione nodo	32

0.0.34.1.1) UC35.1.1:Aggiungi evidenze	33
0.0.34.1.1.1) UC35.1.1.1:Aggiungi just	33
0.0.34.1.1.2) UC35.1.1.2:Aggiungi info	33
0.0.35) UC35.1.2:Selezione della risposta del nodo	33
0.0.36) UC36:Esegui decision tree	33
0.0.37) UC37:Decision tree non completo	34
0.0.38) UC38:Navigazione del decision tree	34
0.0.38.1) UC38.1:Vai al nodo precedente	34
0.0.38.1.1) UC38.1.1:Nodo root	34
0.0.38.2) UC38.2:Vai al nodo successivo	34
0.0.38.2.1) UC38.2.1:Nodo foglia	35
0.0.38.2.2) UC38.2.2:Nodo senza risposta	35
0.0.39) UC39:Salva valutazione	35
0.0.39.1) UC39.1:Salva sul file corrente	35
0.0.39.2) UC39.2:Salva come nuovo file	35
0.0.40) UC40:Valutazione del dispositivo	36
0.0.41) UC41:Valutazione di un asset	36
0.0.42) UC42:Valutazione di un requisito	36
0.0.43) UC43:Esporta risultato dell'esecuzione	37
0.0.43.1) UC44:Crea nuovo modello	37
0.0.43.2) UC45:Importa nuovo modello	37
0.0.44) UC46:Avvia sessione di modifica su modello esistente	38
0.0.45) UC47:Salva modifiche sul modello	38
0.0.46) UC48:Salva come nuovo modello	38
0.0.47) UC49:Scarta modifiche sul modello	39
0.0.48) UC50:Rimuovi modello	39
0.0.49) UC51:Inserisci nome del modello	39
0.0.50) UC52:Visualizza nome del modello	39
0.0.51) UC53:Inserisci codice del modello	40
0.0.52) UC54:Visualizza codice del modello	40
0.0.53) UC55:Modifica anagrafica del modello	40
0.0.53.1) UC56:Aggiungi classe di asset	40
0.0.53.2) UC56.1:Inserisci nome di una classe di asset	41
0.0.53.3) UC56.2:Inserisci codice di una classe di asset	41
0.0.53.4) UC56.3:Inserisci descrizione di una classe di asset	41
0.0.53.5) UC57:Rimuovi classe di asset	42
0.0.54) UC58:Avvia modifica classe di asset	42
0.0.54.1) UC58.1:Modifica anagrafica	42
0.0.54.2) UC58.2:Definisci attributo della classe	43
0.0.55) UC59:Conferma modifica alla classe asset	44
0.0.56) UC60:Annulla modifica alla classe asset	44
0.0.57) UC61:Aggiungi nuovo requisito	44
0.0.57.1) UC61.1:Inserisci anagrafica del requisito	44
0.0.57.1.1) UC61.1.1:Inserisci codice	45
0.0.57.1.1.1) UC61.1.1.1:Errore codice duplicato	45
0.0.57.1.2) UC61.1.2:Inserisci nome del requisito	45
0.0.57.1.3) UC61.1.3:Inserisci descrizione normativa del requisito	45
0.0.57.1.4) UC61.1.4:Inserisci razionale del requisito	45
0.0.57.1.5) UC61.1.5:Inserisci linea guida	46

0.0.57.2)	UC61.2:Inserimento target del requisito	46
0.0.57.2.1)	UC62:Aggiungi dipendenza	46
0.0.57.2.2)	UC63:Rimuovi dipendenza	46
0.0.57.2.3)	UC64:Errore dipendenza circolare	47
0.0.58)	UC65:Avvia modifica di un requisito	47
0.0.59)	UC66:Salva inserimenti del requisito	47
0.0.60)	UC67:Scarta inserimenti del requisito	47
0.0.61)	UC68:Rimuovi requisito	47
0.0.62)	UC69:Avvia gestione del decision tree	48
0.0.62.1)	UC69.1:Aggiungi nodo	48
0.0.62.1.1)	UC69.1.1:Aggiungi nodo foglia	48
0.0.62.1.1.1)	UC69.1.1.1:Aggiungi nodo pass	48
0.0.62.1.1.2)	UC69.1.1.2:Aggiungi nodo fail	49
0.0.62.1.1.3)	UC69.1.1.3:Aggiungi nodo not applicable	49
0.0.62.1.2)	UC69.1.2:Aggiungi nodo di decisione	49
0.0.62.2)	UC69.2:Rimuovi nodo	49
0.0.62.3)	UC69.3:Modifica nodo	50
0.0.62.3.1)	UC69.3.1:Inserisci testo di una domanda	50
0.0.62.3.2)	UC69.3.2:Inserisci descrizione dell'evidenza richiesta	50
0.0.63)	UC70:Salva inserimenti al decision tree	50
0.0.64)	UC71:Scarta inserimenti al decision tree	50
0.0.65)	UC72:Struttura non valida dopo la modifica	51
0.0.66)	UC73:Salvataggio modifiche alla struttura dei dt	51
0.0.67)	UC74:Errore nel salvataggio della struttura del decision tree	51
0.0.68)	UC75:Visualizza cronologia dei dispositivi valutati	51

0.0.1) UC01:Autenticazione




Figure 1: UC01

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente non è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - L'utente è autenticato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di autenticazione
 2. L'utente inserisce il suo username → UC01.1 ,§ 0.0.1.1
 3. L'utente inserisce la sua password → UC01.2 ,§ 0.0.1.2
 4. Il sistema valida le credenziali
 5. L'utente accede alla piattaforma con i privilegi assegnati
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nell'autenticazione UC02 ,§ 0.0.2
- **Inclusioni:**
 - UC01.1 ,§ 0.0.1.1
 - UC01.2 ,§ 0.0.1.2
- **Estensioni:**
 - UC02 ,§ 0.0.2
- **Trigger:**

L'utente accede alla piattaforma;

0.0.1.1) UC01.1:Inserimento username

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente non è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - Password inserita correttamente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il suo username
- **Trigger:**

L'utente vuole inserire il suo username

0.0.1.2) UC01.2:Inserimento password

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente non è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - Username inserito correttamente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il suo username
- **Trigger:**

L'utente vuole inserire la password associata al suo username

0.0.2) UC02:Errore autenticazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente non è autenticato nel sistema
- L'utente ha inserito uno username non valido o una password errata
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un messaggio di errore 'Username o password errata'
- **Scenario principale:**
 - Il sistema non trova lo username o rileva che la password è errata

0.0.3) UC03:Registrazione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.4) UC04:Inserimento di un nuovo dispositivo




Figure 2: UC04

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo.
 - L'utente visualizza la funzione inserimento di un nuovo dispositivo
 - L'utente si trova nell'area personale.
- **Postcondizioni:**
 - Il dispositivo è stato registrato nel sistema.
 - Le informazioni del dispositivo sono caricate nel sistema di permanenza.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il dispositivo
 2. L'utente conferma l'avvio della procedura
 3. Il sistema valida e memorizza i dati inseriti
- **Generalizzazioni:**

- UC05 ,§ 0.0.4.1
- UC06 ,§ 0.0.4.3

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzione per il caricamento di un nuovo dispositivo da valutare

0.0.4.1) UC05: Creazione di un nuovo dispositivo per la valutazione




Figure 3: UC05

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato.
 - L'utente si trova nell'area personale di creazione di un nuovo dispositivo.
- **Postcondizioni:**
 - Il nuovo dispositivo è creato e salvato nel sistema con i dati inseriti.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente seleziona la funzionalità di creazione di un nuovo dispositivo
 2. L'Utente compila i campi relativi ai dati identificativi del dispositivo → UC05.1 ,§ 0.0.4.2
 3. L'Utente conferma l'operazione
 4. Il Sistema registra le informazioni del dispositivo
 5. Il Sistema avvia il processo di valutazione
- **Scenari alternativi:**
 - L'Utente annulla la creazione del dispositivo → UC11 ,§ 0.0.9
- **Inclusioni:**
 - UC05.1 ,§ 0.0.4.2
- **Estensioni:**
 - UC11 ,§ 0.0.9
- **Trigger:**

L'Utente preme il pulsante per la creazione manuale di un dispositivo.

0.0.4.2) UC05.1:Inserimento dati dispositivo




Figure 4: UC05.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La procedura di creazione dispositivo è attiva.
- **Postcondizioni:**
 - I dati identificativi del dispositivo sono inseriti e validati localmente.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente inserisce i dati identificativi del dispositivo invocando i sottocasi specifici:
 - Nome del dispositivo → UC05.1.1 ,§ 0.0.4.2.1
 - Sistema operativo → UC05.1.2 ,§ 0.0.4.2.2
 - Versione del firmware → UC05.1.3 ,§ 0.0.4.2.3
 - Funzionalità → UC05.1.4 ,§ 0.0.4.2.4
 - Descrizione → UC05.1.5 ,§ 0.0.4.2.5
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce uno o più dati non validi → UC27 ,§ 0.0.25
- **Inclusioni:**
 - UC05.1.1 ,§ 0.0.4.2.1
 - UC05.1.2 ,§ 0.0.4.2.2
 - UC05.1.3 ,§ 0.0.4.2.3
 - UC05.1.4 ,§ 0.0.4.2.4
 - UC05.1.5 ,§ 0.0.4.2.5
- **Estensioni:**
 - UC27 ,§ 0.0.25

0.0.4.2.1) UC05.1.1:Inserimento nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

Il nome del dispositivo è impostato

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce il nome del dispositivo nel campo dati corrispondente
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.4.2.2) UC05.1.2:Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

Il sistema operativo del dispositivo è impostato

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce il nome del sistema operativo nel campo dati corrispondente
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.4.2.3) UC05.1.3:Inserimento versione firmware dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

La versione firmware del dispositivo è impostata

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce la versione del firmware del dispositivo nel corrispondente campo dati
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.4.2.4) UC05.1.4:Inserimento funzionalita dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

Le funzionalità del dispositivo sono impostate

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce le funzionalità del dispositivo nel corrispondente campo dati
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.4.2.5) UC05.1.5:Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

La procedura di creazione dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

La descrizione del dispositivo è impostata

- **Scenario principale:**

1. L'Utente inserisce la descrizione del dispositivo nel rispettivo campo dati
2. Il Sistema memorizza il valore inserito

0.0.4.3) UC06:Caricamento di un dispositivo per la valutazione




Figure 5: UC06

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - l'Utente visualizza pulsante per l'importazione del dispositivo.
- **Postcondizioni:**
 - Il dispositivo è caricato nel sistema.
 - Gli asset associati sono stati estratti e registrati.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di importazione dispositivo.
 2. Il sistema richiede la selezione del file sorgente → UC06.1 ,§ 0.0.4.4 .
- **Inclusioni:**
 - UC06.1 ,§ 0.0.4.4
- **Estensioni:**
 - UC07 ,§ 0.0.5
- **Trigger:**
 - L'utente clicca il pulsante di caricamento dispositivo

0.0.4.4) UC06.1:Selezione file sorgente




Figure 6: UC06.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato la procedura di caricamento dispositivo o asset.
 - L'interfaccia di selezione file è attiva.
- **Postcondizioni:**
 - Il file è stato selezionato ed è pronto per la fase di validazione e parsing.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema apre la finestra di dialogo per la navigazione nel file system locale
 2. L'utente naviga tra le directory del dispositivo
 3. L'utente individua il file contenente i dati del dispositivo o degli asset
 4. L'utente seleziona il file desiderato
 5. L'utente conferma la selezione
 6. Il sistema acquisisce il percorso del file selezionato
- **Generalizzazioni:**
 - UC06.1.1 ,§ 0.0.4.4.1
 - UC06.1.3 ,§ 0.0.4.4.3
 - UC06.1.2 ,§ 0.0.4.4.2
- **Trigger:**

Il sistema richiede l'inserimento di un file sorgente durante l'importazione.

0.0.4.4.1) UC06.1.1:Selezione file json

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il formato .json è supportato dal sistema
 - L'utente si trova nella sezione di inserimento file
- **Postcondizioni:**
 - Il file .json è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha selezionato la funzione di importazione file dal dispositivo.
2. L'utente ha selezionato un file .json.

0.0.4.4.2) UC06.1.2:Selezione file xml

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il formato .xml è supportato dal sistema
- L'utente si trova nella sezione di inserimento file

- **Postcondizioni:**

- Il file .xml è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha selezionato la funzione di importazione file dal dispositivo.
2. L'utente ha selezionato un file .xml.

0.0.4.4.3) UC06.1.3:Selezione file csv

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il formato .csv è supportato dal sistema
- L'utente si trova nella sezione di inserimento file

- **Postcondizioni:**

- Il file .csv è stato correttamente selezionato e caricato nel sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha selezionato la funzione di importazione file dal dispositivo.
2. L'utente ha selezionato un file .csv.

0.0.5) UC07:Errore importazione file

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato la funzionalità che prevede il caricamento di un file esterno.
- L'utente ha selezionato un file che non rispetta i vincoli del sistema.

- **Postcondizioni:**

- L'utente riceve e visualizza l'errore bloccante.
- Nessun dato è stato importato o salvato nel sistema a seguito dell'azione dell'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona e tenta di caricare un file (Dispositivo o Asset) che presenta anomalie di struttura o contenuto.
2. Il Sistema rileva l'errore durante la validazione preliminare o di parsing e interrompe immediatamente il processo di caricamento.
3. Il Sistema scarta eventuali dati parzialmente letti.
4. L'utente visualizza un messaggio di errore specifico mostrato dal Sistema che indica la natura del problema.

- **Trigger:**

- L'utente cerca di caricare un file non valido.

0.0.6) UC08:Visualizza dati del dispositivo




Figure 7: UC08

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema mostra i dati completi del dispositivo in modalità lettura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione in dettaglio dei dati del dispositivo
 2. Il sistema recupera le informazioni memorizzate
 3. Il sistema mostra i dati del dispositivo invocando le visualizzazioni specifiche:
 - Nome del dispositivo → UC08.1 ,§ 0.0.6.1
 - Sistema operativo → UC08.2 ,§ 0.0.6.2
 - Versione firmware → UC08.3 ,§ 0.0.6.3
 - Funzionalità → UC08.4 ,§ 0.0.6.4
 - Descrizione → UC08.5 ,§ 0.0.6.5
 - Versione dello standard → UC08.6 ,§ 0.0.6.6
- **Inclusioni:**
 - UC08.1 ,§ 0.0.6.1
 - UC08.2 ,§ 0.0.6.2
 - UC08.3 ,§ 0.0.6.3
 - UC08.4 ,§ 0.0.6.4
 - UC08.5 ,§ 0.0.6.5
 - UC08.6 ,§ 0.0.6.6
- **Trigger:**
 - L'utente accede alla scheda di dettaglio del dispositivo.

0.0.6.1) UC08.1:Visualizza nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato
- **Postcondizioni:**
 - Il nome è visibile all'utente
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera la stringa identificativa del nome dal modello dati
 2. L'utente visualizza il nome del dispositivo nell'apposito campo

0.0.6.2) UC08.2:Visualizza sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema operativo è visibile all'utente
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera l'informazione sul sistema operativo
 2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

0.0.6.3) UC08.3:Visualizza versione firmware dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato
- **Postcondizioni:**
 - La versione firmware è visibile all'utente
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera la versione del firmware associata
 2. L'utente visualizza la versione del firmware del dispositivo

0.0.6.4) UC08.4:Visualizza funzionalita dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato
- **Postcondizioni:**
 - Le funzionalità sono visibili all'utente
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera le funzionalità principali descritte per il dispositivo
 2. L'utente visualizza la funzionalità del dispositivo

0.0.6.5) UC08.5:Visualizza descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
 - Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

La descrizione è visibile all'utente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera la descrizione testuale del dispositivo
2. L'utente visualizza la descrizione completa del dispositivo

0.0.6.6) UC08.6:Visualizza versione dello standard

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha creato o caricato un dispositivo nel sistema.
- Il dispositivo è attualmente selezionato

- **Postcondizioni:**

- La versione dello standard è visibile all'utente.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema recupera l'informazione sulla versione dello standard utilizzata per la verifica (es. EN 18031-1:2024)
2. L'utente visualizza la versione dello standard associata al dispositivo

0.0.7) UC09:Modifica di un dispositivo




Figure 8: UC09

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo.
- Esiste almeno un dispositivo registrato nel sistema.
- L'utente ha selezionato il dispositivo di cui vuole modificare i dati.

- **Postcondizioni:**

- Le informazioni aggiornate del dispositivo sono registrate nel sistema di permanenza.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica dei dati di un dispositivo esistente.
2. Il sistema recupera e mostra i dati attuali nelle caselle di testo modificabili.
3. L'utente aggiorna una o più informazioni del dispositivo:
 - Nome → UC09.1 ,§ 0.0.7.1
 - Sistema Operativo → UC09.2 ,§ 0.0.7.2
 - Versione Firmware → UC09.3 ,§ 0.0.7.3
 - Funzionalità prevista → UC09.4 ,§ 0.0.7.4
 - Ambiente operativo → UC09.5 ,§ 0.0.7.5
 - Versione dello standard → UC09.7 ,§ 0.0.7.7
 - Descrizione → UC09.6 ,§ 0.0.7.6
4. L'utente conferma le modifiche.
5. Il sistema valida i nuovi dati inseriti.

- **Scenari alternativi:**

- **Dati non validi:** L'utente inserisce dati errati o incompleti → UC27 ,§ 0.0.25

- **Inclusioni:**

- UC09.1 ,§ 0.0.7.1
- UC09.2 ,§ 0.0.7.2
- UC09.3 ,§ 0.0.7.3
- UC09.4 ,§ 0.0.7.4
- UC09.5 ,§ 0.0.7.5
- UC09.7 ,§ 0.0.7.7
- UC09.6 ,§ 0.0.7.6

- **Estensioni:**

- UC27 ,§ 0.0.25

- **Trigger:**

L'utente preme il pulsante di modifica nella scheda di dettaglio del dispositivo.

0.0.7.1) UC09.1:Modifica nome dispositivo




Figure 9: UC09.1

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il Sistema precompila il campo con il nome attuale del dispositivo
 - La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva
- **Postcondizioni:**

Il nome del dispositivo è aggiornato localmente
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente modifica il nome del dispositivo
 2. Il Sistema memorizza il nuovo valore inserito

)

0.0.7.2) UC09.2:Modifica sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il Sistema carica il sistema operativo precedentemente inserito nel rispettivo campo La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva
- **Postcondizioni:**

Il sistema operativo è aggiornato localmente
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente seleziona il nuovo sistema operativo
 2. Il Sistema memorizza il nuovo valore

0.0.7.3) UC09.3:Modifica versione firmware dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il Sistema mostra la versione firmware attuale nel campo modificabile
 - La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva
- **Postcondizioni:**

La versione firmware è aggiornata localmente
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente aggiorna la stringa della versione firmware
 2. Il Sistema memorizza il nuovo valore

0.0.7.4) UC09.4:Modifica funzionalita dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il Sistema carica la descrizione delle funzionalità precedentemente inserita
 - La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva
- **Postcondizioni:**

Le funzionalità sono aggiornate localmente
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente modifica o arricchisce la descrizione delle funzionalità previste
 2. Il Sistema memorizza il nuovo valore

0.0.7.5) UC09.5:Modifica ambiente operativo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - 1. Il Sistema mostra la descrizione dell'ambiente operativo target attuale
 - La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

L'ambiente operativo è aggiornato localmente

- **Scenario principale:**

1. Il Sistema mostra la descrizione dell'ambiente operativo target attuale
2. L'Utente modifica i dettagli relativi all'ambiente di installazione
3. Il Sistema memorizza il nuovo valore

0.0.7.6) UC09.6:Modifica descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il Sistema carica la descrizione testuale precedentemente inserita
- La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

La descrizione è aggiornata localmente

- **Scenario principale:**

1. L'Utente modifica il testo della descrizione
2. Il Sistema memorizza il valore aggiornato

0.0.7.7) UC09.7:Modifica versione dello standard

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il Sistema visualizza la versione dello standard attualmente associata alla verifica
- La procedura di modifica dati del dispositivo è attiva

- **Postcondizioni:**

La versione dello standard è aggiornata localmente

- **Scenario principale:**

1. L'Utente seleziona una nuova versione dello standard
2. Il Sistema rileva il cambiamento per l'eventuale gestione della coerenza dati
3. Il Sistema memorizza la nuova selezione

0.0.8) UC10:Elimina dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha importato o creato almeno un dispositivo nel sistema.
- L'Utente ha selezionato il dispositivo da rimuovere.

- **Postcondizioni:**

- Il Sistema ha effettuato l'eliminazione del dispositivo

- **Scenario principale:**

1. L'Utente seleziona il bottone di eliminazione del dispositivo
2. Il Sistema elimina i dati del dispositivo e degli asset già associati ad esso
3. Il Sistema riporta l'Utente allo stato iniziale

- **Trigger:**

L'Utente preme il pulsante di eliminazione del dispositivo.

0.0.9) UC11:Annullamento creazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente sta effettuando la creazione manuale di un nuovo dispositivo.

- **Postcondizioni:**

- Nessun nuovo dispositivo è stato registrato nel sistema.
- Tutte le informazioni parzialmente inserite sono state scartate.
- L'interfaccia di creazione viene chiusa.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente seleziona il bottone di annullamento durante il processo di creazione
 2. L'Utente conferma l'intenzione di annullare l'operazione
 3. Il Sistema elimina i dati temporanei del dispositivo e/o degli asset già immessi
 4. Il Sistema interrompe il procedimento di creazione
 5. Il Sistema riporta l'Utente allo stato iniziale
- **Trigger:**

L'Utente preme il bottone di annullamento nell'interfaccia di creazione.

0.0.10) UC12:Chiusura sessione di valutazione attuale

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - È in corso una sessione di valutazione attiva.
- **Postcondizioni:**
 - Lo stato della valutazione è salvato in modo persistente.
 - La sessione è disponibile per essere ripresa in futuro.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede di uscire dalla sessione di valutazione corrente.
 2. Il sistema esegue il salvataggio automatico dello stato corrente (risposte date e nodi visitati).
 3. Il sistema aggiorna i metadati della sessione contrassegnandola come "In corso" e aggiorna la data di ultima valutazione.
- **Scenari alternativi:**
 - **Errore salvataggio:** Durante il tentativo di salvataggio automatico, si valuta un errore. Il sistema avvisa l'utente → UC13.1 ,§ 0.0.11.1.
- **Estensioni:**
 - UC13.1 ,§ 0.0.11.1.
- **Trigger:**

L'utente esce dalla sessione di valutazione attuale.

0.0.11) UC13:Chiusura sessione di verifica attuale

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.11.1) UC13.1:Errore durante il salvataggio automatico

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta tentando di eseguire il salvataggio automatico.
 - Si valuta un'eccezione tecnica che impedisce la scrittura dei dati.
- **Postcondizioni:**
 - La sessione viene chiusa.
 - Le modifiche della sessione corrente non sono state mantenute.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva un fallimento critico durante il salvataggio dei dati.
 2. Il sistema visualizza un messaggio di avviso indicando che i dati non possono essere salvati.

3. Il sistema richiede all'utente la conferma per chiudere la sessione perdendo le modifiche recenti.

- **Trigger:**

Il sistema richiede conferma prima di chiudere la sessione senza salvataggio riuscito.

0.0.12) UC14:Importa lista di file di asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è online.
- Il sistema ha in memoria un dispositivo su cui eseguire le valutazioni.

- **Postcondizioni:**

- Gli asset validi contenuti nei file sono caricati nella memoria del sistema.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona uno o più file da importare (supportati: JSON, XML, CSV).
2. Per ogni file selezionato:
 1. Il sistema esegue l'importazione del singolo asset
 2. Il sistema registra l'esito dell'importazione (successo o fallimento).
3. Il sistema normalizza e riconcilia gli asset provenienti da fonti diverse creando un modello unico del dispositivo.
4. Il sistema mostra un riepilogo dell'operazione

- **Scenari alternativi:**

- **Conflitto di merge:** Durante l'unione dei dati, il sistema rileva conflitti (vedi UC10).

- **Inclusioni:**

- Importa file asset singolo (vedi UC07).
- Visualizza riepilogo di importazione (vedi UC09).

- **Estensioni:**

- UC10: Errore conflitto merge asset.

- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione degli asset.

0.0.13) UC15:Importa file asset singolo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è online.
- Il sistema ha in memoria un dispositivo su cui eseguire le valutazioni.
- L'utente ha selezionato l'importazione di un asset o una lista di asset.

- **Postcondizioni:**

- Gli asset del singolo file sono pronti per il merge.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema legge il file selezionato.
2. Il sistema identifica il formato del file.
3. Il sistema interpreta il contenuto ed estrae le informazioni dell'asset.
4. Il sistema valida la struttura dei dati estratti.
5. Il sistema salva temporaneamente le informazioni lette per il successivo merge.

- **Scenari alternativi:**

Errore importazione: avviene un errore nel caricamento, il formato non è supportato o la struttura non è valida (vedi UC08).

- **Estensioni:**

- UC08: Errore importazione file asset.

- **Generalizzazioni:**
 - UC07.1: Importa json.
 - UC07.2: Importa xml.
 - UC07.3: Importa csv.
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di importazione degli asset.

0.0.14) UC16:Errore importazione file asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.14.1) UC16.1:Importazione di asset appartenenti a uno standard diverso

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.14.2) UC16.2:Errore struttura di alcuni asset non valida

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.15) UC17:Visualizza riepilogo di importazione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.16) UC18:Errore conflitto merge asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.17) UC19:Risoluzione conflitto di merge

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.18) UC20:Visualizza lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato il processo di valutazione di un dispositivo
 - L'utente è autenticato
- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza la lista degli asset
- L'utente può selezionare un asset per la modifica
- L'utente può selezionare un asset per l'eliminazione
- L'utente può aggiungere un'asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni asset del dispositivo
 1. L'utente vede le informazioni dell'asset → Vedi UC20.1 ,§ 0.0.18.1
 2. L'utente vede un riepilogo dei requisiti legati agli asset
- **Scenari alternativi:**
 - Lista vuota
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la visualizzazione della lista degli asset

0.0.18.1) UC20.1:Visualizza asset singolo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato il processo di valutazione di un dispositivo
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema ha in memoria le informazioni dell'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni dell'asset
 - L'utente può selezionare l'asset per la visualizzazione nel dettaglio
 - L'utente può selezionare l'asset per la modifica
 - L'utente può selezionare l'asset per l'eliminazione
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza il tipo di asset
 - L'utente visualizza i requisiti associati
 - L'utente visualizza lo stato della valutazione degli asset
 - L'utente visualizza il nome dell'asset
 - L'utente visualizza il tipo dell'asset (security, network)
 - L'utente visualizza la descrizione dell'asset

0.0.18.2) UC20.2:Visualizza riepilogo requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato il processo di valutazione di un dispositivo
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema ha in memoria le informazioni dell'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può selezionare l'asset per la visualizzazione nel dettaglio
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni requisito associato all'asset
 1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito
 2. L'utente visualizza lo stato della valutazione

0.0.18.3) UC20.2.1:Vedi numero pass

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il numero di requisiti in stato pass per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti in stato pass

0.0.18.4) UC20.2.2:Vedi numero fail

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il numero di requisiti in stato fail per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti in stato fail

0.0.18.5) UC20.2.3:Vedi numero not applicable

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il numero di requisiti in stato Not Applicable per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti in stato Not Applicable

0.0.19) UC21:Visualizza riepilogo risultati

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha caricato in memoria un dispositivo da valutare
 - L'utente ha eseguito una valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un riepilogo dei risultati della valutazione effettuata sul dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il numero di asset valutati con esito positivo
 2. L'utente visualizza gli asset valutati con esito positivo
 3. L'utente visualizza il numero di asset valutati con esito negativo
 4. L'utente visualizza gli asset valutati con esito negativo
 5. L'utente visualizza il numero di asset la cui valutazione è sospesa
 6. L'utente visualizza gli asset la cui valutazione è sospesa
- **Scenari alternativi:**
 - Lista asset vuota
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione del riepilogo dei risultati

0.0.19.1) UC21.1:Vedi numero di asset in sospeso

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un asset per la visualizzazione
- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza il numero di requisiti la cui valutazione è ancora in corso per l'asset visualizzato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra il numero di requisiti la cui valutazione è ancora in corso

0.0.20) UC22:Aggiunta asset tramite interfaccia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema ha avviato la sessione di valutazione su un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo asset
 - L'utente può inserire un altro asset
 - L'utente può iniziare la valutazione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset
 2. L'utente inserisce il tipo dell'asset
 3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset
 4. L'utente visualizza un messaggio di inserimento avvenuto con successo

0.0.21) UC23:Eliminazione di un asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato una sessione di valutazione
 - L'utente sta visualizzando un asset
- **Postcondizioni:**
 - Le informazioni dell'asset sono state eliminate dal sistema
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema elimina le informazioni dell'asset
 2. L'utente visualizza un messaggio di conferma dell'eliminazione
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di eliminazione dell'asset

0.0.22) UC24:Modifica asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato
 - Il sistema è attivo
 - Il sistema ha avviato una sessione di valutazione
 - L'utente sta visualizzando un asset
- **Postcondizioni:**
 - Le informazioni dell'asset sono state eliminate dal sistema
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce le informazioni per la modifica
 2. L'utente conferma le modifiche
 3. Il sistema registra le modifiche
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di modifica dell'asset

0.0.23) UC25:Cerca asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.24) UC26:Salva modifica asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.25) UC27:Inserimento dati non validi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente sta interagendo con un form di inserimento o modifica.
 - L'Utente ha tentato di salvare dati che violano i vincoli di validazione.
 - L'interfaccia di inserimento rimane aperta permettendo la correzione.
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche o i nuovi dati non sono stati salvati nel sistema.
 - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo.
- **Scenario principale:**
 1. L'Utente ha compilato uno o più campi con dati nulli, formato errato o caratteri non ammessi

0.0.26) UC28:Esporta lista asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.26.1) UC28.1:Esporta lista asset .xml

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.26.2) UC28.2:Esporta lista asset .json

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.26.3) UC28.3:Esporta lista asset .csv

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.26.4) UC28.4:Esporta lista asset .pdf

- **Attore principale:**

- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.27) UC29:Errore nell'esportazione

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.28) UC30:Errore nel salvataggio dei dati degli asset

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.29) UC31:Consultazione requisito normativo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza i dettagli normativi associati al requisito
 - L'utente può tornare alla visualizzazione del requisito su cui si trovava precedentemente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito → UC31.1 ,§ 0.0.29.1
 2. Visualizza razionale del requisito → UC31.2 ,§ 0.0.29.2
 3. Visualizza linea guida → UC31.3 ,§ 0.0.29.3
- **Inclusioni:**
 - UC31.1 ,§ 0.0.29.1
 - UC31.2 ,§ 0.0.29.2
 - UC31.3 ,§ 0.0.29.3
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità per la visione del contesto normativo di un requisito

0.0.29.1) UC31.1:Visualizza descrizione del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito

0.0.29.2) UC31.2:Visualizza razionale del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il razionale del requisito
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il razionale del requisito

0.0.29.3) UC31.3:Visualizza guida

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il contesto normativo di un requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza delle linee guida legate al requisito

0.0.30) UC32:Visualizza requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il requisito e le informazioni associate
 - L'utente può visualizzare il contesto normativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni identificative dell'asset in valutazione → UC32.1 ,§ 0.0.30.1
 2. L'utente visualizza il codice del requisito → UC32.2 ,§ 0.0.30.2
 3. L'utente visualizza il nome del requisito → UC32.3 ,§ 0.0.30.3
 4. L'utente visualizza lo stato aggregato del requisito → UC32.4 ,§ 0.0.30.4
 5. Visualizza la lista delle assessment unit → UC32.5 ,§ 0.0.30.5
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato un requisito per la visualizzazione

0.0.30.1) UC32.1:Visualizza l'asset di appartenenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice dell'asset di appartenenza
 2. L'utente visualizza il nome dell'asset di appartenenza

0.0.30.2) UC32.2:Visualizza codice del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito

0.0.30.3) UC32.3:Visualizza nome del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza il nome del requisito

0.0.30.4) UC32.4:Visualizza stato aggregato del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato aggregato del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla i decision tree associati al requisito
 2. Il sistema aggrega gli stati dei decision tree
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato

0.0.30.5) UC32.5:Visualizza lista di assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la lista di assessment unit
 - L'utente può selezionare un'assessment unit per la visualizzazione in dettaglio
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge il target del requisito
 2. Il sistema estrae le assessment unit corrispondenti dall'asset
 3. Il sistema organizza le assessment unit in una lista
 4. Per ogni assessment unit nella lista
 1. L'utente visualizza un riepilogo dell'assessment unit UC32.5.1 ,§ 0.0.30.5.1
- **Scenari alternativi:**
 - Il target del requisito è l'asset
 - Lista di assessment unit vuota

0.0.30.5.1) UC32.5.1:Visualizza elemento della lista di assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede le informazioni generiche dell'elemento della lista
 - L'utente può visualizzare il dettaglio dell'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice dell'assessment unit → UC33.2 ,§ 0.0.31.1.1
 2. L'utente visualizza il nome dell'assessment unit → UC33.4 ,§ 0.0.31.1.3
 3. L'utente visualizza lo stato della valutazione → UC33.5 ,§ 0.0.31.1.4

0.0.31) UC33:Visualizza assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito

- **Postcondizioni:**
 - L'utente può gestire la valutazione del decision tree associato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'asset di appartenenza UC33.1 ,§ 0.0.31.1
 2. L'utente visualizza l'asset di appartenenza UC32.1 ,§ 0.0.30.1
 3. L'utente visualizza il codice dell'assessment unit UC33.2 ,§ 0.0.31.1.1
 4. L'utente visualizza il tipo dell'assessment unit UC33.3 ,§ 0.0.31.1.2
 5. L'utente visualizza la descrizione dell'assessment unit UC33.4 ,§ 0.0.31.1.3
 6. L'utente visualizza lo stato della valutazione UC33.5 ,§ 0.0.31.1.4
 7. L'utente visualizza graficamente il decision tree associato UC34.1 ,§ 0.0.32.1
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di visualizzazione di un assessment unit

0.0.31.1) UC33.1:Visualizza contesto di una assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il contesto dell'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema ricostruisce il contesto gerarchico all'interno dell'asset
 2. L'utente visualizza il codice del requisito che sta analizzando UC32.2 ,§ 0.0.30.2
 3. L'utente visualizza il nome del requisito che sta analizzando UC32.3 ,§ 0.0.30.3

0.0.31.1.1) UC33.2:Visualizza codice di una assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice associato all'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice associato all'assessment unit

0.0.31.1.2) UC33.3:Visualizza tipo di una assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il tipo dell'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'assessment unit

0.0.31.1.3) UC33.4:Visualizza nome di una assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il nome dell'assessment unit
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome dell'assessment unit

0.0.31.1.4) UC33.5:Visualizza stato della valutazione assessment unit

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'assessment unit o un decision tree a essa associato
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato della valutazione dell'assessment unit
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue il decision tree associato
 2. L'utente visualizza lo stato della valutazione dell'assessment unit

0.0.32) UC34:Visualizza decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può compilare un qualsiasi nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza graficamente il decision tree
 2. Per ogni nodo del decision tree attraversato dal percorso selezionato
 1. L'utente visualizza il nodo
 3. L'utente visualizza lo stato della valutazione
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità visualizza decision tree

0.0.32.1) UC34.1:Visualizza decision tree graficamente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza graficamente il decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza graficamente il decision tree

0.0.33) UC34.2:Visualizza nodo decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta navigando il decision tree
 - L'utente è arrivato su uno specifico nodo tramite la navigazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può modificare il contenuto del nodo
 - L'utente può passare alla visualizzazione del nodo successivo
 - L'utente può passare alla visualizzazione del nodo precedente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza graficamente la posizione del nodo nel DT UC34.1 ,§ 0.0.32.1
 2. L'utente visualizza il codice relativo nodo UC34.2.1 ,§ 0.0.33.0.1
 3. L'utente visualizza la domanda relativa al nodo UC34.2.2 ,§ 0.0.33.0.2
 4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo UC34.2.3 ,§ 0.0.33.0.3
 5. L'utente visualizza l'informazioni allegate alla risposta UC34.2.4 ,§ 0.0.33.0.4

- **Scenari alternativi:**
 - Nodo non ancora compilato
 - Nodo foglia
 - Nodo root
- **Trigger:**
 1. L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione dettagliata

0.0.33.0.1) UC34.2.1:Visualizza codice del nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il codice del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo

0.0.33.0.2) UC34.2.2:Visualizza domanda del nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza la domanda associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

0.0.33.0.3) UC34.2.3:Visualizza risposta del nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Nessuna risposta inserita

0.0.33.0.4) UC34.2.4:Visualizza evidenze del nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'evidenza associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'evidenza associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Nessuna evidenza inserita
- **Generalizzazioni:**
 - UC34.2.4.1 ,§ 0.0.33.0.4.1
 - UC34.2.4.2 ,§ 0.0.33.0.4.2

0.0.33.0.4.1) UC34.2.4.1:Visualizza info

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'evidenza di tipo info associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'evidenza di tipo info associata al nodo

0.0.33.0.4.2) UC34.2.4.2:Visualizza just

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'evidenza di tipo just associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'evidenza di tipo just associata al nodo

0.0.34) UC35:Gestione della valutazione del DT

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

L'utente sta visualizzando un'assessment unit
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha compilato il nodo
 - L'utente può navigare il DT
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni nodo del DT
 1. Compila il nodo del decision tree UC35.1 ,§ 0.0.34.1
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di gestione della valutazione del decision tree

0.0.34.1) UC35.1:Compilazione nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può ricompilare il nodo
 - Il nodo assume lo stato compilato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nodo UC34.2 ,§ 0.0.33
 2. L'utente seleziona una risposta alla domanda → UC35.1.2 ,§ 0.0.35
 3. L'utente inserisce una giustificazione a una domanda → UC35.1.1.1 ,§ 0.0.34.1.1.1
 4. Il sistema registra le informazioni inserite
 5. Il sistema aggiorna il path disponibile
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla la compilazione del nodo
 - L'utente sospende la compilazione
- **Inclusioni:**
 - UC35.1.1.1 ,§ 0.0.34.1.1.1

- UC35.1.1.2 ,§ 0.0.34.1.1.2

0.0.34.1.1) UC35.1.1:Aggiungi evidenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta compilando il nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente inserisce l'evidenza da associare al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'evidenza da associare al nodo

0.0.34.1.1.1) UC35.1.1.1:Aggiungi just

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta compilando il nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente inserisce l'evidenza di tipo just da associare al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'evidenza di tipo just da associare al nodo

0.0.34.1.1.2) UC35.1.1.2:Aggiungi info

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta compilando il nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente inserisce l'evidenza di tipo info da associare al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'evidenza di tipo info da associare al nodo

0.0.35) UC35.1.2:Selezione della risposta del nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta compilando il nodo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema associa la nuova risposta al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione di uscita del nodo, ovvero la risposta
- **Scenari alternativi:**
 - Annullamento della modifica
 - Nessuna opzione selezionata
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona l'opzione di modifica della risposta del DT

0.0.36) UC36:Esegui decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente vede il risultato della nuova valutazione decision tree
- **Scenario principale:**

1. Il sistema esegue il decision tree
 2. L'utente vede il risultato dell'elaborazione
- **Scenari alternativi:**
 - Il decision tree non è stato compilato fino ad un nodo foglia

0.0.37) UC37:Decision tree non completo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente esegue un decision tree non completo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può completare il decision tree
- **Scenario principale:**
 - Il sistema imposta lo stato "in progress"

0.0.38) UC38:Navigazione del decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del DT
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un nuovo nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un nuovo nodo del decision tree
- **Scenari alternativi:**
 - Nodo da compilare
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di navigazione dei nodi del decision tree

0.0.38.1) UC38.1:Vai al nodo precedente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il nodo precedente nel decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nodo precedente nel decision tree
- **Scenari alternativi:**
 - Nodo root

0.0.38.1.1) UC38.1.1:Nodo root

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.38.2) UC38.2:Vai al nodo successivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

L'utente sta visualizzando un nodo
- **Postcondizioni:**
 1. L'utente visualizza il nodo successivo

- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nodo successivo
- **Scenari alternativi:**
 1. Nodo foglia
 2. Risposta non inserita

0.0.38.2.1) UC38.2.1:Nodo foglia

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.38.2.2) UC38.2.2:Nodo senza risposta

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.39) UC39:Salva valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito un dispositivo per la valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può vedere il nuovo file sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema salva l'attuale stato della valutazione
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nel salvataggio dei dati
- **Generalizzazioni:**
 - UC39.1 ,§ 0.0.39.1
 - UC39.2 ,§ 0.0.39.2
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di salvataggio dei dati

0.0.39.1) UC39.1:Salva sul file corrente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito un dispositivo da verificare
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può vedere il file sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema sovrascrive le informazioni precedenti
- **Scenari alternativi:**
 - Non è stato specificato un percorso sul file system locale
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzione di salvataggio sul file corrente

0.0.39.2) UC39.2:Salva come nuovo file

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente ha inserito un dispositivo da verificare
- **Postcondizioni:**
 - L'utente può vedere il file sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente specifica il percorso in cui creare il file
 2. Il sistema crea il nuovo file contenente le informazioni
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzione di salvataggio del file come nuovo file

0.0.40) UC40:Valutazione del dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito un dispositivo per la verifica
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato aggregato della valutazione
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni asset associato al dispositivo
 1. Il sistema valuta l'asset
 2. Il sistema aggrega gli stati di valutazione¹
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzione di valutazione del dispositivo

0.0.41) UC41:Valutazione di un asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un'asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato aggregato della valutazione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni requisito applicabile associato all'asset
 1. Il sistema valuta la conformità al requisito
 2. Il sistema aggrega gli stati di valutazione¹
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di valutazione di un'asset

0.0.42) UC42:Valutazione di un requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

L'utente sta visualizzando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato della valutazione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni assessment unit oggetto del requisito
 1. Il sistema valuta la conformità delle assessment unit

¹

• Se vi è almeno un "fail", lo stato aggregato è "fail"
• Se non vi sono "fail" e vi è almeno uno "in corso", lo stato aggregato è "in corso"
• Se non vi sono "fail" e non vi sono "in corso", lo stato aggregato è "pass"

2. Il sistema aggrega gli stati di valutazione¹
3. L'utente visualizza lo stato aggregato

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di valutazione di un requisito

0.0.43) UC43:Esporta risultato dell'esecuzione

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha eseguito una valutazione del dispositivo

- **Postcondizioni:**

- L'utente può visualizzare il report sul suo file system locale

- **Scenario principale:**

1. Il sistema genera un report sui risultati
2. L'utente scarica il report sul suo file system locale

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di esportazione dei risultati

0.0.43.1) UC44:Crea nuovo modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Il responsabile tecnico è autenticato
 - Il sistema non ha in esecuzione nessuna sessione di modifica del modello

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha creato la bozza del nuovo modello
 - Il sistema ha avviato la sessione di modifica della nuova bozza

- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico inserisce nome del modello
2. Il responsabile tecnico inserisce codice del modello
3. Il responsabile tecnico conferma la creazione
4. Il sistema genera una nuova bozza vuota in memoria associata ai dati inseriti e che funge da area di lavoro
5. Il sistema trasferisce il controllo all'interfaccia di modifica
6. Il sistema inizializza la **sessione di modifica**

- **Scenari alternativi:**

- Annullamento, il responsabile tecnico annulla la creazione del nuovo modello

- **Trigger:**

Il responsabile tecnico ha selezionato la funzionalità di aggiunta e compilazione manuale di un nuovo modello

0.0.43.2) UC45:Importa nuovo modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Il responsabile tecnico è autenticato
 - Il sistema non ha in esecuzione nessuna sessione di modifica del modello

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema ha aggiunto al proprio sistema di persistenza il modello importato

- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico seleziona il file da importare dal suo file system locale
2. Il sistema controlla i metadati del file
3. Il sistema interpreta il contenuto del file

- 4. Il sistema valida le informazioni estratte
- 5. Il sistema aggiunge al suo sistema di persistenza il modello di standard importato
- **Scenari alternativi:**
 - Metadati non validi
 - Struttura del file non valida
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona la funzionalità di importazione di un nuovo modello di standard

0.0.44) UC46:Avvia sessione di modifica su modello esistente

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Il responsabile tecnico è autenticato
 - Il sistema non ha registrato altre sessioni di modifica in esecuzione
- **Postcondizioni:**
 - La sessione di modifica è attiva all'interno del sistema
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema avvia la sessione di modifica relativa al modello selezionato
 2. Il sistema mostra l'interfaccia di modifica dello standard
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico ha selezionato la funzione per l'avvio di una sessione di modifica

0.0.45) UC47:Salva modifiche sul modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche apportate alla bozza vengono riportate sulla rappresentazione del modello all'interno del sistema di permanenza
 - La sessione di modifica corrente è stata chiusa
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema trascrive le modifiche apportate alla bozza sulla rappresentazione del modello all'interno del sistema di permanenza
 2. Il sistema chiude la sessione di modifica
- **Scenari alternativi:**
 - Il modello non ha una rappresentazione sul sistema di permanenza
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona la funzionalità di salvataggio delle modifiche

0.0.46) UC48:Salva come nuovo modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche apportate alla bozza vengono riportate nel sistema di permanenza come nuovo modello
 - La sessione di modifica corrente è stata chiusa
- **Scenario principale:**

1. Il sistema trascrive le modifiche apportate creando un nuovo modello sul sistema di permanenza

- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona la funzionalità di salvataggio delle modifiche come nuovo modello

0.0.47) UC49:Scarta modifiche sul modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

1. Nel sistema è in corso una sessione di modifica del modello

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema ha chiuso la sessione di modifica del modello corrente
2. Il sistema non ha modificato rappresentazioni sul sistema di permanenza

- **Scenario principale:**

1. Il sistema scarta la bozza di modifica del modello
2. Il sistema chiude la sessione di modifica del modello

0.0.48) UC50:Rimuovi modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Il sistema non ha in attivo sessioni di modifica del modello o di valutazione

- **Postcondizioni:**

- Il modello è stato eliminato dal sistema di permanenza

- **Scenario principale:**

1. Il sistema rimuove il modello dal sistema di permanenza

- **Trigger:**

Il responsabile tecnico Seleziona un modello per la rimozione

0.0.49) UC51:Inserisci nome del modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un modulo di inserimento dei dati anagrafici

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha registrato l'inserimento del nome del modello

- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico inserisce il nome del modello
2. Il sistema controlla l'unicità del nome del modello

- **Scenari alternativi:**

- Nome del modello non unico

0.0.50) UC52:Visualizza nome del modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Il responsabile tecnico è autenticato

- **Postcondizioni:**

- Il responsabile tecnico visualizza il nome del modello

- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico visualizza il nome del modello

0.0.51) UC53:Inserisci codice del modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Il responsabile tecnico sta creando o modificando un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice del modello
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce il codice del modello
 2. Il sistema verifica la validità del codice
- **Scenari alternativi:**
 - Codice del modello non unico

0.0.52) UC54:Visualizza codice del modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Il responsabile tecnico è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico visualizza il codice del modello
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico visualizza il nome del modello

0.0.53) UC55:Modifica anagrafica del modello

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato le modifiche apportate
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra i dati anagrafici attuali del modello
 2. Inserisci codice del modello
 3. Inserisci nome del modello
 4. Il responsabile tecnico conferma le modifiche
 5. Il sistema aggiorna la bozza del modello nella sessione corrente

0.0.53.1) UC56:Aggiungi classe di asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una Sessione di Modifica del modello.
- **Postcondizioni:**
 - I dati anagrafici della nuova classe di asset sono aggiunti alla bozza del modello.
 - È attiva una sotto-sessione per la configurazione degli attributi ammissibili della classe.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema presenta il modulo di inserimento per la nuova classe di asset.
 1. Il responsabile tecnico compila i campi anagrafici.
 1. Il responsabile tecnico inserisce il nome della classe di asset
 2. Il responsabile tecnico inserisce il nome della codice di asset
 3. Il responsabile tecnico inserisce il nome della descrizione di asset
 2. Il responsabile tecnico conferma l'aggiunta della classe.

3. Il sistema verifica che il Codice e il Nome siano univoci all'interno del modello normativo corrente.
 4. Il sistema memorizza temporaneamente i dati descrittivi nella bozza del modello.
 5. Il sistema avvia automaticamente una "Sessione di gestione attributi" per la classe appena creata e trasferisce il controllo alla relativa interfaccia.
- **Scenari alternativi:**
 - **Annullamento:** Il responsabile tecnico annulla l'operazione prima della conferma; il sistema scarta i dati inseriti e chiude il modulo.
 - **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona la funzionalità per aggiungere una nuova classe di asset dall'interfaccia del modello.

0.0.53.2) UC56.1:Inserisci nome di una classe di asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica di un modello.
 - È in corso una procedura di aggiunta o modifica di una classe di asset che richiede questo input.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato il nome della classe di asset inserito dal responsabile tecnico
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce il nome della classe di asset.
 2. Il sistema verifica l'unicità del nome inserito rispetto alle altre classi di asset già presenti all'interno del modello corrente.
 3. Il sistema memorizza il dato nella bozza della sessione in corso.
- **Scenari alternativi:**
 - **Nome non unico:** Il nome della classe di asset inserito dal responsabile tecnico non è unico all'interno del modello

0.0.53.3) UC56.2:Inserisci codice di una classe di asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica di un modello.
 - È in corso una procedura di aggiunta o modifica di una classe di asset che richiede questo input.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato il codice della classe di asset inserito dal responsabile tecnico
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce il codice della classe di asset
 2. Il sistema verifica l'unicità del codice inserito rispetto alle altre classi di asset già presenti all'interno del modello corrente.
 3. Il sistema memorizza il dato nella bozza della sessione in corso.
- **Scenari alternativi:**
 - **Codice non unico:** Il codice della classe di asset inserito dal responsabile tecnico non è unico all'interno del modello

0.0.53.4) UC56.3:Inserisci descrizione di una classe di asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica di un modello.

- È in corso una procedura di aggiunta o modifica di una classe di asset che richiede questo input.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato la descrizione della classe di asset inserito dal responsabile tecnico
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce la descrizione della classe di asset
 2. Il sistema memorizza il dato nella bozza della sessione in corso.

0.0.53.5) UC57:Rimuovi classe di asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato la classe di asset selezionata dalla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema richiede la conferma per procedere con l'eliminazione della classe di asset selezionata.
 2. Il responsabile tecnico conferma la volontà di eliminare la classe.
 3. Il sistema verifica se la classe di asset è attualmente impostata come Target in uno o più Requisiti del modello.
 4. Il sistema rimuove la classe di asset e i suoi attributi ammissibili dalla bozza operativa.
 5. Il sistema aggiorna l'interfaccia rimuovendo l'elemento visivo.
- **Scenari alternativi:**
 - **Annullamento:** Al passo 2, il responsabile tecnico rifiuta l'eliminazione. Il sistema annulla l'operazione e chiude la richiesta di conferma.
- **Estensioni:**
 - **UC Riassegna Target Requisiti**
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona un asset per la rimozione

0.0.54) UC58:Avvia modifica classe di asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sotto-sessione di modifica di una classe di asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera i dati correnti (anagrafica e attributi) della classe di asset selezionata dalla bozza del modello.
 2. Il sistema inizializza una sotto-sessione operativa dedicata esclusivamente a tale classe.
 3. Il sistema mostra l'interfaccia di dettaglio della classe precompilata con i dati correnti
- **Scenari alternativi:**
 - Errore di recupero dati
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona un classe di asset per la modifica

0.0.54.1) UC58.1:Modifica anagrafica

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sotto-sessione di modifica per la specifica classe di asset.
- **Postcondizioni:**
 - La bozza operativa è aggiornata con i nuovi dati anagrafici della classe.
 - I requisiti che hanno come Target una classe di asset continuano ad avere target validi.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera i dati attuali (Nome, Codice, Descrizione) associati alla classe di asset dalla bozza operativa.
 2. Il sistema presenta un modulo precompilato con i dati letti.
 3. Inserisci nuovo nome
 4. Inserisci nuovo codice
 5. Inserisci nuova descrizione
 6. Il responsabile tecnico conferma il salvataggio dei dati.
 7. Il sistema convalida le modifiche e aggiorna i dati anagrafici della classe di asset all'interno della bozza operativa.
- **Scenari alternativi:**
 - Modifica della chiave identificativa dell'asset
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona la funzionalità di modifica dell'anagrafica

0.0.54.2) UC58.2:Definisci attributo della classe

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sotto-sessione di modifica per una specifica classe di asset.
- **Postcondizioni:**
 - Un nuovo attributo ammissibile è stato aggiunto alla definizione della classe di asset nella bozza corrente.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema presenta il modulo per la definizione di un nuovo attributo per la classe di asset corrente.
 2. Il responsabile tecnico inserisce il codice identificativo.
 3. Il responsabile tecnico inserisce il nome.
 4. Il responsabile tecnico seleziona il tipo di dato.
 5. Il responsabile tecnico definisce l'obbligatorietà del campo in fase di creazione dell'asset concreto
 6. Il responsabile tecnico seleziona un altro attributo esistente come "Padre" (per creare una gerarchia).
 7. Il responsabile tecnico conferma la creazione.
 8. Il sistema verifica che il Codice inserito sia univoco tra gli attributi di questa specifica classe.
 9. Il sistema salva il nuovo attributo nella bozza operativa della classe di asset e aggiorna l'albero visivo degli attributi.
- **Scenari alternativi:**
 - **Codice attributo non univoco:** Al passo 7, il sistema rileva che il Codice è già in uso per un altro attributo di questa classe. Il sistema blocca il salvataggio e richiede l'inserimento di un Codice differente.
 - **Annullamento:** Il responsabile tecnico scarta l'inserimento prima della conferma; il sistema chiude il modulo senza alterare la bozza.
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona l'opzione "Aggiungi nuovo attributo" nell'editor della classe di asset.

0.0.55) UC59:Conferma modifica alla classe asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sottosessione di modifica della classe di asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche apportate dall'utente sulla bozza operativa
 - Il sistema ha chiuso la sottosessione di modifica della classe di asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema salva le modifiche sulla bozza operativa
 2. Il sistema chiude la sottosessione di modifica della classe di asset
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di salvataggio delle modifiche della classe di asset

0.0.56) UC60:Annulla modifica alla classe asset

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sotto-sessione di modifica per una specifica classe di asset.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ritorna nello stato precedente all'apertura della sessione di modifica
 - Il sistema ha chiuso la sottosessione di modifica della classe asset
- **Scenario principale:**
 - Il sistema scarta le modifiche apportate
 - Il sistema chiude la sottosessione di modifica della classe di asset

0.0.57) UC61:Aggiungi nuovo requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema registra il nuovo requisito
 - Il responsabile tecnico visualizza il requisito inserito
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce l'anagrafica del requisito
 2. Il responsabile tecnico inserisce il target del requisito
 3. Il sistema inserisce "nessuna dipendenza" nel campo dipendenze
 4. Il sistema genera un decision tree con root vuota
 5. Il sistema crea il requisito
 6. Il responsabile tecnico visualizza il requisito inserito
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nuovo requisito

0.0.57.1) UC61.1:Inserisci anagrafica del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito l'anagrafica del modello
- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico inserisce il codice del requisito
2. Il responsabile tecnico inserisce il nome del requisito
3. Il responsabile tecnico inserisce la descrizione del requisito
4. Il responsabile tecnico inserisce il razionale del requisito
5. Il responsabile tecnico inserisce la linea guida del requisito

0.0.57.1.1) UC61.1.1:Inserisci codice

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce il codice del requisito

0.0.57.1.1.1) UC61.1.1.1:Errore codice duplicato

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.57.1.2) UC61.1.2:Inserisci nome del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce il nome del requisito

0.0.57.1.3) UC61.1.3:Inserisci descrizione normativa del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce la descrizione del requisito

0.0.57.1.4) UC61.1.4:Inserisci razionale del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito il razionale del requisito
- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico inserisce il razionale del requisito

0.0.57.1.5) UC61.1.5:Inserisci linea guida

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito la linea guida del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce la linea guida del requisito

0.0.57.2) UC61.2:Inserimento target del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso l'aggiunta o la modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito un target valido per il requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce il target del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - Target non valido

0.0.57.2.1) UC62:Aggiungi dipendenza

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sottosessione di modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la nuova dipendenza per il requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un elenco dei requisiti che possono essere aggiunti come dipendenza
 2. Il responsabile tecnico seleziona uno o più requisiti da aggiungere alle dipendenze requisito da aggiungere
 3. Il sistema controlla l'assenza di dipendenze circolari
 4. Il sistema salva la nuova dipendenza tra le informazioni del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - Dipendenza circolare
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona l'opzione di aggiunta di una nuova dipendenza al requisito

0.0.57.2.2) UC63:Rimuovi dipendenza

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sottosessione di modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso la dipendenza selezionata dalle informazioni del requisito
- **Scenario principale:**
 - Il sistema rimuove la dipendenza selezionata
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona una dipendenza per la rimozione

0.0.57.2.3) UC64:Errore dipendenza circolare

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.58) UC65:Avvia modifica di un requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di modifica relativa al requisito selezionato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema avvia la sottosessione di modifica del requisito
- **Trigger:**

L'utente seleziona

0.0.59) UC66:Salva inserimenti del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sottosessione di modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato le modifiche apportate dal responsabile tecnico
 - Nel sistema non è più attiva la sottosessione di modifica del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema salva le modifiche apportate al requisito sulla bozza operativa
 2. Il sistema chiude la sottosessione di modifica del requisito
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di salvataggio delle modifiche del requisito

0.0.60) UC67:Scarta inserimenti del requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sottosessione di modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato le modifiche apportate dal responsabile tecnico
 - Nel sistema non è più attiva la sottosessione di modifica del requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema scarta le modifiche apportate al requisito sulla bozza operativa
 2. Il sistema chiude la sottosessione di modifica del requisito
- **Trigger:**

L'utente ha selezionato la funzionalità di annullamento delle modifiche del requisito

0.0.61) UC68:Rimuovi requisito

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**

- Il requisito selezionato è stato eliminato dal sistema
- Le informazioni relative al requisito selezionato sono state eliminate
- **Scenario principale:**
 1. Il Sistema controlla le dipendenze uscenti del requisito
 2. Il sistema chiede la conferma per l'eliminazione del requisito
 3. Il responsabile tecnico conferma l'eliminazione del requisito
 4. Il sistema elimina il requisito
- **Scenari alternativi:**
 - Un altro requisito dipende da questo requisito
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico ha selezionato la funzionalità di rimozione di un requisito

0.0.62) UC69:Avvia gestione del decision tree

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha avviato la sessione di modifica del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema avvia la sottosessione di modifica del decision tree
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzione di gestione del decision tree

0.0.62.1) UC69.1:Aggiungi nodo

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.62.1.1) UC69.1.1:Aggiungi nodo foglia

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di gestione del decision tree a cui aggiungere
 - L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione nel dettaglio
- **Postcondizioni:**
 - Nel decision tree è stato aggiunto un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema aggiunge un nodo foglia
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nodo foglia

0.0.62.1.1.1) UC69.1.1.1:Aggiungi nodo pass

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di gestione del decision tree a cui aggiungere
 - L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione nel dettaglio
- **Postcondizioni:**
 - Nel decision tree è stato aggiunto un nodo foglia con valore PASS
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema aggiunge un nodo foglia con valore PASS

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nodo foglia con valore PASS

0.0.62.1.1.2) UC69.1.1.2:Aggiungi nodo fail

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sottosessione di gestione del decision tree a cui aggiungere
- L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione nel dettaglio

- **Postcondizioni:**

- Nel decision tree è stato aggiunto un nodo foglia con valore FAIL

- **Scenario principale:**

1. Il sistema aggiunge un nodo foglia con valore FAIL

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nodo foglia con valore FAIL

0.0.62.1.1.3) UC69.1.1.3:Aggiungi nodo not applicable

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sottosessione di gestione del decision tree a cui aggiungere
- L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione nel dettaglio

- **Postcondizioni:**

- Nel decision tree è stato aggiunto un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE

- **Scenario principale:**

1. Il sistema aggiunge un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di aggiunta di un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE

0.0.62.1.2) UC69.1.2:Aggiungi nodo di decisione

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- **Postcondizioni:**

- **Scenario principale:**

1. Il responsabile tecnico inserisce il testo della domanda
2. Il responsabile tecnico inserisce la descrizione delle evidenze
3. Il sistema apre l'interfaccia di gestione dei nodi figli

0.0.62.2) UC69.2:Rimuovi nodo

- **Attore principale:** Responsabile tecnico

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato un nodo per la visualizzazione nel dettaglio

- **Postcondizioni:**

- Il nodo selezionato è stato rimosso dal sistema

- **Scenario principale:**

1. Il sistema controlla se il nodo ha figli
2. Il sistema elimina il nodo

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di rimozione di un nodo

0.0.62.3) UC69.3:Modifica nodo

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di modifica di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Sono state apportate le modifiche al decision tree
 - Il sistema avvia la sottosessione di gestione dei decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico può inserire la domanda del nodo
 2. Il responsabile tecnico può inserire la descrizione dell'evidenza del nodo
 3. Il sistema avvia la sottosessione per la gestione dei nodi del decision tree
 4. Il sistema apre l'interfaccia per la gestione dei nodi
- **Scenari alternativi:**
 - Il codice è usato

0.0.62.3.1) UC69.3.1:Inserisci testo di una domanda

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di modifica del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - Il sudo ha inserito la domanda associata al decision tree
- **Scenario principale:**

Il responsabile tecnico inserisce la domanda associata al nodo

0.0.62.3.2) UC69.3.2:Inserisci descrizione dell'evidenza richiesta

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la modifica di un nodo di un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - Il responsabile tecnico ha inserito la descrizione dell'evidenza richiesta
- **Scenario principale:**
 1. Il responsabile tecnico inserisce la descrizione dell'evidenza

0.0.63) UC70:Salva inserimenti al decision tree

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sottosessione di gestione dei decision tree
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema salva i dati sulla bozza operativa
 - Il sistema chiude la sottosessione di gestione del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema applica le modifiche al decision tree
- **Trigger:**

Il responsabile tecnico seleziona la funzionalità di salvataggio dei dati

0.0.64) UC71:Scarta inserimenti al decision tree

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.65) UC72:Struttura non valida dopo la modifica

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.66) UC73:Salvataggio modifiche alla struttura dei dt

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.67) UC74:Errore nel salvataggio della struttura del decision tree

- **Attore principale:** Responsabile tecnico
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

0.0.68) UC75:Visualizza cronologia dei dispositivi valutati

- **Attore principale:**
- **Precondizioni:**
- **Postcondizioni:**

frwferwgfr