



Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information

Ме́мо: KRDC

Utilisation de la connexion distante avec KRDC

 $\mathbf{Mots} ext{-}\mathbf{cl\acute{e}s}$: rdp, connexion

Table des matières

1	Pré-requis	1
	Description de la procédure	1
	2.1 Ouverture de KRDC	. 1
	2.2 Connexion de KRDC à un serveur compatible	. 1
	2.3 Configuration du son	. 1
3	Astuces	2

Ce document est placé sous la « Licence Ouverte », version 2.0 publiée par la mission Etalab

DIFFUSION LIMITÉE

DIFFUSION LIMITÉE

1 Pré-requis

Liste des pré-requis :

- Disposer d'un compte utilisateur sur la machine distante, quelque soit le niveau de droits associé
- Avoir activé de la fonction bureau à distance sur la machine distante

2 Description de la procédure

2.1 Ouverture de KRDC

Sélectionner le menu KDE, puis dans le champ Chercher taper krdc (figure 1).



FIGURE 1 – Illustration : lancement de KRDC

2.2 Connexion de KRDC à un serveur compatible

Pour se connecter à un serveur RDP Microsoft : (figure 2).

- dans le menu déroulant Se connecter à, choisir rdp
- saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur RDP
- si le serveur RDP ne fonctionne pas avec le port standard, vous pouvez le spécifier de la façon suivante : $\langle ip\ ou\ nom\ d'h\hat{o}te\rangle$: $\langle port\ d'écoute\ rdp\rangle$; exemple : 10.10.10.10.56909



FIGURE 2 – Illustration : Connexion à un Hôte distant

2.3 Configuration du son

Afin de bénéficier de la prise en charge du son de l'hôte distant, il convient d'éffectuer le paramétrage suivant pour chaque connexion : (figure 3).

- double-cliquer sur votre connexion créée auparavant
- dans Options avancées, dans le champ Options supplémentaires, ajouter /sound:sys:pulse

DIFFUSION LIMITÉE




FIGURE 3 – Illustration : Options avancées

3 Astuces

- Pour rendre des périphériques locaux et des ressources disponibles dans une session à distance Microsoft, il convient de modifier la stratégie de groupe du poste windows (cf https://te
- L'option supplémentaires pour le son peut etre ajoutée par défaut dans le template de connexion :
 Configuration » Configurer KRDC » Modules externes » propriétés RDP. Attenti