GUIA DE USUARIO

Revisión de red primer nivel

Oficina de Gestión de la Información
y Tecnologias de Apoyo

GIT

La Sede Regional de Apoyo Vélez cuenta con un canal de datos de 2 megas distribuidos para el ingreso al aplicativo Centro de Información de Tramites Ambientales –CITA- y demás servicios distribuidos desde la Sede Principal.

Así mismo la Sede Regional de Apoyo recibe este servicio por medio de los equipos instalados para este fin, como son:

- Conversor: Equipo donde llega la fibra óptica y la convierte en RJ-45

- Router: cisco 1941 es el encargado de recibir y enviar los datos generados en la Regional.

- Switch D-Linkk: es el encargado de distribuir el servicio de internet y datos en la Sede Regional.

- Gabinete: donde se encuentran alojados los equipos de red.

La conexión a los equipos de cómputo se hace por medio del cableado estructurado instalado el cual llega a cada uno de los equipos de cómputo por medio del cable de red.

ORIGEN DE LAS FALLAS O INCIDENCIAS

Son varias opciones las que pueden provocar una falla en el servicio de internet y datos:

1. Daño en el cable de red: Este daño puede ser causado por la manipulación errónea del cable, por atascos entre mobiliario que pueden generar la ruptura de los hilos, desgaste normal por uso, entre otros.
2. Falla en la tarjeta de red del equipo de cómputo: Este fallo puede ser causado por un virus informático o avería del dispositivo.
3. Falla en alguno de los equipos mencionados anteriormente (Router, switch, conversor): Esos daños son causados por el uso normal de los equipos.
4. Caída local en el canal de datos: Ocurre cuando se presentan ventanas de mantenimiento por parte de la empresa o provocado por algún daño.
5. Caída general de la conexión: Falla general de la solución, esta se da desde la Sede Principal.

QUE HACER EN CASO DE FALLAS

En caso de evidenciar caída de la conexión de red realice las siguientes verificaciones:

1. Revisar si todos los equipos de cómputo no cuentan con el servicio de internet.
2. Si solo es un equipo, verificar la conexión del cable en la tarjeta de red, cuando está activo debe verse un LED en color verde, si no está activo verificar la conexión del punto que llega a la pared o cubículo de trabajo. Cuando todos los equipos no cuentan con el servicio de internet verificar en el gabinete si los LED de los equipos están en color verde, si alguno está en rojo llamar a la Oficina de Gestión de la información y Tecnologías de Apoyo –GIT-, para realizar la verificación correspondiente. Si todos los LED están en color verde reiniciar los equipos y verificar la conexión; si al realizar esta acción la caída del servicio persiste, comunicarse con la oficina GIT.

Lo anterior mencionado corresponde a la verificación en primer nivel de la conexión a internet y datos de la Sede Regional de Vélez, en todo caso la falla debe ser reportada a la oficina GIT a los teléfonos 7240762 ext. 1012 y/o 3132028259 Ing. Diana Carolina Martínez Ovalle.

CONFIGURACIÓN DIRECCIONES IP

Para la configuración de dirección IP para el personal que cuenta con equipos portátiles personales se realiza de la siguiente forma:

1. En el icono de red de la barra de tareas dar clic derecho y seleccionar *abrir el centro de redes y recursos compartidos.*



2. Una vez allí seleccionar la conexión *Ethernet*



3. Esta opción llevará a la ventana de configuración de la dirección IP dando clic en propiedades, en la siguiente ventana seleccionar *Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)* y dar clic en *propiedades.* En la siguiente ventana elegir la opción *usar la siguiente dirección IP.* Es de mencionar que el rango del direccionamiento IP de la Sede Regional de Apoyo Vélez es 192.168.30.1 y la asignación de las mismas son a partir de la dirección 192.168.30.3.







En esta ventana se configura la dirección IP de los equipos de cómputo, el rango de direcciones es de 192.168.30.1 a 192.168.30.255, la máscara de subred para todos los casos será 255.255.255.0, así como la puerta de enlace será en todos los casos 192.168.30.2, el DNS primario será para todos los casos 200.21.200.10 y secundario será 200.21.200.80.

Las direcciones IP asignadas se entregan en archivo de Excel al funcionario capacitado para tal fin.

Para la asignación de direcciones IP a próximos equipos portátiles se debe tener en cuenta el direccionamiento entregado, teniendo en cuenta que no pueden asignarse la misma IP a dos equipos.