



படம் 5.18 பலகோணம் (Polygon)



படம் 5.19 நட்சத்திரம்

5.9 Eraser Tool

இந்த கருவி சாதாரண அழிப்பானைப் போலவே பொருட்கள் அல்லது பரப்புகளை அழிக்கப் பயன்படுகிறது. Eraser Tool ஐத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது Eraser mode modifier, Faucet modifier மற்றும் Eraser shape modifier ஆகியவை விருப்பப் பகுதியில் தோன்றும்.

Eraser mode modifier பயனருக்கு தேவையான அழிக்கும் முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. இந்த பணிக்குறி கீழ்க்காணும் ஐந்து விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது.

Erase Normal: இது மேடையில் உள்ள அனைத்தையும் அழிக்கிறது.

Erase Fills: இந்த முறை ஒரு பொருளைச் சுற்றியுள்ள வெளிக்கோட்டை விடுத்து உட்பரப்பை மட்டும் அழிக்கிறது.

Erase Lines: இந்த முறை உட்பரப்பை விடுத்து சுற்றியுள்ள வெளிக்கோட்டை மட்டும் அழிக்கிறது.

Erase selected Fills: இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பரப்பு மற்றும் கோடுகளை மட்டும் அழிக்கிறது.

Erase Inside: இது அழிப்பானால் தொடப்படும் பொருளின் பரப்பை அழிக்கிறது. இதில் வெளிக்கோடுகள் அழிக்கப்படுவதில்லை. நீங்கள் வெற்றுப்புள்ளியில் கிளிக் செய்தால் எதுவும் அழிக்கப்படுவதில்லை.

Faucet: இதுவும் வெளிக்கோடுகள் மற்றும் உட்ப்பரப்புகளை ஒரே கிளிக்கில் அழிக்கிறது. இதற்காக நாம் அழிப்பானை பொருட்களின் மீது கிளிக் செய்து இழுக்கத் (drag) தேவையில்லை.

Eraser shape modifier அழிப்பானின் வடிவம் மற்றும் அளவைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது.

Erase கருவியை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள படி பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்த முடியும்.

மேடையில் உள்ள அனைத்தையும் வேகமாக அழிக்க, கருவிப் பலகத்திலுள்ள Erase Toolஐ இருமுறை கிளிக் செய்யவும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 05.indd 171 4/16/2019 1:24:23 PM