http://pan.baidu.com/s/1nuPRLSd 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8

```
#安裝 ubuntu16.04 desktop 64 位 默认安装, gcc g++和 make 已经安装 http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso #设置 root 密码 1 sudo passwd #更新数据源 apt-get update #安装 ssh 服务端 apt-get install openssh-server #安装编辑器,可以不装直接用 vi apt-get install vim #网络配置 #查看设备名称,并确认网络是否正常 ifconfig
```

```
root@ubuntu:~# ifconfig
ens33 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:24:d5:ce
    inet addr:192.168.1.40 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::3a8e:4c9b:b278:5100/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:4562 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1769 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:5098009 (5.0 MB) TX bytes:138032 (138.0 KB)

lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
    RX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
```

#使用 xshell 或者 putty 连接 ubuntu, 当然你也可以直接在虚拟机中操作

```
192.168.1.44 - root@ubuntu: ~ - Xshell 5
  文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
 | □ - | 🚀 グ | □ - | □ | □ | □ Q | 響 - 🔐 - 切 - A - | 😻 Ø | ※ 台 | 歯 | ⊕ - || - | ⊘ |
 □ 要添加当前会话,点击左侧的箭头按钮。
 1 192.168.1.44 ×
root@ubuntu: #
root@ubuntu: #
root@ubuntu: #
root@ubuntu: #
root@ubuntu: #
root@ubuntu:~# la
.bash_history .bashrc .cache .profile test.txt .viminfo
root@ubuntu: "# apt-get update
Hit:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit: 2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Hit: 4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InReleas
Reading package_lists... Done
root@ubuntu:~#
仅将文本发送到当前选项卡
ssh://pi@192.168.1.44:22
                                                     ₼ SSH2
                                                            #安装 samba
apt-get install samba
#配置 samba
vim /etc/samba/smb.conf
#文件结尾添加如下配置信息
[root]
comment=root
path=/root
browseable = yes
readonly = no
#添加 samba 访问用户 输入密码 1
smbpasswd -a root
#重启 samba
/etc/init.d/samba restart
#在 windows 的运行访问共享,输入用户名 root 密码 1
\\192. 168. 1. 44
```



