
9. Customer Main Form



Ini adalah form yang akan muncul setelah Customer melakukan login. Form ini akan digunakan oleh Customer untuk mencari penerbangan yang diinginkan dengan menuliskan beberapa informasi mengenai penerbangan yang ingin dicari.


- Tampilkan nama Customer pada form ini.
- Customer bisa mengetikkan nama bandara keberangkatan dan bandara tujuan yang dicari
 - Sediakan fitur auto-complete agar dapat memudahkan Customer dalam mencari bandara keberangkatan / bandara tujuan yang diinginkan.



- Jumlah penumpang minimal satu (1).
- Ketika Customer menekan tombol **tiket** , arahkan Customer ke "**Tiket Saya Form**".
- ・ Ketika Customer menekan tombol **logout** も, maka kembalikan Customer ke "**Login Form**".
- Ketika Customer menekan tombol "Cari Penerbangan", arahkan Customer ke "List Penerbangan Form".

• Ketika Customer menutup form ini, maka tutup aplikasi.

10. List Penerbangan Form




Form ini akan memuat list penerbangan yang dicari oleh Customer. Customer juga bisa menerapkan beberapa filter untuk mempersempit hasil pencarian sampai ia menemukan hasil penerbangan yang ia inginkan. Pada form ini, Customer juga bisa melanjutkan untuk membeli tiket.

- Tampilkan parameter pencarian pada bagian atas form. Informasi parameter yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
 - o Bandara keberangkatan dan kode IATA nya
 - Bandara tujuan dan kode IATA nya
 - o Tanggal keberangkatan
 - o Total penumpang
- Tampilkan semua data jadwal penerbangan yang sesuai dengan parameter pencarian yang diinginkan oleh Customer dan urutkan berdasarkan harga secara menaik (harga terendah akan muncul paling atas). Informasi jadwal penerbangan yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
 - Kode penerbangan
 - Maskapai
 - o Bandara keberangkatan

- o Bandara tujuan
- Harga per tiket
- o Tanggal keberangkatan
- o Waktu penerbangan
 - Tampilkan waktu keberangkatan dan waktu saat sampai di bandara tujuan dengan format "HH:mm – HH:mm"
- Customer juga bisa menerapkan filter untuk mempersempit hasil pencarian sesuai dengan kriteria filter yang diinginkannya.
 - o Customer bisa **memfilter waktu keberangkatan** data jadwal penerbangan.
 - o Customer bisa **mengurutkan** data jadwal penerbangan yang diinginkan berdasarkan:
 - Harga terendah
 - Keberangkatan paling awal
 - Keberangkatan paling akhir
 - Kedatangan paling awal
 - Kedatangan paling akhir
 - Durasi tercepat
- Ketika Customer menekan tombol "Terapkan Filter", maka tampilkan data jadwal penerbangan yang sesuai dengan filter yang diterapkan.
- Ketika Customer menekan tombol "**Beli Tiket**", arahkan Customer ke "**Beli Tiket Form**" untuk melanjutkan pembelian tiket jadwal penerbangan yang dipilih.
- Ketika Customer menekan tombol **kembali** atau menutup form ini, arahkan Customer kembali ke "Customer Main Form".

11. Beli Tiket Form




Ini adalah form yang akan digunakan oleh Customer untuk membeli tiket penerbangan yang diinginkan. Customer akan mengisi detail penumpang yang akan mengikuti penerbangan. Customer juga bisa menginputkan kode promo untuk mendapatkan potongan harga.

- Tampilkan input-input untuk mengisi data penumpang yang jumlahnya sesuai dengan jumlah penumpang yang diisi sebelumnya pada form "Customer Main Form".
 - o Sediakan pilihan titel untuk penumpang yang terdiri dari :
 - Tuan
 - Nyonya
- Tampilkan **informasi penerbangan dan detailnya** pada bagian kanan form. Informasi yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
 - o Bandara keberangkatan dan kode IATA nya
 - o Bandara tujuan dan kode IATA nya
 - Nama maskapai
 - o Tanggal keberangkatan
 - Waktu keberangkatan
 - o Jumlah penumpang
- Customer bisa **memakai kode promo** untuk mendapatkan diskon.
 - Jika kode promo tidak valid atau sudah expired (tidak berlaku lagi), maka Customer tidak
 bisa mendapatkan diskon. Beritahu Customer tentang hal ini jika terjadi.
 - Jika kode promo valid, maka Customer akan mendapatkan diskon berdasarkan kalkulasi berikut.

- Diskon yang didapat = Total pembayaran * persentase diskon / 100
 Perlu Anda catat bahwa terdapat maksimum diskon yang dapat diberikan oleh suatu kode promo. Total diskon yang didapat tidak boleh melebihi maksimum diskon yang diperbolehkan.
- Ketika Customer menekan tombol "Konfirmasi Pembayaran", maka simpan data transaksi ini ke dalam database dan arahkan Customer kembali ke "Customer Main Form".
- Ketika Customer menekan tombol **kembali** atau **menutup form** ini, kembalikan Customer ke "**List Penerbangan Form**".

12. Tiket Saya Form



Pada form ini akan menampilkan semua tiket Customer yang aktif. Customer bisa melihat detail tiket penerbangan yang telah dibeli.

- Tampilkan semua data tiket Customer yang masih aktif. Informasi tiket yang ditampilkan adalah sebagai berikut.
 - o Kode penerbangan
 - o Maskapai
 - o Bandara keberangkatan
 - o Bandara tujuan
 - o Tanggal keberangkatan
 - Waktu penerbangan
 - o Status terakhir
 - Tampilkan status terakhir penerbangan tersebut dari data perubahan status yang ada.
 Jika belum ada perubahan apapun / data apapun tentang perubahan penerbangan tersebut, maka munculkan status "Sesuai Jadwal".
 - Jika status penerbangan adalah "Delay", maka tampilkan juga perkiraan durasi delay dengan format berikut "Delay (selama ±XX jam YY menit)". Di mana XX dan YY adalah berupa angka.
- Ketika Customer menekan tombol kembali

 atau menutup form ini, kembalikan Customer
 ke "Customer Main Form".

~ Good Luck ~