B

BC++ 5.5 的安裝與使用

C/C十十 入門進階

B-1 BC++ 5.5 的下載、安裝與設定—

B-1-1 BC++ 5.5 的下載、安裝


Borland C++ 5.5 為 Borland 公司開發的免費 C++編譯器,並以指令行為操作介面,下載 BC++ 5.5 安裝檔的網址如下。

http://www.codegear.com/downloads/free/cppbuilder

請將上述網址鍵入 IE 的網址列,並鍵入基本資料加入成為網路開發者 會員,然後進行下載。



完成註冊資料輸入後,按下 Create Account 按鈕進入下載網頁,按下 Download Now 超連結。




接著,進入BC++ 5.5 的授權書畫面,接下下方的 [Agree(Let me Download)] 按鈕,同意授權內容。




C/C++ 入門進階

然後,開始進行 BC++ 5.5 的下載與安裝。




B-1-2 環境設定

完成安裝後,請運用檔案總管,將 C_C++\appB 資料夾內的 bcc32.cfg 檔與 ilink32.cfg 檔,複製到編譯器安裝資料夾的 bin 子資料夾,預設為 C:\Borland\Bcc55\bin\。bcc32.cfg 檔之內容如下:



ilink32.cfg 檔之內容如下:



若未採用預設路徑安裝編譯器,請將『C:\Borland\Bcc55』修改為您安裝編譯器的路徑。接下來,請依照您的作業系統,設定環境變數。

部定 Windows Vista 系統的環境變數

接著,在桌面的我的電腦上,接下滑鼠右鍵點選**內內**選項,設定電腦的 環境**學**數。



畫面將進入環境變數對話盒,點選系統變數欄的 Path 項目,按下編輯按鈕,進入編輯系統變數對話盒,並在變數值欄原來的設定後,加上『;C:\Borland\Bcc55\BIN\』,告訴電腦到那個路徑去尋找編譯器。請注意!是加上唷!可別修改原來的設定。若您未採用預設路徑安裝編譯器,請修改為自訂的編譯器安裝路徑。

C/C++ 入門進階



完成設定後,重新開啟命令提示了亢視窗設定便會生效。

歌定 Windows XP 系統的環境變數

接著,在桌面的我的電腦上,接下滑鼠右鍵點選**內內**選項,設定電腦的 環境**得**數。



畫面將進入環境學數對話盒,點選系統學數欄的 Path 項目,按下編輯按鈕,進入編輯系統變數對話盒,並在變數值欄原來的設定後,加上『;C:\Borland\Bcc55\BIN\』,告訴電腦到那個路徑去尋找編譯器。請注意!是加上唷!可別修改原來的設定。若您未採用預設路徑安裝編譯器,請修改為自訂的編譯器安裝路徑。

[B-6]



完成設定後,請重新開機,您的設定才會有效。

B-2 編譯程式

BC++5.5的執行介面為命令列,在Windows XP/Vista下執行 [開始] \ 所有程式集\附屬應用程式\命令提示字元] 進入命令列執行模式。編譯程式時,必須切換至程式碼檔所儲存的資料夾。

在命令提示了元模式下,切換資料夾的指令為 cd,語法如下:

cd 路徑 名稱

以下敍述將切換至儲存**範例 2-1** 的 $C:\C_C++\ch02\ex2-1$ 資料夾。

cd C:\C C++\ch2\ex2-1

執行編譯的指令如下:

bcc32 檔案.c(.cpp)

以下指令將完成**範例 2-1** 的 Hello.c 檔之編譯。

C:\C_C++\ch02\ex2-1>bcc32 Hello.c

C/C++ 入門進階

若編譯成功,將出現以下訊息。

Borland C++ 5.5.1 for Win32 Copyright (c) 1993, 2000 Borland hello.c:

Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland

此時,您可直接用原始檔名稱,執行程式。以下敍述將執行完成編譯的 Hello.exe。

C:\C_C++\ch02\ex2-1>hello Hello World!請按任意鍵繼續 . . .

BCC++ 5.5 並未提供原始檔的編譯環境,所以您必須用文字編輯器,編譯程式,如: Windows 作業系統的記事 本 (Notepad)。