


Inhalt

Teil 1 -> Windows 11 Pro	2
Windows 11 Pro in Hyper V Manager (VM erstellen)	2
Download ISO WIN11 Pro von Microsoft	3
TPM -Aktivieren -Einstellungen, sonst lässt sich WIN 11 Pro nicht installieren	4
Teil 2 -> Raspberry – Samba	7
OS Desktop Bookworm	7
VNC aktivieren	8
Grundkonfigurieren des Samba-Servers (über Terminal)	9
Zugriff auf die Netzlaufwerke vom WIN11 auf Raspberry PI Samba	13




↑ Shift + F10 → start ms-cxh: LocalOnly
oobe\bypassnro

Teil 1 -> Windows 11 Pro


Windows 11 Pro in Hyper V Manager (VM erstellen)




Unter Neu – virtuellen Computer auswählen




Download ISO WIN11 Pro von Microsoft



VM starten und bei schwarzem Hintergrund Meldung Boot
sofort ENTER drücken, um zu starten





Ich habe keinen Produkt Key auswählen bei der Installation

WINDOWS 11 EDUCATION

Windows 11 Pro


Auswählen


Verschlüsselungsunterstützung

☒ Trusted Platform Module aktivieren

Ein TPM (Trusted Platform Module) ist ein spezieller Mikroprozessor, der Kryptografiedienste für ein Computersystem bereitstellt.

TPM -Aktivieren -Einstellungen, sonst lässt sich WIN 11 Pro nicht installieren





MK-Test



Darf nicht nur Zahlen enthalten
Maximal 15 Zeichen



Für Arbeit oder Schule/Uni einrichten

Hiermit erhalten Sie Zugriff auf
Organisationsressourcen wie z. B. E-Mails, Netzwerk,
Apps und Dienste. Ihre Organisation hat vollständige
Kontrolle über dieses Gerät.

Von wem wird dieses Gerät genutzt werden?

Sie werden diesen Namen verwenden, um sich bei Ihrem Gerät
anzumelden.

Geben Sie Ihren Namen ein

KM-Test



Noch besser: Verwenden Sie ein Onlinekonto.

Kennwort=KM1234

Sicherheitsabfragen

Sicherheitsfrage (1 von 3)

Wie hieß Ihr erstes Haustier?



Siggi

Arbeitsauftrag

Labor

Sicherheitsfrage (2 von 3)

Wie lautete als Kind Ihr Spitzname?

Kroko

Sicherheitsfrage (3 von 3)


Wie hieß Ihre erste Schule?

VSN


Alle weiteren nein + annehmen

Bitte lassen Sie Ihren PC eingeschaltet und angeschlossen.

Schalten Sie den PC nicht aus.




verbinden



Benutzer 1




Download RealVNC Viewer




Tool - > Zugriff remote auf Raspberry PI

Teil 2 -> Raspberry – Samba

OS Desktop Bookworm



Passwort: 123456




Schreiben erfolgreich

X


Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit) wurde auf Generic MassStorageClass
USB Device geschrieben

Sie können die SD-Karte nun aus dem Lesegerät entfernen


VNC aktivieren
mit sudo raspi-config



Would you like the VNC Server to be enabled? (Yes)



Einstieg VNC Viewer im VM WIN11



Grundkonfigurieren des Samba-Servers (über Terminal)

1. `sudo apt update && sudo apt upgrade`
2. `Sudo apt update && upgrade -y`
3. `sudo apt install samba -y`
4. `Sudo reboot`

Benutzer anlegen:

```
sudo adduser benutzer1
sudo adduser benutzer2
```

Samba Installation + conf:

```
sudo apt install samba -y
```

Freigabeordner anlegen:

```
sudo mkdir /home/pi/freigabe1
sudo mkdir /home/pi/freigabe2
sudo mkdir /home/pi/freigabe3
```

Benutzer zu Samba hinzufügen:

```
en: sudo smbpasswd -a benutzer1
# Passwort 123456 eingeben, bestätigen
sudo smbpasswd -a benutzer2
# Passwort 123456 eingeben, bestätigen
```

Samba-Konfiguration bearbeiten: `sudo nano /etc/samba/smb.conf`

Eingabe unter Global Konfiguration:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
security = user
encrypt passwords = yes
client min protocol = SMB2
client max protocol = SMB3
```

Samba conf – Freigaben:

```
[freigabe1]
path = /home/pi/freigabe1
browseable = yes
read only = no
valid users = benutzer1 benutzer2
write list = benutzer1
create mask = 0775
directory mask = 0775

[[freigabe2]
path = /home/pi/freigabe2
browseable = yes
read only = yes
valid users = benutzer1
create mask = 0755
directory mask = 0755

[[freigabe3]
path = /home/pi/freigabe3
valid users = benutzer1, benutzer2
read only = yes
write list = benutzer2
; Benutzer2: Vollzugriff, Benutzer1: Kein Zugriff
browseable = yes
```

Samba Dienst neu starten

`sudo systemctl restart smbd`

STRG + O dann Enter + STRG X übernehmen + speichern + Ausstieg

Raspberry auf Windows Freigabe zugreifen – Befehle

1. `sudo apt install -y cifs-utils`
2. `sudo mkdir -p /mnt/win_freigabewin`
3. `sudo mount.cifs //WINDOWS_IP/freigabewin /mnt/win_freigabewin -o username=KM-Test,password=Win123456!,uid=pi,gid=pi`


Zugriffsrechte festlegen:

```
# Benutzer1: freigabe1 Vollzugriff  
sudo chown benutzer1:benutzer1 /home/pi/freigabe1  
sudo chmod 770 /home/pi/freigabe1
```

```
# Benutzer1: freigabe2 nur Lesen  
sudo chown root:benutzer1 /home/pi/freigabe2  
sudo chmod 750 /home/pi/freigabe2
```

```
# Benutzer1: freigabe3 kein Zugriff  
sudo chown root:root /home/pi/freigabe3  
sudo chmod 700 /home/pi/freigabe3
```

```
# Benutzer2: freigabe3 Vollzugriff  
sudo chown benutzer2:benutzer2 /home/pi/freigabe3  
sudo chmod 770 /home/pi/freigabe3
```





SMB 1.0/CIFS Dateifreigabe aktivieren

Zugriff auf die Netzlaufwerke vom WIN11 auf Raspberry PI Samba


- Windows → Gemappte Laufwerke:
 - X: → \\RASPI_IP\freigabe1 (user benutzer1)
 - Y: → \\RASPI_IP\freigabe2 (user benutzer1)
 - Z: → \\RASPI_IP\freigabe3 (user benutzer2)

Freigabe1 Benutzer1 Vollzugriff

✓ Netzwerkadressen




Freigabe1Benutzer2nurLesen



Freigabe2Benutzer1nur lesen

Netzwerkadressen



Freigabe2Benutzer2keinZugriff!

Windows-Sicherheit

Netzwerkanmeldeinformationen eingeben

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen: 10.0.0.127

benutzer2

Kennwort:

☐ Anmeldeinformationen speichern

Der Zugriff wird verweigert.

Weitere Optionen

OK Abbrechen

Netzlaufwerk verbinden

Verbindungsversuch mit \\10.0.0.127\Freigabe2...

Abbrechen

Laufwerk: Y:

Ordner: \\10.0.0.127\Freigabe2

Beispiel: \\Server\Freigabe

☒ Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen

☐ Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen

[Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Daten abrufen können](#)

Freigabe3Benutzer2 Vollzugriff

freigabe3 (\\10.0.0.127) (Z:)

Dieser PC > freigabe3 (\\10.0.0.127) (Z:)

freigabe3 (\\10.0.0.127) (Z:) du

Neu

Sortieren


Anzeigen

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Benutzer2Freigabe3Vollzugriff.txt	26.10.2025 18:09	Textdokument	1 KB

freigabe3 (\\10.0.0.127) (Z:)

22,1 GB frei von 28,6 GB

Freigabe3Benutzer1KeinZugriff



Auflistung gesamt benutzer2



Auflistung gesamt benutzer1

