

ASNI Escape Code

남궁명수

Chapter 1. 기본 구조.....	2
Chapter 2. 명령 종류.....	3
기본 스타일.....	4
전경색	4
배경색	5
커서 움직임 및 화면 제어	5

Chapter 1. 기본 구조

ANSI Escape Code 기본 형태:

ESC [옵션 명령어

- ESC = \033 또는 \x1B
- [= CSI(Control Sequence Introducer, 제어시퀀스)
- 옵션 = 숫자(세미콜론 구분)
- 명령어 = 마지막 문자(A, B, m, J 등)

예시:

\033[31m

- ESC = 명령 시작
 - [= 제어 시퀀스
 - 32 = 빨간색
 - m = 스타일 변경
- ⇒ 색상/스타일 모드에서 31 번을 적용하라

Chapter 2. 명령 종류

ANSI 명령은 사실 숫자보다 마지막 문자가 핵심이다.

마지막 문자	의미
m	색상/스타일 변경
A	위로 이동
B	아래로 이동
C	오른쪽 이동
D	왼쪽 이동
H	좌표 이동
J	화면 지우기
K	줄 지우기
h	모드 켜기
l	모드 끄기

기본 스타일

Escape 코드	의미	비고
[0m	초기화 (기본상태로 되돌림)	모든 스타일 해제
[1m	굵게 (Bold)	굵은 글자
[2m	희미하게(Dim)	밝기 낮음
[3m	이탤릭	지원되지 않는 터미널도 있음
[4m	밑줄 (Underline)	강조 스타일
[5m	느린 점멸	일부 터미널에서만 작동
[7m	반전 (Reverse Video)	전경/배경색 반전
[8m	숨김 (Conceal)	글자 숨김
[9m	취소선 (Strike-through)	글자 가운데 선
[22m	Bold/Dim 해제	스타일 제거
[24m	밑줄 해제	underline off
[27m	반전 해제	reverse off

전경색

Escape 코드	색상
[30m	검정
[31m	빨강
[32m	초록
[33m	노랑
[34m	파랑
[35m	마젠타(보라)
[36m	시안(청록)
[37m	흰색
[90m	밝은 검정
[91m	밝은 빨강
[92m	밝은 초록
[93m	밝은 노랑
[94m	밝은 파랑
[95m	밝은 마젠타
[96m	밝은 시안
[97m	밝은 흰색
[39m	기본 전경 색으로 복원

배경색

Escape 코드	배경 색상
[40m	검정
[41m	빨강
[42m	초록
[43m	노랑
[44m	파랑
[45m	마젠타
[46m	시안
[47m	흰색
[100m	밝은 검정
[101m	밝은 빨강
[102m	밝은 초록
[103m	밝은 노랑
[104m	밝은 파랑
[105m	밝은 마젠타
[106m	밝은 시안
[107m	밝은 흰색
[49m	기본 배경 색으로 복원

커서 움직임 및 화면 제어

Escape 코드	기능
[2J	화면 전체 지우기 (Clear Screen)
[H	커서 위치를 (1,1)로 이동
[A	커서를 위로 이동
[B	커서를 아래로 이동
[C	커서를 오른쪽으로 이동
[D	커서를 왼쪽으로 이동
[K	현재 줄 지우기
[s	현재 커서 위치 저장
[u	저장된 커서 위치 복원