Python: Pip 速查表

Version: 01

出品: Python 数据之道

Pip 速查表

安装管理

以 Python 库 requests 为例:

- 安装 Python 库
- pip install requests
 - 安装指定版本的 Python 库
- pip install requests==2.25
 - 从本地wheel文件安装
- pip install requests-2.25.1-py3-none-any.whl
 - 从 git 仓库安装
- pip install git+https://github.com/psf/requests.git
 - 从国内镜像安装
- pip install -i url requests

其中国内镜像源(url)可以是清华、中科大、豆瓣等:

清华: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

豆瓣: http://pypi.douban.com/simple/

- 安装特定范围内最新的 Python 库
- pip install requests>=2.22.0,<3
 - 安装时指定不安装特定版本
- pip install requests!=2.21.0
 - 更新 Python 库
- pip install --upgrade requests或
- pip install requests -U
 - 查看可供安装的版本
- pip install requests==lemon

卸载管理

以 Python 库 requests 为例:

pip uninstall requests

List

以 Python 库requests 为例,使用 pip 的 list 命令查看已安装 Python 库的信息:

- 查看已安装的 Python 库
- pip list
 - 查询当前环境中可升级的包
- pip list -o或
- pip list --outdated
 - 查看已安装的最新的 Python 库
- pip list -u或
- pip list --uptodate

Show

以 Python 库requests 为例,使用 pip 的 list 命令查看已安装 Python 库的具体信息:

- 查看 Python 库的信息
- pip show requests
 - 查看 Python 库的信息以及文件
- pip show requests -f或
- pip show requests --files

Download

download 其实不经常用,以 Python 库requests为例,命令如下 pip download requests

Freeze

■ 导出依赖包列表

获取当前环境安装 python 库的版本信息,存入到文本文件中 pip freeze > requirements.txt

■ 从依赖包列表中安装

pip install -r requirements.txt

freeze 命令对于 Python 安装情况的复用性操作很方便。

Wheel

将 Python 库制作成 wheel 文件,可以方便的供他人使用,先安装 wheel 库:

pip install wheel

■ 将特定 Python 库制作成 wheel 文件:

pip wheel --wheel-dir DIR some-package[==version]

其中, DIR 是保存文件的路径, 比如我的路径是

/Users/lemon/Downloads/

■ 根据依赖包信息,制作 wheel 文件:

pip wheel --wheel-dir DIR -r requirements.txt

更多精选资料

Python 数据之道

在公众号「Python 数据之道」回复「600」获取《Python 知识手册》



价值前瞻

在公众号「**价值前瞻**」回复「**书单**」获取精选书单,包括《如何阅读一本书》、《价值》、《原则》、《投资最重要的事》等



沟通联系

网站: http://liyangbit.com

鉴于笔者的知识和能力水平有限,文件中如果有不准确之处,请在微信公众号「Python 数据之道」后台回复"w",添加个人微信来沟通。

2021-06-21

1/1

作者: 阳哥 出品: Python 数据之道