1. Czym jest IIS?

IIS to wbudowana rola systemu Windows Server, która umożliwia uruchamianie własnych serwerów WWW oraz FTP w sieci.

2. Instalacja roli IIS

Ponieważ usługa nie jest domyślnie instalowana w systemie, należy ją dodać ręcznie:

1. Uruchom **Menedżer serwera** (*Server Manager*) i kliknij **Dodaj role i funkcje**.
2. W kreatorze przeklikaj kolejne ekrany (pozostawiając opcje domyślne) aż do sekcji wyboru ról.
3. Zaznacz **IIS (Internet Information Services)**, kliknij *Dalej*, a następnie **Instaluj**.
4. Po zakończeniu instalacji zarządzanie serwerem odbywa się przez konsolę **Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)** dostępną z poziomu Menedżera serwera.

3. Konfiguracja domyślnej strony WWW

- **Katalog roboczy:** Domyślne pliki strony znajdziesz w ścieżce `%SystemDrive%\inetpub\wwwroot`.
- **Edycja zawartości:** Możesz zmodyfikować znajdujący się tam plik (np. `iisstart.htm`) w Notatniku, wpisując własną treść (np. nazwę pracowni).
- **Testowanie:** Wpisując w przeglądarce `localhost`, `127.0.0.1` lub adres IP serwera (np. `192.168.10.1`), zobaczysz przygotowaną stronę.

4. Tworzenie własnej, niestandardowej witryny WWW

1. W Menedżerze IIS kliknij prawym przyciskiem myszy na folder **Witryny** (*Sites*) i wybierz **Dodaj witrynę sieci Web...**
2. Wprowadź nazwę witryny oraz wskaż fizyczny folder na dysku, w którym znajdują się pliki strony (np. plik `index.html`).
3. **Konflikt portów:** Jeśli zostawisz domyślny port `80`, system może wyświetlić ostrzeżenie, że inna strona (np. domyślna) już z niego korzysta.
4. **Uruchomienie:** Kliknij **Rozpocząć** (*Start*) obok nowej witryny.
5. **Dostęp z zewnątrz/klienta:** Stronę można wywołać z komputera klienckiego, wpisując w przeglądarce IP serwera (np. `192.168.10.1`) lub lokalną nazwę domeny (np. `zse.com`).

5. Zmiana portu witryny

Jeśli chcesz uruchomić stronę na innym porcie (np. `2000`):

1. Kliknij PPM na wybraną witrynę w Menedżerze IIS i wybierz **Edytuj powiązania** (*Bindings*).
2. Zmień numer portu (np. na `2000`).
3. W przeglądarce adres wpisuje się teraz wraz z numerem portu, np.: `[http://192.168.10.1:2000](http://192.168.10.1:2000)`.