


Diagram stanów oraz opis tekstowy jego elementów



1. Stan początkowy: Reprezentowany przez pełne, czarne koło. Wskazuje punkt, w którym rozpoczyna się cykl życia każdego nowego obiektu zamówienia.
2. Stan końcowy: Reprezentowany przez czarne koło wpisane w okrąg. Oznacza zakończenie cyklu życia zamówienia (zarówno po sukcesie, jak i po anulowaniu).
3. PRZYJETE: Pierwszy stan roboczy zamówienia. Oznacza, że zamówienie zostało prawidłowo zarejestrowane w systemie przez pracownika biura i czeka na dalsze działania.
4. W_TRAKCIE_KOMPLETACJI: Stan, w którym zamówienie trafia na magazyn. Oznacza, że towary są fizycznie wyszukiwane i zbierane przez magazyniera.
5. GOTOWE_DO_WYSYLKI: Stan informujący, że wszystkie pozycje z zamówienia zostały pomyślnie spakowane. Stan ten posiada wewnętrzną akcję wejściową (entry / wygenerujPotwierdzenie()), co oznacza, że w momencie wejścia w ten stan generowane jest potwierdzenie złożenia zamówienia.
6. WYSLANE: Stan aktywujący się w momencie, gdy zamówienie opuszcza magazyn i zostaje przekazane do transportu.
7. DOSTARCZONE: Stan sukcesu - zamówienie dotarło fizycznie do klienta docelowego.
8. ANULOWANE: Stan awaryjny/rezygnacji. Trafiają tu zamówienia, które z jakiegoś powodu nie mogą być zrealizowane (np. brak towaru, anulowanie przez klienta).
9. przyjmijZamowienie(): Przejście ze Stanu początkowego do stanu PRZYJETE (wywoływane przez PracownikBlura).

10. `zmienStatus(W_TRAKCIE_KOMPLETACJI)`: Przejście ze stanu `PRZYJETE` do `W_TRAKCIE_KOMPLETACJI`. Informuje system o rozpoczęciu fizycznej pracy nad zamówieniem.
11. `anulujZamowienie()`: Dwa niezależne przejścia prowadzące do stanu `ANULOWANE` - jedno ze stanu `PRZYJETE`, drugie ze stanu `W_TRAKCIE_KOMPLETACJI` (wywoływane przez `PracownikBiura` w przypadku rezygnacji).
12. `potwierdzSkompletowanieZamowienia()`: Przejście ze stanu `W_TRAKCIE_KOMPLETACJI` do `GOTOWE_DO_WYSYLKI` (wywoływane przez `Magazynier` po spakowaniu paczki).
13. `potwierdzZaladunekPojazdu()`: Przejście ze stanu `GOTOWE_DO_WYSYLKI` do `WYSLANE` (wywoływane przez `Kierowca` przy odbiorze towaru z magazynu).
14. `potwierdzDostawe()`: Przejście ze stanu `WYSLANE` do `DOSTARCZONE` (wywoływane przez `Kierowca` po przekazaniu towaru klientowi).

Mateusz Motuk