Instrucciones: Radio



Nombre del recurso	Radio
Descripción	Este recurso permite crear una radio en la que los participantes pueden sintonizar diferentes frecuencias y ajustar el volumen. La radio puede vincularse a un reto de la escape room y a su solución.
Requisitos de uso	Ninguno.
Opciones de configuración	
Apariencia	Esta opción permite seleccionar la apariencia de la radio. Puede tomar los siguientes valores: "Estándar" o "Retro".
Acción tras resolver	Esta opción permite seleccionar la acción que será llevada a cabo después de que los participantes sintonicen la emisora o frecuencia correcta en la radio, es decir, la emisora o frecuencia que deben sintonizar para resolver el reto vinculado. Puede tomar los siguientes valores: **Ninguna** **Reproducir sonido**: Si se selecciona esta acción, los participantes podrán escuchar un archivo de audio en la radio después de sintonizar la emisora correcta y el reto vinculado se completará una vez que el audio haya terminado de reproducirse. Este archivo de audio debe especificarse mediante la opción “Emisoras”.
Reproducir el audio de las emisoras en bucle	Esta opción permite especificar si los archivos de audio asociados a las emisoras se reproducirán en bucle.
Frecuencia inicial	Esta opción permite especificar la frecuencia inicial de la radio en MHz. El valor se debe expresar como un número con un decimal y debe estar comprendido entre 87,0 (o 88,0 para la apariencia “Retro”) y 108,0.
Volumen inicial	Esta opción permite especificar, en %, el volumen que tendrá inicialmente la radio.

<table>
<tr><td>Emisoras</td><td>En esta sección, puedes asociar archivos de audio a las emisoras que se pueden sintonizar en la radio. Para cada emisora a la que quieras asociar un archivo de audio, debes especificar las siguientes opciones:<table><tr><td>Frecuencia</td><td>Debe ser un número con un decimal comprendido entre 87,0 (o 88,0 para la apariencia “Retro”) y 108,0.</td></tr><tr><td>Audio</td><td>La URL del archivo de audio que se asociará a la emisora.
Este archivo de audio se reproducirá siempre que la radio esté sintonizada a la frecuencia de la emisora o, si se ha especificado una tolerancia superior a 0 en alguna de las opciones “Tolerancia” o “Tolerancia con ruido”, siempre que la radio esté sintonizada a una frecuencia dentro del intervalo alrededor de la frecuencia de la emisora determinado por estas opciones.
El archivo de audio debe ser compatible con HTML5 y utilizar uno de los siguientes formatos: mp3, wav, ogg, oga, m4a, mp4, aac, webm, opus o flac. Además, su URL debe terminar con la extensión correspondiente al formato utilizado (por ejemplo, .mp3, .wav o .ogg).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Tolerancia</td><td>Máxima desviación de frecuencia permitida para que una emisora se considere correctamente sintonizada y su audio asociado se reproduzca sin ruido. Por ejemplo, si esta opción tiene un valor de 0,1, el archivo de audio asociado a una emisora con una frecuencia de 99,5 MHz se reproducirá sin ruido siempre que la radio esté sintonizada a una frecuencia comprendida entre 99,4 y 99,6 MHz. Además, si para resolver el reto vinculado es necesario sintonizar esta emisora, los participantes podrán resolver dicho reto sintonizando la radio a cualquier frecuencia comprendida entre 99,4 y 99,6 MHz.
El valor de esta opción debe ser un número con un decimal. Si su valor es 0, los archivos de audio asociados a las emisoras solo se reproducirán sin ruido cuando la radio esté sintonizada a la frecuencia exacta de la emisora correspondiente y, si la radio tiene un reto vinculado y no existe ninguna otra tolerancia superior a 0, para resolver dicho reto será necesario sintonizar la radio a la frecuencia exacta especificada en la solución.</td></tr>
<tr><td>Tolerancia con ruido</td><td>Máxima desviación de frecuencia permitida para que una emisora se considere correctamente sintonizada y su audio asociado se reproduzca con ruido. Independientemente del valor de esta opción, siempre que la radio esté sintonizada a una frecuencia que se encuentre dentro del intervalo establecido alrededor de la frecuencia de una determinada emisora en base al valor de la opción “Tolerancia”, dicha emisora se considerará correctamente sintonizada y su audio asociado se reproducirá sin ruido.
Del mismo modo, con independencia del valor que tenga la opción “Tolerancia”, siempre que la radio esté sintonizada a una frecuencia que se encuentre dentro del intervalo establecido alrededor de la frecuencia de una determinada emisora en base al valor de la opción “Tolerancia con ruido”, dicha emisora se considerará correctamente sintonizada y, por tanto, podrá permitir a los participantes resolver el reto vinculado.
Por ejemplo, si la opción “Tolerancia con ruido” tiene un valor de 0,4 y la opción “Tolerancia” tiene un valor de 0,1, el archivo de audio asociado a una emisora con una frecuencia de 99,5 MHz se reproducirá sin ruido siempre que la radio esté sintonizada a una frecuencia comprendida entre 99,4 y 99,6 MHz, mientras que se reproducirá con ruido cuando esté sintonizada a una frecuencia comprendida entre 99,1 y 99,3 MHz o entre 99,7 y 99,9 MHz. Además, si para resolver el reto vinculado es necesario sintonizar esta emisora, los participantes podrán resolverlo sintonizando la radio a cualquier frecuencia comprendida entre 99,1 y 99,9 MHz.
El valor de esta opción debe ser un número con un decimal.</td></tr>
</table>

Mantener estado de la radio	Esta opción permite conservar el estado de la radio (el volumen seleccionado y, excepto con la apariencia “Retro”, la frecuencia seleccionada) cuando la aplicación se cierra. Para evitar problemas relacionados con la reproducción automática de archivos de audio en los navegadores web, la radio siempre estará apagada al iniciarse la aplicación, incluso aunque esta opción esté habilitada. Dado que, con la apariencia “Retro”, la radio debe encenderse mediante la rueda de volumen, este siempre estará ajustado a 0 al iniciar la aplicación, aunque esta opción esté habilitada.
Fondo	Esta opción permite cambiar el fondo predeterminado. Puedes introducir la URL de cualquier imagen que tengas en tu catálogo de recursos.
Solución	Puedes vincular la radio a un reto de la escape room y especificar una solución para dicho reto. Si lo haces, los participantes podrán superar el reto sintonizando una emisora o una frecuencia determinada. Si para resolver el reto se debe sintonizar una emisora, también puedes exigir a los participantes que escuchen el archivo de audio asociado a dicha emisora hasta que termine de reproducirse para superar el reto. Consulta la descripción de la opción “Acción tras resolver” para más detalles. La solución del reto vinculado debe ser una frecuencia en MHz, expresada como un número con un decimal utilizando un punto (“.”) como separador decimal. Si esta frecuencia se corresponde con la de alguna de las emisoras especificadas mediante la opción “Emisoras”, entonces los participantes deberán sintonizar dicha emisora para superar el reto (para lo cual deberán sintonizar la frecuencia de la emisora o, si se ha especificado una tolerancia superior a 0 en alguna de las opciones “Tolerancia” o “Tolerancia con ruido”, una frecuencia que se encuentre dentro del intervalo alrededor de la frecuencia de la emisora determinado por estas opciones). En caso contrario, los participantes deberán sintonizar exactamente la frecuencia especificada como solución para superar el reto. Por ejemplo, si los participantes deben sintonizar una frecuencia de 96,1 MHz o una emisora con esta misma frecuencia para resolver el reto, la solución debe ser: *96.1*