

Instrucciones: Televisión



Nombre del recurso	Televisión
Descripción	Este recurso permite crear una TV en la que los participantes pueden cambiar de canal y reproducir contenido de una fuente auxiliar (p. ej., un disco Blu-ray o una cinta VHS). La TV puede vincularse a un reto de la escape room y a su solución.
Requisitos de uso	Ninguno.
Opciones de configuración	
Apariencia	Esta opción permite seleccionar la apariencia de la TV. Puede tomar los siguientes valores: "Smart TV", "Retro con mando" o "Retro".
Relación de aspecto	Esta opción permite seleccionar la relación de aspecto de la pantalla de la TV. Puede tomar los siguientes valores: "16:9" o "4:3".

Acción tras resolver	Esta opción permite seleccionar la acción que será llevada a cabo después de que los participantes accedan a la fuente correcta, es decir, a la fuente especificada por la solución del reto vinculado. Puede tomar los siguientes valores:	
	Ninguna	
	Mostrar mensaje	Si se selecciona esta acción, los participantes podrán ver un mensaje en la TV después de acceder a la fuente correcta y el reto vinculado se superará cuando transcurra un tiempo determinado desde ese momento. Este tiempo puede especificarse, en segundos, mediante la opción "Tiempo mínimo del mensaje de acierto". El mensaje debe especificarse mediante la opción "Canales" si la fuente correcta es un canal o mediante la opción "Contenido de la fuente auxiliar" en caso contrario.
	Reproducir vídeo	Si se selecciona esta acción, los participantes podrán ver un vídeo en la TV después de acceder a la fuente correcta y el reto vinculado se superará cuando finalice la reproducción de dicho vídeo. Si la fuente correcta es un canal, el vídeo que será reproducido se debe especificar mediante la opción "Canales". En caso contrario, este vídeo se debe especificar mediante la opción "Contenido de la fuente auxiliar".
Longitud máxima del número de canal	Esta opción permite especificar la cantidad máxima de dígitos que puede tener un canal. Por ejemplo, si su valor es 4, los participantes podrán seleccionar canales entre el 0 y el 9999.	
Reproducir vídeos de los canales en bucle	Esta opción permite especificar si los vídeos asociados a los canales se reproducirán en bucle.	
Simular ruido de señal	Esta opción permite aplicar un efecto de ruido de señal al contenido reproducido en la TV.	
Tamaño del texto de los mensajes	Esta opción permite ajustar el tamaño del texto de los mensajes asociados a un canal o a la fuente auxiliar.	
Margen superior del contenido	Esta opción permite especificar, en %, el margen superior entre el borde de la TV y el contenido reproducido.	
Margen inferior del contenido	Esta opción permite especificar, en %, el margen inferior entre el borde de la TV y el contenido reproducido.	
Margen izquierdo del contenido	Esta opción permite especificar, en %, el margen izquierdo entre el borde de la TV y el contenido reproducido.	
Margen derecho del contenido	Esta opción permite especificar, en %, el margen derecho entre el borde de la TV y el contenido reproducido.	
Volumen inicial	Esta opción permite especificar, en %, el volumen que tendrá inicialmente la TV.	
Tipo de fuente auxiliar	Esta opción permite especificar si la TV dispondrá de una fuente auxiliar y, en caso afirmativo, de qué tipo será. Las fuentes auxiliares disponibles dependen del valor seleccionado para la opción "Apariencia". Los posibles valores de la opción "Tipo de fuente auxiliar" son: "Ninguna", "Almacenamiento interno" (solo disponible para la apariencia SmartTV), "Disco" (solo disponible para la apariencia SmartTV) y "VHS" (solo disponible para las apariencias retro).	

Estado inicial de la fuente auxiliar	En el caso de que exista alguna fuente auxiliar que pueda insertarse y extraerse (p. ej., un disco o una cinta VHS), esta opción permite especificar si dicha fuente estará inicialmente dentro o fuera del reproductor.						
Estado inicial del reproductor VHS	Esta opción solo está disponible para la apariencia “Retro” y permite especificar si el reproductor VHS estará inicialmente encendido o apagado.						
Permitir avance y rebobinado	Esta opción permite indicar si los participantes podrán rebobinar y avanzar rápidamente el vídeo asociado a la fuente auxiliar en caso de que exista.						
Canales	En esta sección puedes asociar vídeos y mensajes a los canales de la TV. Para cada canal al que quieras asociar un contenido debes especificar la siguiente opción: <table border="1"> <tr> <td>Número de canal</td><td>Debe ser un número entero igual o superior a 0 cuya cantidad de dígitos sea igual o inferior al valor indicado en la opción “Longitud máxima del número de canal”.</td></tr> </table> Además, también deberás especificar una de la siguientes dos opciones: <table border="1"> <tr> <td>Vídeo</td><td>La URL del vídeo que se asociará al canal. Este vídeo será reproducido siempre que se acceda al canal. El vídeo debe ser compatible con HTML5 y tener alguno de los siguientes formatos: mp4, webm u ogg. Además, la URL del vídeo debe finalizar con la extensión correspondiente al formato utilizado (.mp4, .webm o .ogg).</td></tr> <tr> <td>Mensaje</td><td>Texto del mensaje que se asociará al canal. Este texto será mostrado siempre que se acceda al canal.</td></tr> </table>	Número de canal	Debe ser un número entero igual o superior a 0 cuya cantidad de dígitos sea igual o inferior al valor indicado en la opción “Longitud máxima del número de canal”.	Vídeo	La URL del vídeo que se asociará al canal. Este vídeo será reproducido siempre que se acceda al canal. El vídeo debe ser compatible con HTML5 y tener alguno de los siguientes formatos: mp4, webm u ogg. Además, la URL del vídeo debe finalizar con la extensión correspondiente al formato utilizado (.mp4, .webm o .ogg).	Mensaje	Texto del mensaje que se asociará al canal. Este texto será mostrado siempre que se acceda al canal.
Número de canal	Debe ser un número entero igual o superior a 0 cuya cantidad de dígitos sea igual o inferior al valor indicado en la opción “Longitud máxima del número de canal”.						
Vídeo	La URL del vídeo que se asociará al canal. Este vídeo será reproducido siempre que se acceda al canal. El vídeo debe ser compatible con HTML5 y tener alguno de los siguientes formatos: mp4, webm u ogg. Además, la URL del vídeo debe finalizar con la extensión correspondiente al formato utilizado (.mp4, .webm o .ogg).						
Mensaje	Texto del mensaje que se asociará al canal. Este texto será mostrado siempre que se acceda al canal.						
Contenido por defecto de los canales	Esta opción permite cambiar el contenido que se mostrará por defecto al acceder a un canal que no tenga ningún vídeo ni mensaje asociado. Es posible especificar un vídeo o un mensaje de la misma forma que para los canales.						
Contenido de la fuente auxiliar	Esta opción permite asociar un contenido (vídeo o mensaje) a la fuente auxiliar elegida para que se muestre en la TV cuando dicha fuente sea seleccionada por los participantes. Para ello, debes especificar un vídeo o un mensaje de la misma forma que para los canales.						
Mantener estado de la TV	Esta opción permite conservar el estado de la TV (fuente seleccionada, volumen, estado de la fuente auxiliar, etc.) cuando la aplicación se cierra. Para evitar problemas relacionados con la reproducción automática de vídeos en los navegadores web, la TV siempre estará apagada al iniciarse la aplicación, incluso aunque esta opción esté habilitada.						
Fondo	Esta opción permite cambiar el fondo predeterminado. Puedes introducir la URL de cualquier imagen que tengas en tu catálogo de recursos.						
Solución	Puedes enlazar la televisión a un reto de la escape room y especificar una solución para dicho reto. Si lo haces, los participantes podrán superar el reto seleccionando en la TV un canal determinado o la fuente auxiliar. Adicionalmente, puedes requerir a los participantes que finalicen la reproducción de un vídeo o visualicen un mensaje durante un tiempo determinado para superar el reto. Consulta la descripción de la opción “Acción tras resolver” para más detalles. Si se desea que los participantes deban seleccionar un canal determinado para resolver el reto, la solución deberá consistir en los dígitos del canal separados por punto y coma. Por ejemplo, si los participantes deben seleccionar el canal 1234, la solución deberá ser: 1;2;3;4						

	Por el contrario, si se desea que los participantes deban seleccionar la fuente auxiliar para resolver el reto, la solución deberá ser la siguiente palabra:
--	--

input