MANUAL DE USUARIO • GUÍA OPERATIVA OFICIAL

RED NEXUS

Cajero Automático Multibanca ISO 8583 • Terminal ATM-NX-01

Manual ilustrado y procedimiento integral para usuarios finales sobre operaciones de cajero automático: retiros, consultas de saldo, estado de cuenta, reversas y reconocimiento multibanca dinámico.

Sistema:	Red Nexus ATM & Switch Transaccional
Terminal ID:	ATM-NX-01 (Conmutador Nacional)
Bancos Integrados:	Banco Industrial, G&T Continental, Banrural, BAC, Promerica, BAM
Moneda Operativa:	Quetzales de Guatemala (GTQ - ISO 320)
Versión del Manual:	1.0 (Producción)
Fecha de Emisión:	Octubre 2026

1. Introducción al Cajero Automático RED NEXUS

El **Cajero Automático RED NEXUS (Terminal ATM-NX-01)** es una terminal de autoservicio financiero de última generación integrada a la pasarela nacional de conmutación bancaria de Guatemala. Su objetivo es brindar a los cuentahabientes de múltiples instituciones financieras la capacidad de realizar transacciones en tiempo real con los más altos estándares de disponibilidad, seguridad y fiabilidad internacional bajo la norma **ISO 8583**.

> **¿Qué es RED NEXUS?**
> RED NEXUS es la red interbancaria inteligente que interconecta a los principales bancos del sistema guatemalteco. Cuando usted inserta su tarjeta, el cajero identifica en milisegundos a su banco emisor y personaliza toda la experiencia visual (colores institucionales, logotipos y comprobantes impresos).

1.1 Bancos Soportados en la Red


La terminal reconoce automáticamente las tarjetas emitidas por los siguientes bancos autorizados:

Institución Bancaria	Prefijo PAN / Identificador	Distintivo Visual	Colores Institucionales
Banco Industrial (BI)	4532... (Visa Débito)	`BI`	Azul Marino Corporativo / Acentos Amarillos
G&T Continental	5412... (Mastercard Débito)	`G&T`	Azul Zafiro / Naranja Granate
Banrural	4000... (Visa Amigo)	`BANRURAL`	Verde Bosque / Acentos Dorados
BAC Credomatic	4000... (Visa Roja)	`BAC`	Rojo Carmesí / Grafito Carbón
Banco Promerica	4000... (Visa Verde)	`PROMERICA`	Verde Lima / Turquesa Petróleo
Banco Agromercantil (BAM)	4850... (Visa Signature)	`BAM`	Azul Cobalto / Dorado Mate

2. Descripción del Hardware del Cajero

La interfaz del cajero reproduce fielmente el diseño ergonómico de los cajeros automáticos físicos (NCR, Diebold Nixdorf y Wincor Nixdorf), compuesto por 5 componentes clave:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 MARQUESINA SUPERIOR RED NEXUS (ATM-NX-01)               |
```



1. Pantalla CRT con Botones de Bisel (Bezel Keys)

- **Botones Laterales Izquierdos (L1, L2, L3, L4):** Corresponden en el teclado de su computador a las teclas F1, F2, F3 y F4.
- **Botones Laterales Derechos (R1, R2, R3, R4):** Corresponden en el teclado de su computador a las teclas F5, F6, F7 y F8.

2. Ranura de Inserción de Tarjeta

Permite insertar la tarjeta de débito haciendo clic sobre la ranura física luminosa o mediante el botón de selección de tarjetas de la billetera.

3. Teclado Metálico Criptográfico (PIN Pad)

Equipado con retroalimentación visual táctil. Permite ingresar el PIN y los montos monetarios tanto haciendo clic en los botones metálicos con el mouse como utilizando el **teclado numérico (Numpad)** o el teclado estándar de su computadora.

4. Impresora de Recibo Térmico

Genera e imprime el comprobante físico oficial de cada transacción, detallando fecha, hora, banco, RRN, STAN y código de aprobación.

5. Dispensador de Efectivo

Dispensador automatizado que entrega billetes de denominaciones oficiales de Guatemala (Q.100 y Q.200) tras la aprobación de la transacción.

3. Guía Paso a Paso de Operaciones

Paso 1: Inicio e Inserción de la Tarjeta

1. En la pantalla de bienvenida de RED NEXUS, haga clic en el botón **"INSERTAR TARJETA DE DÉBITO"** o presione sobre la ranura luminosa de tarjeta.
2. Se abrirá la ventana modal con las tarjetas disponibles en la base de datos de SQL Server. Cada tarjeta muestra el titular, número de cuenta, banco emisor, PIN y saldo disponible.
3. Seleccione la tarjeta deseada haciendo clic en **"Insertar"**. (También puede digitar un número PAN de 16 dígitos manualmente).
4. Al insertar la tarjeta, el chasis y la pantalla del cajero cambiarán instantáneamente a los colores y logotipo del banco emisor correspondiente.

Paso 2: Ingreso de la Clave Secreta (PIN)

1. La pantalla solicitará: "*INGRESE SU NÚMERO DE PIN SECRETO*".
2. Digite su clave de 4 dígitos utilizando el teclado numérico de su computador o haciendo clic sobre los botones metálicos 0 al 9.
3. Cada dígito se representará con un círculo confidencial (•) para garantizar su privacidad.
4. Si comete un error, presione **CORREGIR** (`Backspace`) o **LIMPIAR** (`Delete`).
5. Si desea cancelar la operación y recuperar su tarjeta, presione **CANCELAR** (`Escape`) o el botón lateral `F8`.
6. Al completar los 4 dígitos, el sistema validará automáticamente su PIN y le dará acceso al Menú Principal.

Paso 3: Menú Principal de Opciones

En el Menú Principal, usted podrá seleccionar cualquiera de las siguientes operaciones mediante los botones de bisel o presionando los números del 1 al 8 en su teclado:

Opción / Tecla	Botón Lateral	Operación	Descripción
Tecla 1 / `F1`	L1 (Izquierda superior)	**Retiro Monetario**	Accede al submenú de selección de montos en cuenta monetaria.
Tecla 2 / `F2`	L2 (Izquierda media-alta)	**Retiro Ahorros**	Accede al submenú de selección de montos en cuenta de ahorros.
Tecla 3 / `F3`	L3 (Izquierda media-baja)	**Consulta de Saldo**	Envía la trama ISO MTI 0100 y muestra el saldo contable y disponible.

Opción / Tecla	Botón Lateral	Operación	Descripción
Tecla 4 / F4	L4 (Izquierda inferior)	**Seguridad / Info PIN**	Muestra la credencial de seguridad verificada de la tarjeta en modal personalizado.
Tecla 5 / F5	R1 (Derecha superior)	**Reversa (MTI 0420)**	Simula una reversa financiera ISO 8583 por falla de dispensador.
Tecla 6 / F6	R2 (Derecha media-alta)	**Echo Test (MTI 0800)**	Verifica la conectividad de red con el switch bancario central.
Tecla 7 / F7	R3 (Derecha media-baja)	**Estado de Cuenta**	Consulta los últimos movimientos registrados en SQL Server.
Tecla 8 / F8	R4 (Derecha inferior)	**Salir / Expulsar**	Finaliza la sesión de forma segura y devuelve la tarjeta.

4. Operación Detallada: Retiro de Efectivo

1. Desde el Menú Principal, presione **1. RETIRO MONETARIO** (F1) o **2. RETIRO AHORROS** (F2).
2. Aparecerá la pantalla con montos rápidos predefinidos:
   - F1: Q. 100.00 | F5: Q. 1,000.00
   - F2: Q. 200.00 | F6: Q. 1,500.00
   - F3: Q. 500.00 | F7: Q. 2,000.00
   - F4: OTRA CANTIDAD (Permite ingresar cualquier múltiplo de Q.100)
   - F8: VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL
3. Al presionar el monto deseado, la pantalla mostrará el mensaje animado: "*PROCESANDO TRANSACCIÓN... NO RETIRE SU TARJETA*" mientras se transmite la trama **ISO 8583 MTI 0200** al switch bancario.
4. Una vez autorizada por el Core Bancario en SQL Server:
   - La pantalla mostrará el comprobante digital con código de aprobación **00 - APROBADA**.
   - El dispensador de efectivo expulsará los billetes correspondientes con animación luminosa.
   - Haga clic sobre los billetes o presione el botón para retirarlos.
5. Opciones disponibles en la pantalla de éxito:
   - F5 / Botón 1: **VER RECIBO PAPEL** (Muestra el ticket térmico físico).
   - F6 / Botón 2: **OTRA OPERACIÓN** (Regresa al menú sin expulsar la tarjeta).
   - F8 / Botón 4: **EXPULSAR TARJETA** (Finaliza la sesión).

5. Operación Detallada: Consulta de Saldo

1. En el Menú Principal, presione F3 o la tecla numérica `3`.
2. El cajero transmitirá la trama **MTI 0100 (Processing Code 300000)**.
3. La pantalla presentará el diseño de doble columna de alta fidelidad:
   - **Columna Izquierda:** Nombre del Banco emisor, distintivo ISO 8583 MTI 0110, número de cuenta enmascarado, titular y caja destacada con el **SALDO DISPONIBLE** y el **SALDO CONTABLE** en Quetzales.
   - **Columna Derecha:** Opciones alineadas perfectamente con los botones físicos:
     - F5: **IMPRIMIR RECIBO** (Imprime comprobante impreso de saldo).
     - F7: **OTRA OPERACIÓN** (Regresa al menú principal).
     - F8: **EXPULSAR TARJETA** (Expulsa y reinicia).

> **Sin Desbordamientos Visuales:** La pantalla de saldo ha sido calibrada a 240 píxeles de altura exacta, garantizando que ninguna información sobrepase el borde de la pantalla CRT ni interfiera con las molduras del hardware.

6. Comprobante de Operación (Recibo Térmico)

El cajero emite recibos impresos con diseño térmico fotorrealista. Los elementos incluidos en el recibo son:

- **Encabezado Bancario:** Logotipo y nombre del banco emisor de la tarjeta.
- **Identificación de Red:** RED NEXUS GUATEMALA - Pasarela Interbancaria Nacional.
- **Terminal y Ubicación:** Terminal ATM-NX-01, Ciudad de Guatemala.
- **Fecha y Hora:** Estampa de tiempo exacta de la transacción.
- **Número de Auditoría (STAN):** Número de 6 dígitos para rastreo ante el banco emisor.
- **Referencia de Recuperación (RRN):** Código de 12 dígitos para conciliación contable.
- **Código de Autorización:** Clave única generada por el Core Bancario SQL Server.
- **PAN Enmascarado:** Formato seguro `4532 •••• •••• 0001` conforme a la norma PCI-DSS.
- **Saldos:** Saldo anterior, monto operado y nuevo saldo disponible.
- **Leyenda de Cierre:** "GRACIAS POR USAR LA RED INTERBANCARIA NEXUS".

7. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

Situación / Error	Causa Probable	Solución en el Cajero
Fondos Insuficientes (Código 51)	El monto solicitado supera el saldo disponible en la cuenta de SQL Server.	Seleccione un monto menor o consulte su saldo con F3.
Tarjeta Bloqueada (Código 67)	La tarjeta tiene estado `BLOCKED` en el Core Bancario.	El cajero rechazará la transacción por seguridad. Ingrese a la Administración para desbloquearla.
Tarjeta Vencida (Código 54)	La fecha de expiración o estado es `EXPIRED`.	Utilice una tarjeta con estado `ACTIVE`.
Límite Diario Excedido (Código 61)	Se superó el límite diario configurado en la cuenta (por ejemplo Q.500.00 diarios).	Retire un monto dentro del límite disponible o espere al día siguiente.
No se abre el recibo al presionar F5	La ventana emergente de recibo físico está minimizada.	Presione nuevamente F5 o haga clic en la ranura de *Impresora de Recibo*.