

Stage de première année chez Fnac DARTY Poste de travail:




Taches effectu és en entrepr ise Configuration des matériels informatiques : PC, Tablettes, TPE, téléphone portables

Gérer les incidents des matériels informatiques via un site internets

# Site internet Fnac Darty pour gérer les incidents

	Jone	-	Marine St.	10 miles	0.00		the same of the sa		J-15-1-	11-1-11	
1139113 29/3/2024 14:31:56	29/3/2024 14:32:50	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - TPE \ INGENICO IPP350 FNACSHOP - BUG FONCTIONINEL " pb tpe	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - TPE \ INGENICO IPP350 FNACSHOP - BUG FONCTIONNEL	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139111 29/3/2024 14:29:53	29/3/2024 14:30:18	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - TPE \ INGENICO IPP350 FNACSHOP - BUG FONCTIONNEL ** pb tpe	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - TPE \ INGENICO IPP350 FNACSHOP - BUG FONCTIONNEL	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139105 29/3/2024 14:25:01	29/3/2024 14:27:22	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - TPE \ INGENICO IPP350 FNACSHOP - CASSE- DETERIORATION ** pbr tpe	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - TPE \ INGENICO IPP350 FNACSHOP - CASSE- DETERIORATION	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139102 29/3/2024 14:22:54	29/3/2024 14:27:46	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - TPE \ INGENICO IPP350 - CASSE-DETERIORATION ** pb tpe - alerte irruption	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - TPE \INGENICO IPP350 - CASSE-DETERIORATION	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139090 29/3/2024 13:50:42	29/3/2024 14:04:30	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION ** Ouvertures incidents PDA	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139089 29/3/2024 13:50:39	29/3/2024 14:02:46	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION ** Ouvertures incidents PDA	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139088 29/3/2024 13:50:32	29/3/2024 14:04:04	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION ** Ouvertures incidents PDA	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC
1139087 29/3/2024 13:50:28	29/3/2024 14:03:36	En cours	faux	IT-PROD INTEGRATION ET LOGISTIQUE	0102	FNAC MATERIELS MAGASIN - PDA DIALOG 2 / ZEBRA - CASSE-DETERIORATION → Currectures incidents PD4	FNAC MATERIELS MAGASIN Email - PDA DIALOG 2 / ZEBRA- CASSE-DETERIORATION	FNAC - TERNES	FNAC PARIS	TRN	FNAC



# Configuration d'un TPE





# Tuto d'une configuration d'un TPE

# Procédure de Contrôle des Paramètres LANE 5000 pour FNACSHOP

Dans le package CAL\_LANE5000-FNACSHOP.zip la conf est normalement appliquée directement

= > Car il faut de toute façon charger le c3config /!\

Débrancher le TPE et rebrancher le TPE

Ou Appuyer simultanément sur les touches [Jaune] et [.] (Au-dessus de la touche verte)

Attendre le reboot du TPE et le retour à l'affichage du logo FNAC

Reconfigurer les paramètres du TPE.

 Définition du protocole de caisse touche verte du TPE pour valider.

Le terminal est alimenté et en attente.

Sélectionner la touche « \* F » Pour afficher les menus





Sélectionner la touche « Appads-T3F »

oming pour rivircorror

- Sélectionner «1 - PARAM TERMINAL ».

MENU
1 PARAM TERMINAL
2 COMMERCANI
3 MAINTENANCE

- Sélectionner « 1 - CAISSE ».

- Protocole Caisse 5 = C3 API EMBARQUE

- SSL Non MENU
1 CAISSE
2 CHEQUE
3 SERVEUR AXIS 5
4 TELECHARGEMENT
5 TERMINAL

PROTOCOLE CAISSE

1 NEAN1
2 - PROTOCOLE 6
3 - PROTOCOLE 9
4 - PROTOCOLE STC5
5 - C3 API EMBARQUE

SSL 1 - OUI 2 NON

MENU SERIE 1 - COM 0 2 - USB

3 - TCP/IP

Communication
 3 = TCPIP

 Sélection Port 9518 Port :

## Configurer les adresses Axis :

Sélectionner «1 - PARAM TERMINAL ». Sélectionner «3 - serveur Axis Sélectionner «1 - Axis Primaire Adresse 91.208.214.1 Port: 39704 SSL: OUI Profil SSL: ADS\_AX\_P00

Sélectionner «2 – Axis Secondaire Adresse 91.208.214.1 Port : 39704 SSL : OUI Profil SSL : ADS\_AX\_P00

## Configuration TMS

Pas de config manuel, les données sont récupérées à l'init du terminal

Initialiser le TPE → Initialisation monétique

## Configuration DHCP

Ci-dessous pour <u>réactiver</u> le DHCP LANE 5000 (les terminaux sont normalement livrée en DHCP par défaut)

Touche F
= > Panneau de contrôle
Paramètre Terminal
Moyen de communication

Ethernet

> Activation DHCP : ON

Après activation, redémarrer le terminal pour récupération de l'adresse