Nombre: Yorman Morillo

Curso: 4to desarrollo de software "A"

## Configurar una IVR en Issabel

- 1. Acceder a Issabel
- 1. Abrir el navegador web y dirigirnos con la dirección IP del servidor Issabel.
- 2. Iniciamos sesión
- 2. Crear un IVR
- 1. En el menú principal, seleccionamos PBX y luego selecciona Configuración PBX.
- 2. En el menú de la izquierda, hacemos clic en IVR.
- 3. Configura el IVR
- 1. Añadimos un nuevo IVR:
  - clic en el botón "Agregar Nuevo IVR".
  - Asignamos un nombre a la IVR para identificarlo fácilmente, por ejemplo, "pcs".
- 2. Grabación del mensaje:
- usamos una grabación existente. Para grabar un nuevo mensaje, ingresamos a Sistema > Grabaciones de Sistema y seguimos las instrucciones para grabar a través del teléfono.
  - Una vez que tengamos la grabación, seleccionamos el archivo en la configuración del IVR.
- 3. Definir las opciones del menú
- 1. Añadir entradas:
- Para cada opción que el usuario puede seleccionar (por ejemplo, presionar 1 para ventas, 2 para soporte), define las siguientes configuraciones:
  - Opción 1: secretaria.
  - Destino: ext103.

Nombre: Yorman Morillo

Curso: 4to desarrollo de software "A"

- 4. Guardamos y aplicamos los cambios
- 1. Una vez que hayamos configurado todas las opciones y destinos, clic en Guardar.
- 2. Para que los cambios surtan efecto, clic en el botón Aplicar configuración en la parte superior de la pantalla.

## 5. Prueba tu IVR

1. Realizamos una llamada de prueba para asegurarnos de que el IVR funcione. Escuchamos el mensaje de bienvenida y verificamos que cada opción del menú dirige la llamada al destino correcto.

## Conclusión

Configurar una IVR en Issabel implica crear y configurar un nuevo IVR, grabar un mensaje de bienvenida, definir las opciones del menú y sus destinos, y luego probar todo para asegurarse de que funciona correctamente.

Video: https://drive.google.com/file/d/15s9nZksZ32bSzejurJBfY7btcfV9zJdd/view?usp=sharing