

Стандартные монументы

Данный пункт настроек плагина отвечает за появления NPC на всех стандартных монументах. Все эти настройки располагаются в папке Monument (oxide\data\BetterNpc\Monument). Каждому файлу в данной папке соответствует стандартный монумент.

Если в папке отсутствует какой-либо файл стандартного монумента, вы можете создать его сами (необходимо назвать файл также, как называются стандартные монументы на карте внутри игры). Настройки можете скопировать из какого-либо другого стандартного монумента.

Параметры конфигурации:

- "Enabled? [true/false]" – позволяет включать/отключать появление NPC на монументе. Допустим на одной карте вам необходимо, чтобы на данном монументе появлялись NPC, а на другой карте вам этого не нужно, тогда вы можете легко воспользоваться данным параметром.
- "The size of the monument" – параметр содержит две величины, это длина и ширина монумента, необходим для рандомного появления NPC на монументе и указывания границ удаления стандартных NPC на монументе, если необходимо.
- "Remove other NPCs? [true/false]" – удаление стандартных NPC в пределах границ данного монумента.
- "Presets" – список всех пресетов NPC, которые должны появляться на монументе (описание настроек пресета NPC находится ниже).

Кастомные монументы

Данный пункт настроек плагина отвечает за появления NPC на кастомных монументах. Все эти настройки располагаются в папке Custom (oxide\data\BetterNpc\Custom). Каждому файлу в данной папке соответствует кастомный монумент.

Если вы купили карту с уже настроенными файлами появления NPC под кастомные монументы, то вам необходимо просто скопировать данные файлы в папку Custom. Если вы хотите создать и настроить появление NPC в вашем кастомном месте на карте, то вам необходимо воспользоваться командой в чате для администраторов /SpawnPointAdd {name} (смотреть описание команды ниже в описании).

Параметры конфигурации:

- "Enabled? [true/false]" – позволяет включать/отключать появление NPC на монументе. Допустим на одной карте вам необходимо, чтобы на данном монументе появлялись NPC, а на другой карте вам этого не нужно, тогда вы можете легко воспользоваться данным параметром.
- "Position" – позиция кастомного монумента на карте.
- "Rotation" – вращение кастомного монумента на карте (необходимо для того, чтобы использовать кастомные места для появления NPC на монументе, если монумент используется на нескольких картах).
- "Radius" – радиус кастомного монумента от позиции на карте.
- "Remove other NPCs? [true/false]" – удаление стандартных NPC в пределах границ данного монумента.
- "Presets" – список всех пресетов NPC, которые должны появляться на монументе (описание настроек пресета NPC находится ниже).

Дороги

Данный пункт настроек плагина отвечает за появления NPC на всех типах дорог. Все эти настройки располагаются в папке Road (oxide\data\BetterNpc\Road). Каждому файлу в данной папке соответствует свой тип дорог.

ExtraNarrow – узкие, не асфальтированные тропинки.

ExtraWide – широкая, асфальтированная, двухполосная, кольцевая дорога.

Standard – обычная, асфальтированная дорога.

Параметры конфигурации:

- "Enabled? [true/false]" – позволяет включать/отключать появление NPC на дороге. Допустим на одной карте вам необходимо, чтобы на данной дороге появлялись NPC, а на другой карте вам этого не нужно, тогда вы можете легко воспользоваться данным параметром.
- "Presets" – список всех пресетов NPC, которые должны появляться на дороге (описание настроек пресета NPC находится ниже).

Биомы

Данный пункт настроек плагина отвечает за появления NPC на всех типах биомов. Все эти настройки располагаются в папке Biome (oxide\data\BetterNpc\Biome). Каждому файлу в данной папке соответствует свой тип биома (Arctic, Arid, Temperate, Tundra).

Параметры конфигурации:

- "Enabled? [true/false]" — позволяет включать/отключать появление NPC в биоме. Допустим на одной карте вам необходимо, чтобы в данном биоме появлялись NPC, а на другой карте вам этого не нужно, тогда вы можете легко воспользоваться данным параметром.
- "Presets" — список всех пресетов NPC, которые должны появляться в биоме (описание настроек пресета NPC находится ниже).

Внутриигровые ивенты

Данный пункт настроек плагина отвечает за появления NPC на стандартных ивентах Rust. Все эти настройки располагаются в папке Event (oxide\data\BetterNpc\Event). Каждому файлу в данной папке соответствует свой тип ивента.

Поддерживаемые ивенты

AirDrop – когда самолет скидывает серверный AirDrop, то его будут охранять определенные пресеты NPC.

CH47 – когда чинук, скидывает свой заблокированный ящик в процессе патрулирования карты, то его будут охранять определенные пресеты NPC.

Bradley – когда кто то взрывает танк, то его ящики будут охранять определенные пресеты NPC.

Helicopter - когда кто то сбивает патрульный вертолет, то его ящики будут охранять определенные пресеты NPC.

Параметры конфигурации:

- "Enabled? [true/false]" – позволяет включать/отключать появление NPC на ивенте. Допустим на одной карте вам необходимо, чтобы на данном ивенте появлялись NPC, а на другой карте вам этого не нужно, тогда вы можете легко воспользоваться данным параметром.

- "Radius" – радиус появления NPC.

- "Presets" – список всех пресетов NPC, которые должны появляться на ивенте (описание настроек пресета NPC находится ниже).

Параметры пресета NPC

- "Enabled? [true/false]" – включение/отключение пресета.
- "Minimum numbers - Day" – минимальное количество NPC из данного пресета днем.
- "Maximum numbers - Day" – максимальное количество NPC из данного пресета днем.
- "Minimum numbers - Night" – минимальное количество NPC из данного пресета ночью.
- "Maximum numbers - Night" – максимальное количество NPC из данного пресета ночью.
- "NPCs setting" – все настройки NPC данного пресета (более подробно смотреть в описании настроек NPC).
- "Type of appearance (0 - random; 1 - own list)" – тип появления NPC, можно задать собственный список мест появления и тогда NPC будут появляться только в них рандомно. Данный параметр не используется в типах появления Road.
- "Own list of locations" – собственный список появления NPC. Необходимо обязательно задавать количество позиций не менее максимально возможному количеству NPC в данном пресете. Данный параметр не используется в типах появления Road.
- "The path to the crate that appears at the place of death" – полный путь к префабу ящика, который появляется на месте смерти NPC. Если данный параметр не нужен, то просто необходимо оставить его пустым.
- "Which loot table should the plugin use? (0 - default; 1 - own; 2 - AlphaLoot; 3 - CustomLoot; 4 - loot table of the Rust objects; 5 - combine the 1 and 4 methods)" – тип используемой лутовой таблицы NPC в данном пресете. Тип 5 комбинирует два типа (1 и 4) одновременно и размещает предметы из обоих типов.

- "Loot table from prefabs (if the loot table type is 4 or 5) " – настройки лутовых таблиц из объектов Rust. Более подробно смотреть в описании лутовой таблицы объектов Rust.

- "Own loot table (if the loot table type is 1 or 5)" – собственная лутовая таблица NPC. Более подробно смотреть в описании собственной лутовой таблицы.

Описание настроек NPC

- "Names" – список имен NPC, который выбирается рандомно из списка.
- "Health" – количество HP у NPC.
- "Roam Range" – дальность патрулирования местности. Расстояние, на которое NPC может уходить в процессе патрулирования от места появления.
- "Chase Range" – дальность погони за целью. Расстояние, на которое NPC может преследовать свою цель от места появления.
- "Attack Range Multiplier" – множитель радиуса атаки оружия у NPC.
- "Sense Range" – радиус обнаружения цели.
- "Target Memory Duration [sec.]" – время, которое NPC может помнить свою цель.
- "Scale damage" – множитель наносимого урона от NPC к игроку.
- "Aim Cone Scale" – разброс стрельбы NPC, по умолчанию значение в Rust равно 2, не принимает отрицательные значения.
- "Detect the target only in the NPCs viewing vision cone? [true/false]" – параметр, который позволяет обнаруживать цель только в определенном углу обзора NPC. Если необходимо чтобы NPC обнаруживал цель на 360 градусов, то принимать значение false.
- "Vision Cone" – угол обзора NPC. Диапазон значений от 20 до 180 градусов. Если предыдущий параметр равен false, то данный параметр не используется.
- "Speed" – скорость движения NPC, по умолчанию в Rust имеет значение 5.

- "Minimum time of appearance after death [sec.]" – минимальное время появления NPC после смерти. Данный параметр не используется в типах мест появления NPC Event.
- "Maximum time of appearance after death [sec.]" - максимальное время появления NPC после смерти. Данный параметр не используется в типах мест появления NPC Event.
- "Disable radio effects? [true/false]" – отключение/включение эффекта рации.
- "Is this a stationary NPC? [true/false]" – если данный параметр принимает значение true, то NPC не будет ходить и бегать.
- "Remove a corpse after death? [true/false]" – данным параметром можно регулировать удаление трупов NPC, чтобы оставались только рюкзаки, для повышения производительности, когда NPC очень много.
- "Wear items" – список одежды и брони у NPC.
- "Belt items" – список оружия и элементов быстрых слотов у NPC. Медицинские шприцы использует для лечения. Также если выдать NPC гранаты, то он будет их использовать. Дымовые гранаты использует для создания дымовой завесы (если это не нужно, то необходимо просто удалить дымовые гранаты из инвентаря). Если выдать Ракетницу, то NPC будет рейдить постройку цели, если цель находится внутри нее.
- "Kits" – выдает набор из плагина Kits, если параметр не используется, то необходимо оставить его пустым. Рекомендую использовать предыдущие 2 пункта для настройки предметов NPC.

Описание настроек лутовой таблицы объектов Rust

- "Minimum numbers of prefabs" – минимальное количество префабов, которое необходимо, чтобы появилось в лутовой таблицы NPC.
- "Maximum numbers of prefabs" – максимальное количество префабов, которое необходимо, чтобы появилось в лутовой таблицы NPC.
- "Use minimum and maximum values? [true/false]" - данный параметр указывает необходимо ли использовать минимальное и максимальное числа для ограничения количества предметов.
- "List of prefabs" – список префабов, которые необходимо включить в лутовую таблицу. Необходимо указывать полный путь к префабу, а также вероятность выпадения данного префаба.

Описание настроек собственной лутовой таблицы

- "Minimum numbers of items" – минимальное количество предметов.
- "Maximum numbers of items" – максимальное количество предметов.
- "Use minimum and maximum values? [true/false]" - данный параметр указывает необходимо ли использовать минимальное и максимальное числа для ограничения количества предметов.
- "List of items" – полный список всех предметов, которые могут выпасть в лутовой таблице NPC. Можно указывать любые обычные предметы, их чертежи, любые скинованные или кастомные предметы.

Команды в чате (только для администраторов)

`/SpawnPointPos {name}` – показать локальные координаты администратора относительно места появления NPC под названием `{name}`.

`/SpawnPointAdd {name}` – создать в координатах администратора кастомную точку появления NPC под названием `{name}`. Далее создастся файл с данным названием в папке Custom, и вы сможете его настроить как вам необходимо.

`/SpawnPointAddPos {number} {name}` – записать локальную координату администратора в пресет с порядковым номером `{number}` (отсчет начинается с 1) в место появления NPC под названием `{name}`.

`/SpawnPointAddWear {number} {name}` – записать всю одежду, надетую на администратора в пресет с порядковым номером `{number}` (отсчет начинается с 1) в место появления NPC под названием `{name}`.

`/SpawnPointAddBelt {number} {name}` – записать все ячейки быстрых слотов администратора в пресет с порядковым номером `{number}` (отсчет начинается с 1) в место появления NPC под названием `{name}`.

`/SpawnPointShowPos {number} {name}` – показать администратору все кастомные места для появления NPC в пресете с порядковым номером `{number}` (отсчет начинается с 1) в месте появления NPC под названием `{name}`.

Hooks

`object CanAirDropSpawnNpc(SupplyDrop supplyDrop)` – вызывается до появления NPC для охраны AirDrop. Возвращение ненулевого значения останавливает появление NPC.

`object CanCh47SpawnNpc(HackableLockedCrate crate)` – вызывается до появления NPC для охраны заблокированного ящика чинука. Возвращение ненулевого значения останавливает появление NPC.

`object CanBradleySpawnNpc(BradleyAPC bradley)` – вызывается до появления NPC для охраны ящиков, когда Bradley уничтожен. Возвращение ненулевого значения останавливает появление NPC.

`object CanHelicopterSpawnNpc(BaseHelicopter helicopter)` – вызывается до появления NPC для охраны ящиков, когда патрульный вертолет уничтожен. Возвращение ненулевого значения останавливает появление NPC.

API

`void DestroyController(string name)` – уничтожает место появления NPC с названием {name}.

`void CreateController(string name)` – создает место появления NPC с названием {name}.

Данные API можно использовать с стандартными монументами, кастомными монументами (местами появления NPC) и дорогами. В стандартных монументах {name} это названием монумента, в кастомных монументах и дорогах это название файла в папке Custom и папке Road соответственно.