

EVIDENCIA A ENTREGAR

1.- Tabla de clasificación de periféricos.

CLASIFICACIÓN DE PERIFÉRICOS DE COMPUTADORA			
PERIFÉRICO	FUNCIÓN	CLASIFICACIÓN	
 TECLADO	Introduce texto y comandos	ENTRADA	
 MOUSE / RATÓN	Mouse o wireless mouse	SALIDA	
 MEMORIA USB / FLASH	Memoria usb / Flash USB	ENTRADA/SALIDA (MIXTO) 	
 CÁMARA / WEBCAM	Video conferencion webcam	ENTRADA	
 AUDIO (ALTAVOCES)	Altavoces ,pere autoeo	SALIDA	
 AUDIO (AURICULARES)	Hondolo (auriculares) audio	SALIDA	
 IMPRESORA / MULTIFUNCIONAL	Muestra información en papel	 ENTRADA/SALIDA (MIXTO)	
 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Lectora de un código de barras	 ENTRADA/SALIDA (MIXTO)	

2.- Captura o registro del dispositivo detectado.

Dispositivo seleccionado USB.

A) Forma de conectar el dispositivo: Es insertar la memoria USB a través de su mismo puerto, situado en los laterales de la laptop en el gabinete en caso de ser una computadora de escritorio.


B) Que se necesita para la utilización:
El dispositivo seleccionado es plug and play, es decir, basta sólo con insertarse para comenzar a funcionar, pero requiere tener los drivers adecuados.

3.- Descripción del problema y pruebas realizadas.


- Problema: USB no detectada
- Pruebas realizadas:
 - Verificación de funcionamiento de dispositivo:
 - A) USB
Para verificar si la falla es de la USB, se prueba insertando el dispositivo en otro computador.
 - B) Puerto:
Para ver si falla el puerto se conectan otros USB, y se corrobora si se tiene el mismo problema.

En este escenario lo que falla es el puerto.


- Revisar todo este correcto físicamente (no polvo, golpes, etc.
- Reinicio de computadora
- Actualizar controladores
Tecla windows + R, poner el comando devmgmt.msc



En el administrador de dispositivos, buscar controladores de bus serie, USB.
Dar click derecho y actualizar.
De igual forma verificar que este la opción de dispositivo habilitada
(en caso que no, habilitarla).



- Verificar si la memoria esta siendo asignada
Tecla windows + X, seleccionar administración de discos.
Corroborar que tenga letra asignada o que no este repetida.
Si es el caso seleccionar la parte asignada, dar click derecho, cambiar letra y
asignar una letra que no este asignada.




- Comprobación de corriente adecuada

Algunas veces la energía puede ser causa por las siguientes razones:

- Ahorro de energía de Windows (Suspensión selectiva): Para reducir el consumo de batería, Windows corta la alimentación eléctrica al puerto si detecta que no hay actividad constante. Si la memoria USB entra en reposo, el sistema puede "olvidar" despertarla, dejando el puerto inactivo.
- Falta de voltaje constante: Los periféricos USB necesitan 5 Voltios continuos para operar. Si el plan de energía reduce el flujo eléctrico o la laptop exige más energía de la que la batería puede entregar, el puerto corta la alimentación y el sistema deja de detectar la memoria.
- Electricidad estática acumulada: Al conectar y desconectar dispositivos, la tarjeta madre puede acumular cargas electrostáticas residuales en las tierras del circuito. Cuando la estática se satura, los controladores de protección cortan el paso de datos para evitar que se queme el puerto, requiriendo un apagado total para drenar la energía.

Seguir la ruta: Panel de control > Opciones de energía > Cambiar la configuración del plan > Cambiar la configuración avanzada de energía.



Cambiar la configuración del plan: Equilibrado


Elija la configuración de modo de suspensión y de pantalla para su equipo.

	 Con batería	 Con corriente alterna
 Apagar la pantalla:	5 minutos ▼	Nunca ▼
 Poner al equipo en estado de suspensión:	15 minutos ▼	Nunca ▼


[Cambiar la configuración avanzada de energía](#)

[Restaurar la configuración predeterminada de este plan](#)

En configuración de USB, poner las opciones de batería y corriente alterna en "Deshabilitado"



4. - Comandos/herramientas utilizados con interpretación.

TABLA DE COMANDOS Y TECLAS DE ATAJO ESENCIALES		
TECLA/COMANDO	NOMBRE	EXPLICACIÓN
 Windows + R	Abrir ventana <i>Ejecutar</i> 	Abre el cuadro de diálogo para lanzar aplicaciones y comandos directamente
 Windows + X	Menú de herramientas avanzadas <i>(Power User)</i> 	Acceso rápido a herramientas de administración (como Administrador de discos, etc.)
 devmgmt.msc	Comando del Administrador de dispositivos 	Abre la consola para gestionar controladores y hardware

5. - Solución y validación.

Después de arreglar los problemas de energía, se reinicia la computadora. Se probó de nuevo la validación de la USB y quedó resuelto el problema.

6. - Ticket documentado.Carpeta de evidencias IT Support GenMex

=====

 SISTEMA DE SOPORTE TÉCNICO

=====

Nombre del usuario: Pedro
Área o departamento: RH
Describe el problema: El usuario esta teniendo problemas cuando inserta USB, ya que no se reconoce el periférico
Prioridad (alta/media/baja): Baja
 El ticket se atenderá de acuerdo con disponibilidad.

=====

 TICKET REGISTRADO

=====

Número: 8718
Usuario: Pedro
Área: RH
Problema: El usuario esta teniendo problemas cuando inserta USB, ya que no se reconoce el periférico
Prioridad: BAJA

¿Deseas registrar otro ticket?
1 - Sí
2 - No
Selecciona una opción: 2

=====

Resumen de tickets=====

=====

Total de tickets registrados: 1
Lista de tickets
Ticket # 8718 - Usuario: Pedro - Área: RH - Prioridad: BAJA
