

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - App Meus Ativos Fixos

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Quais as orientações de parametrização e acesso ao **App Meus Ativos Fixos**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ativo Fixo (FAS) - Versão 12

Solução

Para uso do aplicativo os pré-requisitos são:

- estar na *release* igual ou superior a 12.1.32 e inferior a **12.1.2311**
- atualização do **App Meus Ativos** após 01/09/2021
- seguir orientações do [Guia de uso - Datasul - Meus Ativos Fixos](#)

Novas funcionalidades no aplicativo:

- disponíveis à partir da release **12.1.2311**
- seguir orientação do novo [Tutorial - APP Meus Ativos Fixos 2.0](#)
- controle do Inventário à partir do aplicativo

Na tela de *login* do aplicativo é solicitado **Usuário** e **Senha** e devem ser informados os mesmos códigos utilizados no produto.

A informação do **Alias**, consta detalhado nos tópicos **Tela Login** e **Perguntas Frequentes** do **Guia de Uso**. A informação do **Alias** parametrizado no **Mingle** determina qual o endereço que o **Datasul** estará acessível fora da rede da empresa.

Uma maneira de expor parte do **ERP** é via *proxy* reverso, com certificado **https**. Para mais detalhes acessar os artigos indicados:

Datasul for THF: [Framework - Linha Datasul - TEC - Configuração de Proxy Reverso para o Datasul for THF utilizando Apache](#)

Datasul JBoss: [Framework - Linha Datasul - TEC - Como configurar Proxy Reverso para os Portais Datasul](#)

Para o **Mingle** acessar o produto **Datasul for THF** as rotas a serem liberadas são:

ProxyPass /totvs-login <http://servidortomcat:8080/totvs-login>

ProxyPass /totvs-rest <http://servidortomcat:8080/totvs-rest>

ProxyPass /dts <http://servidortomcat:8080/dts>

ProxyPass /api <http://servidortomcat:8080/api>

Para o **Datasul JBoss** no artigo indicado acima, constam arquivos anexos que exemplificam parametrizações, por exemplo:

ProxyPass /dts <http://jbossserver:8080/dts>

ProxyPass /api <http://jbossserver:8080/api>

Importante

Para validar se o acesso via **REST** está configurado corretamente ou em caso de dúvidas sobre as orientações dos artigos **Datasul THF** ou **Datasul JBoss**, entrar em contato com o **Suporte Framework**.

Orientações de como configurar o *https* e a *url* de acesso externo do produto entrar em contato com o **Suporte Tecnologia**.

Saiba mais

Para mais informações acesse: [Mingle](#)