

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Dados Físicos do Bem

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:45 min**

Dúvida

Como devemos proceder para que ocorra o preenchimento automático das informações **Espécie, Marca e Modelo?**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Na inclusão do bem são informados códigos vinculados a cadastros prévios, como:

[UTB041 - Manutenção Marca \(prgint/utb/utb041aa.r\)](#)

[UTB002 - Manutenção Modelo de Bens \(prgint/utb/utb002aa.r\)](#)

[UTB004 - Licença de Uso \(prgint/utb/utb004aa.r\)](#)

[UTB005 - Manutenção Espécie de Bem \(prgint/utb/utb005aa.r\)](#)

[UTB070 - Manutenção Especificação Técnica \(prgint/utb/utb070aa.r\)](#)

06.9.5527 - Modifica Dados Físicos Bem - 1.00.01.037



Conta Patrimonial:	200	OBRAS CIVIS	
Bem Patrimonial:	501891	0	AVIARIO N/C N/C LOCALIZADO NA LINHA PINH

Espécie:	200		OBRAS CIVIS	Características
Marca:				
Modelo:				
Licença Uso:				
Especificação Técnica:				
Arrendador:				
Contrato Leasing:			Situação Bem:	Normal

Fornecedor:			País:		
Nome:					

Documentos

Básico

Inventário

Físicos

Valores

Garantia

OK

Salva

Cancela

Ajuda

No programa [FAS701 - Aquisição de Bens \(prgfin/fas/fas701aa.r\)](#), na tela **Dados Físicos do Bem**, ao informar o **Modelo**, os campos **Espécie** e **Marca** são preenchidos de forma automática. Ao informar **Licença de Uso**, os campos **Espécie**, **Marca** e **Modelo** são preenchidos de forma automática.

Da mesma forma, ao informar **Especificação Técnica**, os campos **Espécie**, **Marca** e **Modelo** são preenchidos de forma automática.