

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Exportador Ativo Fixo

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:40 min**

Dúvida


Como exportar os dados do módulo **FAS - Ativo Fixo**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12



Solução

A exportação de dados do **Ativo Fixo** é realizada pelo programa **UFN717 - Matriz (prgint\ufn\ufn717aa.r)**.




Para exportar os dados do(s) bem(ns) com problema(s), seguir o passo-a-passo abaixo:


1. Estar com a sessão configurada para a **empresa** dos bens a serem exportados;
2. Parametrizar a tela apresentada pelo programa **UFN717**, opção **Ativo Fixo**. Informar o código da **Empresa**, a **Conta Patrimonial**, as faixas dos **Bens Patrimoniais** e suas **Sequências**. Ao pressionar o botão **Entra**, os bens da faixa de dados informados, serão transferidos para a lista a exportar.



Caso ocorra digitação indevida de códigos, ocorre a mensagem **13523 - Nenhum bem foi encontrado para a faixa informada.**



Para confirmar dados do bem que necessita exportar, gerar o relatório contexto do bem [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Relatório Contexto do Bem](#). Através do relatório é possível validar os códigos de **empresa**, **bem** e **sequência**, do **ativo fixo** a ser exportado:



Para verificação de códigos do bem, o relatório pode ser gerado sem selecionar os parâmetros;

06.9.5527 - Relatório de Contexto do Bem Patrimonial - 1.00.00.020

☐ Valores Originais
 ☐ Saldos do Bem
 ☐ Movimentos
 ☐ Cálculo com Amostra

☐ Cálculos
 ☐ Parâmetros
 ☐ Cronograma
 ☐ Incorporações

☐ Parc PIS/COFINS

Destino
☒ Terminal
 ☐ Arquivo
 ☐ Impressora

Execução
☒ On-Line
 ☐ Batch
 ☐ Imprime Parâmetros


Dimensões
 Linhas: 66
 Colunas: 255

3. Para **exportação**, os bens devem aparecer na lista **Bens a Exportar**. Caso a seleção tenha ocorrido por faixa, existe opção de seleção para eliminar linhas, botão **Elimina Linha Selecionada**.

O tempo de execução está relacionado ao volume de bens que necessita exportar. Para exportar toda a faixa de bens de uma mesma **Conta Patrimonial**, necessário informar o código da **Empresa**, a **Conta Patrimonial**, o **primeiro registro do Bem** deixar de **0** até **999999999** e na **Sequência** informar de **0** até **99999**;

Bens a Exportar			
Emp	Conta Patrimonial	Bem	Seq
CED	13211101	1	0
CED	13211101	866	1

Segue descrição dos botões:



Após selecionar os bens a exportar, deve-se informar um **diretório de exportação**, no qual o programa irá gravar os arquivos dos dados exportados.


Dir Exportação: c:\tmp\

Clicar no botão **Executar Lista** (ícone de chave).

Importante: Aguardar a execução do programa até o final, para que os arquivos sejam gravados corretamente.

4. Quando constar na lista a exportar todos os bens selecionados, clicar em **Executar Lista**. Procurar não efetuar exportações parciais, efetuar o processo em única execução, agiliza a restauração e análise dos dados;

5. Ao término da execução, apresentará a mensagem avisando ao usuário que o procedimento executado foi concluído. **Compactar** o diretório informado pela mensagem, no exemplo **c:\tmp\ems5_dump**, caso precisa organizar os dados em um único local.



Quando se tratar de bens vinculados ao cadastro do programa **FAS012 - Contrato de Leasing (prgfin/fas/fas012aa.r)** e tenham vínculos com títulos do módulo **APB - Contas a Pagar**, utilizar o programa de exportação **UFN717** com a opção **Contas a Pagar** para exportação dos títulos caso tenham vínculo com o problema.

Saiba mais

Para mais informações, acessar o artigo no *link*: [Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Exportação de dados do módulo Contas a Pagar](#)