

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Transferência Externa do bem

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

Como efetuar a alteração do estabelecimento ou unidade de negócio do bem?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

O programa que permite a transferência do bem entre estabelecimentos é o **FAS716 - Transferência Externa (prgfin/fas/fas716aa.r)**.

A função de transferência externa tem por objetivo permitir a transferência de um bem ou mais bens entre **unidades de negócio** e **estabelecimentos**, não sendo necessário que ambos sejam alterados no movimento. Pode manter o mesmo **estabelecimento** e alterar somente a **unidade de negócio** ou manter a mesma **unidade de negócio** e alterar somente o **estabelecimento**.

Para efetuar a transferência é necessário criar a regra de desejada. Pode ser **Individual** por bem, neste caso é possível informar uma ou várias regras individuais. Também pode definir transferências por faixa de bens, neste caso usar a opção de **Regra** disponibilizada pelo programa e **Exceção**. A definição das regras e exceções está descrita no artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Regras e exceções nas emissões de relatórios e execução de tarefas](#).

Transferência Externa Bem Patrimonial (1.00.00.004)

Lista Ajuda

Inserir Linha Transferência Externa Bem Patrimonial (1.00.01.041)

☒ Regra ☐ Exceção

Conjunto: Individual

Individual:

Conta Patrimonial: recal1 COMPUTADORES E PERIFERICOS

Bem Patrimonial: 10 1 A

Parâmetros:

Data Movimento: 27/04/2015

Estabelecimento: c1 teste

Unid Negócio: TST Teste

Motivo: 10 teste

Moeda:

Valor Faturado: 0,00

OK Salva Cancela Mais... Ajuda

Após definição de como deve ocorrer o movimento de transferência de bem, executar o processo. Para movimentos para uma faixa de bens a sugestão é definir **Saída Em Arquivo**:

Transferência Externa Bem Patrimonial (1.00.00.004)

Lista Ajuda

Tipo Conjunto	Conjunto	Inicial	Final	Conta Patrimonial	Bem
Regra	Individual				

Executa Transferência Externa Bem Patrimonial (1.00.02.037)

Mensagens:

☐ Na Tela ☒ Em Arquivo

c:\volvs\fas716pa.log

☒ Visualiza Arquivo


Execução:

☒ On-Line ☐ Batch

OK Cancela Ajuda

Enter data or press ESC to end.

O movimento de transferência fica registrado no bem, no programa **FAS211 - Consulta Bem (prgfin/fas/fas211aa.r)**. Os códigos anteriores são visualizados no registro de **Movimento** e os códigos atuais no botão **Detalhe**:



Havendo a necessidade de transferir o bem para um outro estabelecimento e outro centro de custo na mesma movimentação, podem utilizar o botão **Mais** disponível na tela do programa **FAS716**:

06.9.5527 - Insere Linha Transferência Externa Bem Patrimonial - 1.00.01.044



☒ Regra ☐ Exceção

Conjunto

Individual

Individual

Conta Patrimonial: OBRAS EM ANDAMENTO - HOSPITAL

Bem Patrimonial: 1

Parâmetros

Data Movimento:

Estabelecimento:

Unid Negócio:

Motivo:

Moeda:

Valor Faturado: 0,00

Localização:

Plano CCusto:

CC Respons:

OK Cancela Ajuda

Mais...

Importante

O cadastro de alocação do bem não é alterado pelos movimentos de transferência. Deve ajustar de forma manual, incluindo uma data de término no registro indevido. A alocação permite rateio do valor de depreciação, não há necessidade de inclusão de novo registro caso a depreciação deva ser contabilizada no novo centro de custo do bem.

Saiba Mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Transferência Interna do bem](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Alocação Bem Patrimonial](#)